

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعلیم تنصیب Windows XP S.P2

”شرح تفصیلی کامل مدرج بالصور“




أعدوا

بإذن سعادة


الخطوات الضرورية لعملية تنصيب الويندوز -

1 عند بدء عملية تشغيل جهاز الحاسوب نقوم بالضغط على كيبدة DEL عدة مرات (الموجودة على لوحة

المفاتيح ويعرف ذلك بظهور القائمة التالية كما هو موضح في الصورة).




بعد ذلك نذهب لإقائمة Boot كما هو موضح في الصورة التالية.




بعد ذلك نصح باختيار الخيار الأول من قائمة Boot وهو Boot device priority



نم الضغط على Enter كما هو موضح في الصورة التالية .




بعد ذلك نصح باختيار الأول ونم الضغط على Enter تظهر قائمة صغيرة كما موضح في الصورة التالية .




بعد ذلك نفتح قائمة باختيار خيار CDROM من القائمة ونم الضغط على مفتاح Enter كما موضح في الصورة التالية .




وبعد ذلك نعود بالضغط على مفتاح **F10** ونم ظهر لنا رسالة نختار منها **OK** ونم يتم إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى كما موضح في الصور التالية .




2) بعد ذلك نتم عملية تثبيت ويندوز **XP** كما موضح في الصورة التالية .






بعد ذلك نقر بالضغط على مفتاح Enter حتى تم عملية تثبيت ويندوز وبدء عملية التثبيت
الويندوز كما موضح في الصورة التالية .




بعد ذلك تظهر لدينا شاشة فيها اتفاقية شركة ميكروسوفت كما هو موضح في الصور التالية .




فم الضغط على مفتاح F8 حتى يتم الموافقة على الاتفاقية كما هو موضح في الصورة السابقة .

3) كيفية تقسيم الهارد ديسك تظهر لدينا شاشة من خلالها يتم تقسيم الهارد ديسك كما موضح في الصورة التالية .




بعد ذلك نقوم بالضغط على حرف C من لوحة المفاتيح حتى نعملية تقسيم الهارد ديسك كما موضح في


الصورة التالية .




ونقم تحديد حجم (النذرى) فريده على سبييل المثال 20000 G للجزء كما هو موضح في الصورة التالية .



وبعد ذلك من الانتهاء من تحديد حجم Part قم للضغط على مفتاح Enter كما موضح في الصورة التالية .




وبعد ذلك نقر بالضغط على مفتاح Enter كما هو موضح في الصورة التالية .





نقر باختيار نوع الملفات من نوع NTFS File System كما موضح في الصورة السابقة ونقر بالضغط على

مفتاح Enter .


4) بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تثبيت الوندوز كما هو موضح في الصور التالية .








بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم إحصاءة تشغيل الجهاز مرة أخرى وبعد ذلك تظهر نافذة جديدة كما موضح في الصورة .




5) تظهر نافذة جديدة يتم من خلالها التحكم في إعدادات اللغة كما موضح في الصورة التالية .




بعد ذلك نقر بالضغط على كلمة **Customize** بعد ذلك تظهر نافذة جديدة كما في الصورة


التالية .




بعد ذلك نفتح باختيار خيار Languages كما في الصورة السابقة وبعد ذلك نظهر نافذة جورد
كما في الصورة .




نقوم باختيار الخيار الأول من الصور السابق وعند وضع إشارة صح نظهر رسالة نختار منها OK كما في
نتم نفتح بالضغط على Apply ونتم Ok الصور التالية .








و بعد نقر بالضغط على كبتة **Details** حتى يتم إضافة اللغة العربية كما موضح في الصور التالية .



نقر نقر بالضغط على **ADD** حتى يتم إضافة اللغة العربية كما موضح في الصور .

نقوم باختيار اللغة العربية من القائمة كما هو موضح ونح الضغط على كبتة OK







وبعد الانتهاء نختار إضافة اللغة العربية كما موضح في الصورة السابقة ثم نضغط على **Apply** ومن ثم **OK**

6) السهم في بعض إصدارات اللغة والأشكال الأخرى كما موضح في الصورة التالية

وبعد الانتهاء نذهب إلى قائمة **Advanced** كما هو موضح في الصورة التالية .




نقوم بتغيير اللغة وضعها اللغة العربية ونقوم بوضع الصمغ جميعها كما هو موضح في الصورة التالية .




وبعد الانتهاء نقوم بالضغط على Apply ونم ok ونعود إلى الصفحة الرئيسية كما هو موضح في

الصورة التالية




وبعد الانتهاء اضغط **Next** وتتم تظهر شاشة جدير بوضع اسم للجهاز الحاسوب كما هو موضح في الصورة التالية .




وتتم الضغط **Next** تظهر شاشة جدير بوضع المفتاح السري الويندوز كما موضح في الصورة التالية .



وتم الضغط **Next** تظهر لنا شاشة جديد كما موضح في الصورة التالية .




تم بالضغط على **Next** وتم تظهر لنا شاشة جديد يتم من خلالها التسمي في اصدار اول اس الوقت كما في الصورة التالية .




وبعد الانتهاء في التحكم في إعدادات الوقت قم بالضغط على **Next** وتم يتم عملية تنصيب الويندوز في
المرحلة الأخيرة كما هو موضح في الصور التالية .




قم بالضغط على **Next** كما هو موضح في الصورة




قم بالضغط على **Next** كما هو موضح في الصورة






قرع بالضغط على **OK** كما هو موضح في الصورة التالية .



قرع بالضغط على **OK** كما هو موضح في الصورة التالية .



قم بالضغط على **Next** كما هو موضح في الصورة



قم باختيار خيار **Not Right now** ونم الضغط على **Next**



Next ونقر الضغط على



قرم بوضع اسر المسخدم كما هو الصورة التالية

