

خفايا وأسرار الحاسب

من تأليف:

سريـر وليـد

هذا الكتاب مهدى إلى:

والدي ووالدتي حفظهما الله ورعاهما

3 1

"شاهد"

و إلى كل من قرأ هذا الكتاب.

**FOR: MY FATHER&MY MOTHER &MY FAMILLE& MY
TEACHERS & MY FRIENDS & DR.BAG & AND YOU !**

E-MAIL :

WALID01_22@MSN.COM

TEL :

+213557514746

I MUSLUM D'ONT WORRY !

كيف تكتب رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح 1/2 TM©	
---	--

Alt + 0 1 4 1

()

Alt + 0 1 4 4

()

Alt + 0 1 4 2

()

9 2 Alt + 0 1

()

Alt + 0 1 6 2

المجموعة الخالية (ϕ)

Alt + 0 1 8 9

(1/2)

Alt + 0 1 8 8

(1/4)

Alt + 0 1 9 0

(3/4)

Alt + 0 1 8 5

(¹10) : 1

Alt + 0 1 7 8

(²10) : 2

Alt + 0 1 7 9

(³10) : 3

Alt + 0 1 6 3

(£)

Alt + 0 1 6 4

(¤)

Alt + 0 1 6 5

(¥)

Alt + 0 1 4 3 3

(™)

9 6 Alt + 0 1

(©)

Alt + 0 1 7 4
[font/](®)

جميع طرق إغلاق الحاسب

الطريقة الأولى
shutdown - اضغظ ابدأ ثم اختر علامة إيقاف التشغيل -
الطريقة الثانية
shortcut - اضغظ يمين في أي مكان فارغ على سطح المكتب واختر جديد new
- الجديدة التي ستظهر لك اكتب أو نسخ الأمر لتالي
shutdown -s -t 00
next اكتب أي اسم تفضله مثل إغلاق الحاسب

أذهب إلى سطح المكتب سوف تجد الاختصار الجديد بمجرد الضغظ عليه مرتين سوف يتم إغلاق الحاسب

إذا أردت تغيير شكل هذه الأيقونة اضغظ عليها يمين واختر خصائص ثم تغيير الأيقونة change icon - سوف تظهر لك رسالة تحذيرية بأنه لا يوجد لها أيقونات افتراضية اضغظ موافق سوف تظهر لك نافذة الأيقونات اختر ما تريد

الطريقة الثالثة
-1 - اختر تشغيل run

f- 00 shutdown -s -t
تعليق

f- ومعناها الغلق الجبري shutdown force . لماذا أضفنا ذلك؟؟؟ لأنه لو هناك برامج قد التشغيل سوف تمنع الإغلاق أما الإضافة سوف تقوم بإنهاء كافة العمليات جبريا ليتم إغلاق الحاسب هل يمكن تحديد وقت معين للغلق؟ نعم فالأمر السابق علا t time ويمكن استبدال الصفرين بأي وقت

shutdown -s -t 15 -f

shutdown -s -t 30 -f

f- shutdown -s -t 45

shutdown -s -t 60 -f

f- shutdown -s -t 75

وهكذا

ريقة الرابعة

1- اضغظ على المفاتيح الات واف4 Alt F4

سوف تظهر لك شاشة الخروج

2- اضغظ على خيار إغلاق الحاسب

الطريقة الخامسة

1- افتح إدارة المهام بالضغظ على المفاتيح الثلاثة معا Alt+Ctrl+Del

ومن نافذة إدارة المهام اختر من أعلى إغلاق الحاسب shutdown turn off

وهذه الطريقة مفيدة جدا إذا توقف الحاسب الآلي عن الاستجابة... أما إذا لم تظهر لك إدارة المهام أيضا هناك آخر طريقه في نهاية الموضوع

الطريقة السادسة

وقد ذكرتها في موضوع مستقل أرسلته منذ فتره ولا مانع من تكرارها

1- افتح إدارة المهام

2- كنترول باستمرار بيدك اليسار ثم اختر من النافذة أعلى إغلاق shutdown

سوف يتم إغلاق الحاسب في اقل من 5

تعليق

الطريقة السادسة شبيهة بالطريقة الخامسة ولكن ضغطنا على مفتاح الكنترول سرع من عملية الإغلاق

الطريقة السابعة

1- افتح موجه الأوامر (- - - موجه الأوامر)

-2

shutdown -s -t 00

تعليق

هذه الطريقة شبيهة بطريقة تشغيل run وهي نفسها فان خاصية رن ما هي إلا امتداد لأوامر الدوس أو موجه. ويمكن أيضا استخدام نفس خطوات طريقة التوقيت لتحدد وقت معين ليتم إغلاق الحاسب بعده أيضا في موجه

الطريقة الثامنة

قم بتحميل أي برامج إغلاق الحاسب

الطريقة التاسعة

إذا لم تعجبك أي طريقة من الطرق السابقة استخدم طريقة

شد الفيشه

تعليق أخير

غلق الحاسب ليس بموضوع جديد وحتى إن لم يفيدك الموضوع أو لم يضيف لمعلوماتك شيء جديد. لجديد هو الفكرة

التالية ما هي البدائل

- إذا تعطل الماوس ما البديل؟ لوحة المفاتيح؟ نعم لوحة المفاتيح ولكن هل تستطيع استخدامها جيدا؟

- إذا لم تجد إدارة المهام؟ إذا لم تجد الأمر رن؟ إذا لم تجد.....؟ وهكذا

هذا والله اعلم

تعرف على أنواع الديفيدي

:

DVD-R

R مقصود به كتابة () ، وهو مثل CD-R ولكن بسعة كبيرة.

وهو بنفس حجم الـ CD-R ولكن بسعة تعادل سبعة أضعاف تقريبا.

4 DVD-R 7 حاليا لنوع الجهة الواحدة ، و 4 و 9 جيجابايت لنوع الجهتين.

وهناك نوعين من الـ DVD-R لأول هو للتحرير ، والثاني للاستخدام العام.

DVD-R يتم النسخ عليه بشكل تسلسلي مثل الـ CD-R.

ثانياً :

DVD-RW

هو من أنواع الأقراص القابلة لإعادة الكتابة ، يبلغ حجمه 4 7 جيجابايت ، ويتم الكتابة عليه بشكل تسلسلي مثل الـ

CD-R ، ولكن ميزته عن الـ CD-R هو قابليته لإعادة الكتابة لأكثر من 1000

. وأيضاً الـ DVD-RW لديه قدرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة 30 . ويمكن

استخدامه في القارئ من نوع DVD-ROM.

:

DVD-RAM

DVD-RAM هو نوع ذو جودة عالية وأداء قوي ، قابل للكتابة و المسح وإعادة الكتابة. انه شبيه بالقرص المرن Floppy بحيث تستطيع تشغيل البرامج التي فيه ، وكذلك تخزين البيانات أو مسحها. سعته 7 4 جيجابايت للنوع ذو 4 9 جيجابايت للنوع ذو السطحين.

ميزة الـ DVD-RAM عن بقية الأنواع هي :

بيانات الـ DVD-RAM يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي مثل القرص الصلب Hard disk ، هذه الميزة تجعل هذا النوع ينقل البيانات بشكل أسرع من الأنواع الأخرى (يصل إلى 16 22 Mbps) وهو يعادل ضعف سرعة الـ DVD

أيضاً أقراص الـ DVD-RAM يمكن إعادة الكتابة عليها إلى 100,000 .
والميزة الأخيرة هي نظام ECC لتصحيح الأخطاء لتجعله الأفضل لنقل التطبيقات.

الآن يوجد بالأسواق نوع صغير من الـ DVD-RAM 8 2 جيجابايت وحجمها 8 سم تستطيع تسجيل لمدة 60 دقيقة عند استخدامها مع الكاميرات الديجيتال المخصصة لذلك. ان النوع القياسي - 12 - يسجل 120 دقيقة باستخدام الجودة العادية. وهناك نوع آخر من الـ mini DVD - 8 - سعته 5 1 جيجابايت ، يستطيع تسجيل فيديو 30 دقيقة ، عادة يستخدم مع بعض الكاميرات الحديثة.

DVD+R

هو من الأنواع للكتابة لمرة واحدة ، سعته أيضاً 7 4 جيجابايت ، لديه القدرة على تخزين ساعتين من الفيديو من نوع MPEG-2 العالية الوضوح.

هذا النوع يشترك بالكثير من المواصفات مع DVD-R من حيث الكتابة لمرة واحدة ، وكذلك السعة. الاختلاف بينهما هو :

عند الكتابة عليهما ، لكل منهما صيغة format ، لذلك الناسخ المخصص للنوع الأول لا يصلح للنوع الثاني ، والعكس كذلك ، ولكن عند العرض معظم أنواع أجهزة العرض تستطيع التعامل مع النسقين.

DVD+RW

هو من الأنواع القابلة لإعادة الكتابة ، وهو أيضاً سعته 7 4 جيجابايت للنوع ذو السطح الواحد و 4 9 جيجابايت للنوع ذو السطحين ، وحجمه 12 .

مميزات هذا النوع هي :

بالإمكان الكتابة عليه بشكل تسلسلي أو عشوائي ، لأنه يدعم تقنية CAV CLV ، وطبعاً ميزة النظام العشوائي هي

ولكن يبقى السؤال : أي هذه الأنواع هو الأفضل لي؟

DVD+R DVD-R هي جيدة لحفظ البيانات لمدة طويلة ، ولرخص سعرها هي الأفضل للنسخ الاحتياطي مثلاً ، وكذلك لحفظ الأفلام أو تحويل أشرطة الفيديو القديمة - DVD - .

DVD+RW هي الأفضل للتسجيل بشكل عشوائي ، وهو يدعم الإمسك والإفلات drag-and-drop ، ولا يحتاج إلى تقفيل القرص للعرض.

DVD-RAM وهو عبارة عن قرص صلب نحيف جداً ، وهو الأفضل في تقنية الـ DVD ، وذلك لميزة السرعة وتصليح الأخطاء والعدد اللا محدود لإعادة الكتابة (100000) ، وهو ممتاز للأرشفة وباختصار لكل شيء.

نظرة سريعة على أنواع مشغلات الـ DVD

DVD Multi
يقرأ وينسخ DVD-R, DVD-RW, and DVD-RAM

combo super
يقرأ وينسخ DVD-R\RW , DVD+R\RW

super multi DVD
يقرأ وينسخ الخمس أنواع DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RAM

مع الانتباه عند شراء مشغل لميزة قراءة ونسخ القرص ذو السطحين..

هذا ما لدي .. لموضوع أو معلومة إضافية

هل تريد أن تعرف أن جهازك قد اخترق أو لا من قبل الهكرز والمتطفلين

: فحص الجهاز لمعرفة ان كان مخترق او لا

إن المخترق لكي يتمكن من الاختراق عليه الدخول من أحد المنافذ Ports والبرامج المضادة للمخترقين كفيلة بإغلاق تلك المنافذ في وجه المخترق؛ ولكن، حتى نقطع الطريق على المخترق، إليكم طريقة ممتازة لاكتشاف المنافذ المفتوحة وإغلاقها بطريقة يدوية من خلال الوندوز ويجب تنفيذ هذا الإجراء أثناء الاتصال بالإنترنت online حتى تتمكن من رؤية جميع المنافذ المتصلة بطريقة غير شرعية أثناء الاتصال بالإنترنت.

1- من قائمة إبدأ اختر التشغيل Start/Run

2- عند ظهور مربع الحوار الخاص بتنفيذ الأوامر اكتب Command

3- سيظهر لك اطار نظام التشغيل دوس وفي داخل الإطار وأمام خانة المؤشر اكتب -a netstat Enter

4 - والآن قارن بين ارقام المنافذ التي ظهرت لك مع أرقام المنافذ التالية، وهي المنافذ التي يفتحها في العادة ملف Net Bus فإن وجدت رقم المنفذ ضمنها، فإن جهازك قد اخترق، وعليك في هذه الحالة

: وهذه منافذ دخول برنامج النت باص :

43002 - 5401 - 0954 - 1176 - 0037 - 1037 - 6037 - 3037 - 8037 - 92003 - 00103 - 10103 - 93313 - 83313 - 73313 - 20103

: ثانيا :

وهذه مجموعة من اخطر ملفات التجسس وطرق الخلاص منها

Back Oriface

يعمل على فتح المنفذ 3317 لجهازك و يجعل مستخدمي برنامج باك اورفز قادرين على اختراقك .

: طريقة التخلص من الملف :

1- من قائمة البداية Start Run Regedit

2- من القائمة على اليسار اختر HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows Current Virsion Run أو احيانا Run Once.

3- اسم الملف متغير من مكان لآخر امتداده دائما Exe لكن يمكنك معرفته كون اسم الملف او السرفر تظهر بعده exe. عندما تجد الملف الغه تماما ..

2000 - Bus Net

هو الاكثر انتشارا على الشبكة .حجمه 470 كيلو بايت
يستخدم المنافذ 12345 و 12346 و هو يمكن المخترق من السيطرة شبه الكاملة على جهازك .

طريقة التخلص من الملف :

1- اطفأ الجهاز و اعد تشغيله بهيئة الوضع الآمن او Safe Mode .

2 1 -2

3- c:\windows\patch.exe و الغه و من ثم اعد تشغيل الجهاز.

Net Bus 2000

على عكس السابق فاسمه متغير و حجمة 599 بايت.

طريقة التخلص من الملف:

1- البداية Start Run Regedit

2- من القائمة على اليسار اختر HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows
Run services Current Virsion

3- ابحث في القائمة على اليمين عن NBSvr.exe (هذا هو اسم الملف في الغالب) هكذا انت على علم ان جهازك .. و عليك بالعلاج التالي .وحتى و ان لم تجد الملف السابق اكمل الخطوات التالية.

4- HKEY_LOCAL_USER ثم ابحث عن مجلد اسمه NetBus Server
الفأرة الايمن اختر DELETE

5- اختر إعادة تشغيل الجهاز بوضع دوس DOS

5- Cd Winodw Enter اتبعها ب CD system Del NBSvr.exe
Del NBHelp.dll و انتهى . اعد تشغيل جهازك .

Heack'a Tack'a

يستخدم بروتوكل FTP مما يصعب الوصول اليه.يستخدم المنافذ رقم 31785 31787 31789 31791 .

طريقة التخلص من الملف:

1- من قائمة البداية Start Run Regedit

2- من القائمة على اليسار اختر HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows
Run Virsion Current Windows أو احيانا Run

3- Explorer32 و الذي يوافق المسار C:\WINDOWS\Expl32.exe و قم بحذفه

NetSphere
يستخدم المنافذ TCP 30102-30101 TCP 30100 - TCP

طريقه حذف الملف :

- 1- من قائمة البداية **Run Start**
 - 2- من القائمة على اليسار اختر **Microsoft Software HKEY_LOCAL_MACHINE**
 - 3- احذف هذا الملف . و اعد تشغيل الجهاز بواسطة الضغط على **.CTRL+ALT+DELETE**
- Run Current Virsion Windows**
2-ابحث في الجهة اليمنى عن **c:\windows\system\nssx.exe**