

دكتور صلاح الدين حسيري

أستاذ الحفر في جامعة قطر

دار الفكير

دمشق - سوريا




دار الفكير المعاصر

بيروت - لبنان

# مبادئ الخراfa الطبيعية







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مبادىء  
لغافل الطبيعة



دكتور صلاح الدين بحيري  
أستاذ المخالفيجامعة قطر

مَبَادِئُ  
الْعِرَافِ الْطَّبِيعِيَّةِ

دار الفكير  
دمشق - سوريا

دار الفكير المعاصر  
بيروت - لبنان



الرقم الاصطلاحي: ٠٤٥٦,٠١١  
الرقم الدولي: 1-57547-323-2  
الرقم الموضوعي: ٩٦٠  
الموضوع: جغرافية عامة  
العنوان: مبادئ الجغرافية الطبيعية  
التأليف: صلاح الدين بحيري  
الصف التصويري: دار الفكر - دمشق  
التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق  
عدد الصفحات: ٣٢٠ ص  
قياس الصفحة: ٢٥×١٧ سم  
عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة  
**جميع الحقوق محفوظة**  
يمين طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق  
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل  
المرئي والسموع والحاوسيبي وغيرها من الحقوق  
إلا بإذن خططي من  
**دار الفكر بدمشق**  
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد  
ص.ب: ٩٦٢ (٩٦٢) دمشق - سوريا  
برقياً: فكر  
فاكس: ٢٢٣٩٧١٦  
هاتف: ٢٢١١٦٦, ٢٢٣٩٧١٧  
<http://www.Fikr.com/>  
E-Mail: Info @Fikr.com

**إعادة**

**١٤١٧ م = ١٩٩٦ هـ**

**١٩٧٨ ط:**

## مقدمة

تجنج الدراسات الجغرافية في الوقت العاضر لاتباع منهج كمي احصائي صيغ كافة مجالات البحث في معلم مدارس الجغرافيا حول العالم ، تلك سنة هذا العصر التي حلت بالدارسين لأن يتخلوا من الرقم والمعنى البياني والمعادلة الرياضية لغة لهم ، للهضم العقائق الجغرافية التي يتوصلون إليها من خلال دراساتهم لرفاع مجهرية من سطح الأرض ، أو لقطاعات ضيقة محلودة من المركب الجغرافي المعقد الذي يتألف من عشرات الفظاهر المتشابكة على هذا السطح . ومن ثم أصبح العigel الجديد من الجغرافيين ينظر إلى العigel السابق على أنه جيل تقليدي ، لا يأخذ مثلهم بلغة العلوم الحديثة ، لغة الرمز والمعادلة والاحصاء ، غير أن نتائج البحث في كلتا الحالتين تكون متطابقة ، حتى ليقتصر الفرق بين الأمس واليوم على مجرد أسلوب المعالجة ووسائلها ، فهي اليوم أكثر أناقة وایحاء بالدقة التي يبعثها الرقم في نفس القاريء أو الباحث .

ولكن اذا كان هذا الاتجاه الحديث أمراً محموداً فيما يتعلق بالدراسات المتخصصة ، والابحاث المتعمقة ، فان ارساء قواعد المعرفة الجغرافية العامة لدى المبتدئين شيء جديـر بكل اعتبار ، لذلك ما بربحت كل مدارس الجغرافيا تعلم طلابها في مراحلهم الأولى شيئاً من مبادئـ الجغرافيا العامة ، في المجالين الطبيعي والبشري ، على نفس النسق الذي كان قائماً منذ عشرات السنين ، وسوف يستمر هذا الاتجاه ويبيـقى مهما تطورت أساليـب البحث ، ومـهما تقلـبت مـناهـجه . وتطـالـعـنا مـطـابـعـ الـغـربـ بـيـنـ الـعـيـنـ وـالـآخـرـ بـكـتبـ تـعـالـجـ تـلـكـ الـجـوانـبـ في مـقـدـمـاتـ تـعـرـضـ نـفـسـ الـمـعـلـومـاتـ الدـارـاجـةـ بـوـسـائـلـ مـسـتـعـدـةـ .

من هذا المنطلق فإنه لا غنى عن المنهج الوصفي التعليلي وتطويره حتى يمكن إيصال المعرفة الجغرافية العامة للأذهان الناشئة ، فيدون الاسس والقواعد لا يمكن أن ينهض الصرح ، أو تستقر الأصول عند المستجدـينـ من طلابـ المـادـةـ ، والكتـابـ الذيـ بيـنـ أـيـدىـناـ الآـنـ يـعالـجـ تـلـكـ الـأـسـسـ بشـيـءـ مـنـ الـاقـضـابـ ، وـقـدـ وـضـعـ لـكـ يـسـتـفـيدـ مـنـهـ الطـالـبـ كـبـرـنـامـجـ عـامـ ، سـوـاءـ تـخـصـصـ فـيـ الـجـغرـافـيـاـ بـعـدـ ذـلـكـ اوـ لـمـ يـتـخـصـصـ . وـرـفـمـ الـجـهـودـ المشـكـورـةـ التيـ

بذلكها بعض الزملاء في هذا المجال ، فما زال بالكتبة الجغرافية العربية متسع لاستيعاب مثل هذا الكتاب ، على الأقل لمجرد تنوع المصادر أمام القارئ في ميدان الجغرافيا الطبيعية . وغنى عن البيان القول بأن الجغرافيا الطبيعية مادة تقوم على شرح الحقائق العلمية، مما يستدعي من الطالب بذلك المزيد من الجهد في استيعاب تفصيلاتها ، لذلك كان لابد من أن يكتب المتن بأسلوب سهل مشوق ، كما شفع السياق في الموضع المناسب بشكال توضيحية تعين القارئ على فهم فهو . ولا ندعى أننا قد أحطنا بكل أسس المادة ، أو أننا قد جمعنا العلم من أطراقه ، فهناك موضوعات كثيرة مما يدخل عادة ضمن إطار الجغرافيا الطبيعية ، رؤي عدم الخوض فيها ، أما تجنبنا لتضخم حجم الكتاب وتجاوزه للمقenn الزمني المفروض لهذا المقام ، أو تكون بعض الموضوعات مما يدرس بتفصيل أكثر في برامج أعلى من مستوى المبادئ . فعلى سبيل المثال يتعرض الكتاب لعنصر الطقس والمناخ فحسب ، دون معالجة التصنيفات المناخية المختلفة ، وما يتمخض عنه كل تصنيف من تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية خاصة . كذلك الحال بالنسبة لموضوع التربة والنبات ، فقد اكتفينا في معالجتها بذكر شيء عن العموميات الشاملة ، أما التفصيل فمن شأن دراسات أكثر استفاضة وتحليلا .

سوف يتضح للقارئ إننا استعنا بكثير من المصادر العربية والاجنبية التي تعالج نفس موضوعات هذا الكتاب ، وقد آثرنا عدم ذكر هذه المصادر في العواشي نظراً لأن المادة المستقلة منها هي من قبيل المعلومات «المدرسية» المبنية ، التي ليس فيها من الاصالة ما يحتم ذكر المصدر . ولا يقتصر هذا على المتن فحسب ، بل أن معظم الأشكال قد نقلت عن هذه المصادر بشيء من التصرف . وشفينا في هذا كله أن مواضع الكتاب كانت محاضرات أقيمت على طلاب بداية المرحلة الجامعية لعدة سنوات ، وتم تجميعها وتنسيقها لتظهر بهذه الصورة ، آملين أن تكون أشمل افادة للمطالبات والقارئ العادي على حد سواء .

أود هنا أن أرجي الشكر للسيد يوسف عبيد رسام قسم الجغرافيا بالجامعة الأردنية على تفضله برسم معظم أشكال الكتاب ، وكذلك السيد محمود آدم الذي أسهم برسم بعض الأشكال ، كما قامت مشكورة الآنسة مني أبو الفيلات سكرتير قسم الجغرافيا بالجامعة الأردنية بكتابة مسودة المتن على الآلة الكاتبة .

أسأل الله التوفيق والسداد .

دكتور صلاح الدين بحري

عمان في ٢٥/١٢/١٩٧٦

## الفصل الأول

### الأرض وعلاقتها بالجامعة الشمية

يعيش الإنسان في حيز محدود للغاية من كوكبنا الأرضي ، حين لا يعدو كونه قشرة رقيقة جداً من سطحها الخارجي ، وهو حيز يغلفه غشاء غازي هو الهواء اللازم لكافة صور الحياة ، ولكن حتى هذه القشرة الخارجية ، ليست بأكملها بيئه صالحة لعيشة الإنسان ، فالإنسان إنما يدرج على قطع متفرقة من سطح الكره الأرضية لا تشكل مجتمعة سوى كسر ضئيل من مجموع مساحة هذا السطح البالغ ٥١٠ مليون كيلومتر مربع ، وذلك في أجزاء تبرز فوق المستوى العام للغلاف المائي من محيطات وبحار كبرى ، أي أن هذه الأجزاء تعد بمثابة جزر مت�اثرة في اللجة نطلق عليها اسم القارات .

والواقع أن الإنسان ربما استطاع أن يتتجاوز السطح الخارجي لهذه القشرة حينما حفر فيها الأنفاق العميقه ليستخرج مكنون الباطن من معادن ومواد ذات نفع له ، كذلك ربما استطاع الإنسان بما يملك من وسائل أن يتتجاوز القشرة الخارجية في اتجاه مضاد مستخدماً الغلاف الغازي المحيط بكوكبنا في أسفاره ، ولكن مع هذا ظل الإنسان عالقاً بسطح الأرض وقشرتها الخارجية ، فأعمق أنفاق المناجم المستغلة اقتصادياً في الوقت الحاضر لا يتتجاوز بعده ثمانية كيلومترات تحت السطح ، بينما أعلى المستويات التي يستخدمها الإنسان في حركته بعيداً

عن السطح هي في حدود خمسة وأربعين كيلومتراً وذلك في الطيران العالي - بغض النظر طبعاً عن تجارب مركبات الفضاء حالياً .

بمعنى آخر فإن العين الفعلية لنشاط الإنسان يكاد يكون محصوراً في نطاق سمه أكثر قليلاً من خمسين كيلومتراً حول سطح هذا الكوكب ، وهو العين الذي يخبره الإنسان ويتعامل معه بطريقة مباشرة ، ولكن مع هذا فإن استمرار الجهد بالتعقيم أكثر فأكثر نحو باطن الأرض ، أو بالبعد أكثر فأكثر عن سطحها بالتعقيم في الفضاء ، هذه الجهد المتواصلة الدائبة تنمي باستمرار العين العيوي لمجال نشاط الجنس البشري ، وتزيد من فرص الاستغلال والانتشار في اتجاه رأسي ، وفي هذا تكرار لما فعله الإنسان من قبل ولكن في اتجاه آخر ، فمنذ أقدم العصور تمكّن الإنسان من توسيع مجال حركة ومد حيز معيشته أفقياً بالانتشار على سطح الكرة ، واستكشاف أرجائها التي ظل بعضها مجهولاً لنا حتى الآن . ولكن بالرغم من هذه المحاولات الناجحة ظلت البيئة التي يعيش الإنسان في كنفها محدودة بعيوب صغير ، فيه تتركز المصادر الحيوية العية من الملكتين النباتية والحيوانية ، فضلاً عن المصادر الأخرى غير العية من معادن وأملاح وسوائل وغيرها .

أحد مرامي علم الجغرافيا الهامة هو تصوير هذه البيئة المحدودة التي تضم الإنسان ، وتبیان العلاقات المتبادلة بين عناصرها وبينه ، هذه البيئة التي تضم العديد من العناصر المتشابكة ، بعضها طبيعي كالماء والارض والهواء والتربة والحياة النباتية والحيوانية والمعادن ، أو بمعنى آخر هي جميع العناصر الطبيعية باستثناء الإنسان نفسه . وبعضها من صنع البشر كمراكز الغمران ، وشرايين المواصلات البرية والحديدية ، والمزارع والصانع ، وكل ما استحدثه الإنسان على سطح هذه الأرض من معالم .

ويحسن أن نشير هنا إلى أن الإنسان قد تعلم فتمكّن من احداث تغييرات مختلفة في بعض عناصر البيئة لتلائم بطريقة أفضل أغراض

حياته ، من ذلك مثلاً ما أحدثه من تغيير في المملكة النباتية والحيوانية حينما استأنس بعض أفرادها وهجن البعض الآخر لخدمة أغراضه في الحصول على موارد ثابتة لغذائه ، كذلك اكتشف الإنسان الري كوسيلة للزراعة فحوّل المياه من الأنهر أو الأعماق إلى حقوله ومزارعه ، وحصل على الوقود والطاقة من الخشب والفحم والزيت . ولكن مع هذا فإن بعض العناصر الطبيعية ما زالت بعيدة عن متناوله ، تحدى من نشاطه وتفرض عليه إطاراً معلوماً على الأقل في مراحل تاريخية حسب قدراته ومعرفته وتطور وسائله وعلومه ، فعلى الرغم من أن الإنسان تمكّن من استغلال الجو في الملاحة وأعمال النقل ، فإنه لا يستطيع أن يعيش في الهواء إلى ما لا نهاية ، إذ لا بد أن يعود هابطاً مرة أخرى إلى سطح الأرض .

معنى ذلك أن الإنسان قد تمكّن من تعديل أو تحويل بعض العناصر الطبيعية لبيئته بدرجات متفاوتة ، ولكن بالرغم من هذا ظلت بعض العناصر الأخرى لم يتناولها بالتغيير ، حتى ليتمكن القول بأنه ما زال يخضع لها خضوعاً تاماً ، وتلك أمور شغلت بالجغرافيين ردها طويلاً من الزمان .

### الملامح الرئيسية لكوكب الأرض

يركز علم الجغرافيا بشتى فروعه بؤرة اهتمامه على الأرض ، وبصفة خاصة سطحها الخارجي وما عليه ولكن لما كان الإنسان في سعي دائم لاستكشاف الفضاء المحيط بكوكبه ، في محاولة لزيادة الفهم بالعناصر المؤثرة في بيئته ، وفي نفس الوقت لتوسيع حيز هذه البيئة ، فإنه من المفيد في دراستنا الراهنة الالام بموقع الأرض من هذا الفضاء ، خاصة في نطاق المجموعة الكوكبية التي تنتمي إليها ، ونعني بذلك المجموعة الشمسية . فعلى الرغم من أن الكورة الأرضية تبدو لنا شيئاً هائلاً عظيم الأبعاد ، رحيب السطح ، فإنها في الواقع ليست إلا فرداً متواضعاً من أفراد المجموعة الشمسية ، وفي الوقت نفسه فإن النجم الأعظم الذي تتمرّك حوله كل هذه المجموعة ، ونعني بذلك الشمس ،

فانها وما يتبعها من كواكب سيارة وتوابع مماثلة في الاقمار ، ليست سوى احدى المجموعات النجمية التي لا تحصى ، والتي يزخر بها فضاء الكون الرحيب .

### الشمس

جسم غازي كروي جسيم ، يبلغ حجمه نحو ١٥٣ مليون مرة حجم الكرة الأرضية ، ولكي نتخيل أبعاد كتلتها الهائلة ، فاننا اذا فرضنا وكانت الشمس كرة جوفاء ووضعت الارض بداخلها في موضع المركز لكان بعد سطح الارض عن سطح الشمس نحو ٦٩٥٠٠ كيلومترا ، او بعبارة أخرى فان القمر سوف يقع في منتصف المسافة تقربيا بين سطح الارض وسطح الشمس من الداخل ، ويبلغ قطر الشمس ١٥٣٨٠٠٠ كيلومترا . وبرغم هذا الحجم الهائل ، فالشمس نجم متواضع الكتلة ، بالقياس الى معظم النجوم العملاقة ، وتم الشمس دورتها حول نفسها مرة كل شهر واحد تقربيا .

والشمس هي النجم الوحيد المضيء من تلقاء نفسه في مجموعتنا الشمسية ، فهي مصدر الضوء والحرارة لبقية افراد المجموعة المكونة من كواكب معتمة . ويعتقد بأن الطاقة الحرارية للشمس مصدرها تحول جزيئات الهيدروجين الى هيليوم بمعدل أربعة ملايين طن في الثانية ، وتقدر حرارة السطح الغارجي للشمس بنحو ٧٠٠٠ م ، وهذا السطح هو مصدر الطاقة الجبارية التي تستمد منها الكواكب ضوئها وحرارتها ، ولهذا فان مبلغ ما يتلقاه كل كوكب من هذه الطاقة يتوقف على حجمه وبعده عن الشمس ، وحركته ، وطبيعة مكوناته ، وما يحيط به ، ولهذا كان حجم الارض وموقعها من المجموعة الشمسية وحركتها حول نفسها من ناحية ، وحول الشمس من ناحية أخرى ، ثم طبيعة غالاتها الغازية ، كلها أمور ذات أهمية بالغة في تحديد نوعية بيئتها الطبيعية ، ومن ثم كانت أهميتها لدراسة الجغرافيا .

الکے اک

يدور حول الشمس في مدارات دائيرية تقربياً تسعه كواكب سيارة ثابتة البعد عن الشمس بفضل قوتين متعارضتين الاولى هي قوة الجاذبية  $F_g = m \cdot g$  والثانية قوة المطرد المركبة  $F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$

قهوة الحادىسة


تخضع جميع كواكب المجموعة الشمسية لقوة جذب لا فكاك منها ،  
لوقوعها في مجال جاذبية الشمس ، هذه القوة هي التي تحفظ الكواكب  
من أن تتبعثر في الفضاء هائمة بغير ضابط ، أثناء دورانها في أفلالها .  
نفس قوة الجاذبية التي تفرضها الأرض أيضا هي التي تحفظ القمر في  
موقعه في مدار مرسوم حول الأرض ، بدلا من أن يطير في الفضاء في  
مسار عشوائي كذلك الذي تتبعه بلايين الشهب الهائمة .

وقوة جاذبية الارض شيء ملموس لنا ، فمياه البحار ، والصخور السائبة ، والاجسام المتحركة — ومنها الانسان أيضا — تبقى على ظهر الارض بفضل هذه القوة ، التي لولاها لما أمكن للارض أن تحتفظ بشيء مما على أديمها . ولما كان كل جزيئ من المادة يتجازد بان بمعدل مساو لكتلة كل منهما ، ومر ب المسافة بينهما ، فإن الشمس التي تكبر كتلتها الارض بأكثر من مليون مرة ، فضلا عن كتلة باقي الكواكب ، لتجذب هذه الكواكب نحوها ، ولكن الكواكب بدلا من أن تهوي الى سطح الشمس تبقى في أفلاكها ، بفضل القوة الاخرى ، ونعني بها قوة الطرد المركبة .

فوجة الطرد المركبة

هذه القوة بعكس ما سبق ، تسبب تطاير الأجسام بعيداً عن مركز حركة الدوران لأي شيء يدور بسرعة حول نفسه ، تماماً كما يحدث لحبات السكر في آلة صنع غزل البنات . ولما كانت الكواكب أجساماً سيارة ، تدور حول الشمس ، فإنه ينتهي عن هذا الدوران قوة طرد كبيرة

تدفع بها بعيدا عن مركز المجموعة ، أي بعيدا عن الشمس . ولكن نتيجة التصارع وتعادل قوة الطرد هذه مع قوة الجاذبية التي تفرضها الشمس على جميع كواكب المجموعة ، فإن الكواكب تحتفظ بأوضاعها النسبية حول الشمس . وبعبارة أخرى لو فاقت قوة الطرد قوة الجذب ، لتبعثرت الكواكب في الفضاء ، كما أن قوة جذب الشمس لو كانت أقدر من قوة الطرد ، لالتتصقت الكواكب بسطح الشمس .



شكل (١) المجموعة الشمسية

#### بعض الحقائق عن كواكب المجموعة الشمسية

أقرب الكواكب للشمس هو عطارد الذي يبلغ معدل نصف قطر مداره أو فلكه ، أي بعده عن الشمس ، نحو ٦٠ مليون كيلومترا ، يليي ذلك بعدها عن الشمس كوكب الزهرة الواقع على مسافة ١١٠ مليون كيلومترا من الشمس ، فالارض على بعد ١٥٠ مليون كيلومترا . هذا بينما يبلغ بعد أقصى الكواكب في المجموعة الشمسية عن الشمس ونعني بذلك كوكب بلوتو نحو ٩٠٠ مليون كيلومترا ، أي ما يزيد على ٣٩ مرة بعد الارض عن الشمس (شكل ١) .

وفيما يلي جدول يبين الأبعاد النسبية للكواكب عن الشمس وأحجامها باعتبار بعد الأرض وحجمها وحدة واحدة :

الكوكب	المسافة من الشمس	القطر	الكتلة	الكثافة	الاقيمار
الشمس	-	-	١٠٩١٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
عطارد	٠٠٣٩	٠٠٣٩	٠٠٣٩	٣٤	-
الزهرة	٠٠٧٢	٠٠٩٧	٠٠٩٢	٤٩	-
الارض	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٥٥	١
المريخ	١٥٢	٠٥٣	٠١٥	٣٩	٢
المشتري	٥٢٠	١٠٩٥	١٤٠٠	١٢	١٢
زحل	٩٥٤	٩٠٢	٧٣٤٠٠	٠٧	٩
يورانوس	١٩١٩	٤٠٠	٦٤٠٠	١٣	٥
نبتون	٣٠٠٧	٣٩٢	٦٠٠	١٦	٥
بلوتو	٣٩٤٦	٩٠٥١	٩٠١٣	٩	٩

وللدلالة على الأبعاد والمسافات الهائلة الواردة بالجدول السابق يكفي أن نذكر بأن طائرة نفاثة تطير بسرعة ٨٠٠ كيلومتر في الساعة ، يلزمها أكثر من ٢١ سنة من الطيران المستمر لكي تقطع المسافة بين سطح الأرض وسطح الشمس ، أما المسافة بين بلوتو والشمس فتقطعها هذه الطائرة في ثمانية قرون ونصف قرن . وإذا أخذنا معيارا آخر ، ونعني بذلك سرعة سريان الاشعة الضوئية التي تبلغ نحو ١٨٦ ألف ميل ( ٣٠٠ ألف كيلومتر ) في الثانية ، فإن أشعة الشمس يلزمها ثمان دقائق لكي تقطع المسافة بين مصدرها وسطح الأرض ، وما يقرب من خمس ساعات ونصف لتصل من الشمس إلى سطح بلوتو أبعد كواكب المجموعة .

على الرغم من أن عطارد هو أصغر الكواكب حجما ، فإنه يعكم موضعه كأقربها إلى الشمس ، نجده يتلقى أعظم قدر من الطاقة الحرارية . أضف إلى هذا أن حركته حول الشمس تجعل أحد وجهيه فقط معرضًا لها

طول الوقت ، بينما الوجه الآخر معتم ، مما يؤدي الى شدة ارتفاع الحرارة بشكل مغيف على الجانب المواجه للشمس ، وانخفاضها بشكل متز� على الوجه الآخر . لهذا كانت الحياة في جميع صورها غير موجودة على هذا الكوكب بالشكل الذي ناله على أرضنا . وعلى النقيض من ذلك فان كوكب المشتري أكبر الكواكب ، والذي يزيد حجمه عن ١٣٠٠ مرة حجم الارض ، نجده من بعد السعيق عن الشمس ، بحيث يتلقى من الطاقة الشمسية قدرًا ضئيلا ، لا يرفع من درجة حرارة أعلى بقاع سطحه حرارة ، بالقدر الذي تصل اليه أدنى درجات الحرارة في أبرد بقعة من بقاع سطح الارض . أما الارض ، فلها من موقعها وحجمها ما يضمن توافر طاقة حرارية على سطحها بالقدر المقبول ، الذي كان ولاشك سبب ازدهار صور الحياة على ظهرها على نحو ما نلمس .

وتتمتع جميع كواكب المجموعة الشمسية بأغلفة غازية حولها ، فيما عدا أصغرها عطارد وبلوتو ، والغلاف الغازي حول الارض هو الوحيدة التي نعرف عنه بعض الحقائق ، أما الأغلفة الغازية التي تحيط بالكواكب الأخرى ، فما ذالت موضع دراسة ، خاصة وأن الحضارة الإنسانية قد دخلت الان مرحلة استكشاف الفضاء تمهدًا لفزووه .  
ويعتقد أن الشطر الأكبر من الغلاف الغازي المعيب بكوكب الزهرة يتتألف من غاز ثاني أكسيد الكربون ، الذي يحمل كميات كبيرة من الغبار يبدو على هيئة سحب بيضاء تدثر هذا الكوكب . أما الغلاف الغازي للمريخ ، فيعتقد أنه فضلاً عن النسبة الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون به ، الا أنه يشتمل على النيتروجين ، وما زال أمر وجود حياة نباتية على ظهر هذا الكوكب مسألة تشغّل بالعلماء ، ولكن لم يثبت حتى الان بصفة قاطعة وجود الأكسجين العابر لغلاف المريخ ، وهو العنصر الهام للحياة على الارض ، كل ما أثبتته مركبة الفضاء الامريكية مارين ١ و ٢ هو وجود اكسجين ناتج عن تفاعلات كيماوية من تحليل عينات التربة .

باستثناء عطارد والزهرة وبلوتو ، تتمتع بقية كواكب المجموعة

الشمسية بأقمار أو توابع تدور حولها ، فللأرض واحد ولنبتون اثنان ، وللمريخ قمران ، وخمسة أقمار لأورانوس ، وتسعه أقمار لزحل ، وأثنا عشر قمراً للمشتري . وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن الاقمار التابعة لهذه الكواكب ، يقل عددها ويكبر حجمها في اتجاهين مبتعدين عن المشتري . بالإضافة الى ما سبق تشمل المجموعة الشمسية على عدد لا يحصى من الأجرام السماوية الصغيرة المعروفة باسم الشهب أو النيازك التي تتنفذ في الفضاء مدارات غير محددة ، ولذا فانها قد تقع أثناء تجوالها في نطاق جاذبية أحد الكواكب ، فتهوي اليه على نحو ما نشاهد بالنسبة للارض ، ولكن من حسن الحظ ، أن هذه الأجرام تتلهب وتضييع هباء حالما تدخل الغلاف الغازي للارض ، بسبب الحرارة الناتجة عن شدة احتكاكها بالهواء ، فتضييف بذلك الى نسبة الغبار الكوني ، الذي يتتساقط فيما بعد على الارض ، ويقدر نصيب الارض من هذه المواد بحوالي عشرين ألف طن تضاف الى وزنها سنوياً .

وقدمنا التابع لكوكبنا الارضي محدود الابعاد ، فقطره الاستوائي ٢٨٪ من قطر الارض ، ومساحة سطحه ٤٪ من مساحة سطح الارض ، في حين أن كتلته ١٢٪ من كتلة الارض ، ومن ثم كانت جاذبيتها ٥٪ من جاذبية الارض . وبسطحه فوهات اما نتيجة براكين ، أو بسبب ارتطام الشهب به ، يبلغ عدد الكبير منها ثلاثة ألف فوهة على الجزء المرئي من القمر ، وتغطي سطحه مناطق سوداء تدعى البغار عددها حوالي ٣٠ على الجزء المرئي أيضاً ، وتشمل أعلى جباله أحد عشر ألف متر ، وليس للقمر غلاف هوائي .

مما سبق يتضح لنا أن كوكب الارض يتمتع بالمميزات الآتية داخل المجموعة الشمسية :

١ - عدم تطرف موقع الارض قرباً أو بعيداً عن الشمس أدى الى تلقّيه قدرًا معقولاً من الحرارة ، يناسب قيام الحياة على ظهرها ،

يعكس عطارد والزهرة القريبين من الشمس ، أو نبتون وبلوتو المتطرفين في البعد عنها .

٢ - دورة الارض حول نفسها تساعد على تعرض كلها وجهيه بالتساوي للطاقة الشمسية ، يعكس كوكب عطارد الذي يحترق أحد وجهيه المواجه للشمس ، بينما يتجمد الوجه المقابل في الظل الدائم .

٣ - للأرض من حجمها ما مكنتها بفضل جاذبيتها من أن تعتمد حولها بخلاف غازي ، يشتمل على الأكسجين وبخار الماء ، وكلاهما ضروري للحياة .

#### نشأة الارض :

فيما يتعلق بنشأة الارض كفرد من أفراد المجموعة الشمسية ، هناك طائفه من النظريات التي يمكن تقسيمها إلى فئتين ، الواحدة تقول بالأصل الواحد لكافة أفراد المجموعة الشمسية ، والآخرى تدعى تعدد النشأة .

الفئة الأولى : وتشمل ما يسمى بالنظرية السديمية للعالم الفرنسي لا بلاس ، ونظرية الكويكبات لكل من توماس تشمبولن وفورست مولتون ثم نظرية المد الغازي ، ونظرية السحب السديمية لفايزكر ، والسحب الغازية لاوري . وتدهب جميعا إلى أن أصل المجموعة الشمسية واحد ، وأنها نشأت عن سديم ، وهو جسم غازي جسيم متواهج شديد العراقة ، ولا سباب معينة انفصلت عن جسم هذا السديم كتل كونت الكواكب ، في حين بقي أغلبه متواهجا ، وهو الذي يكون الشمس العالمية ، وتختلف النظريات في كيفية الانفصال ، في بعضها يعزوه للبرودة والتقلص وسرعة الدوران بما يتبع قوة طرد مركزية ، تسبب انتفاخ النطاق الاستوائي من السديم الأصلي وتمدده خارجا عن الجسم الأم ، حتى تنفصل عنه حلقة تلو حلقة بطريقة ذاتية ، وبعضها الآخر يذهب إلى أن الانفصال تم قسرا ، وبأسلوب مفاجيء عنيف ، نتيجة لعامل خارجي ، مؤداه اقتراب جرم سماوي عظيم من السديم ، فتفتق جسمه وانفصل إلى كتل عده .

وتجمع هذه النظريات على أن الكتل المنفصلة أخذت تدور في الفضاء ، وتفقد حرارتها بالتدرج ، فتحولت إلى أجسام سائلة ، وترتب كثافاتها ثم بردت أكثر فتصلت وأضحت أجساماً معتمة ، خاضعة لجاذبية الكتلة المتبقية من السديم وهي الشمس .

لو كانت المجموعة الشمسية من أصل واحد ، فإن معنى ذلك تشابه مركبات أفرادها ، وقد ثبت حديثاً تشابه التركيب الصخري لوجه القمر والارض ، كما أن بقایا الشهب المتهالكة على الارض توضح وجود العديد والتيكل بها ، وها مادتان موجودتان على الارض ، أما مركبات بقية الكواكب الاخرى فما زالت موضع حدس وتخمين ، رغم بلوغ مركبات ماريير الامريكية سطح المريخ .

**الفئة الثانية :** وهي مجموعة من النظريات التي تفترض تعدد نشأة أفراد المجموعة الشمسية واختلاف أصولها ، ومن أقدم هذه النظريات ما نادى به العالم لوكيار ، الذي اعتقد بأن الكون مليء بالنیازک التي اذا ما تجمعت بالصدفة وتصادمت ، توهجت ، ونشأ عنها سديم ، هذا السديم لا يزال يبرد ويقتلص بعد انتهاء التصادم حتى يتتحول إلى كوكب معتم ، فإذا ما تقابل كوكبان من هذا النوع جذب الكبير منها الصغير ، فيصبح الاول شمساً ، والثاني كوكباً تابعاً له . ولكن نظرية هذا شأنها من حيث الاعتماد على مبدأ الصدفة لا يمكن أن تلقى أدنى قبول ، فالصدفة العشوائية نقىض هذا التناسق الدقيق في الكون .

أما هويل في نظرية السوبر نوفا ، وراسل في نظرية الشمس التوأمية ، فيريان أن الكواكب السيارة نتاج عن انفجار نجم آخر كان موقعه بالقرب من شمسنا الحالية ، فتطايرت أجزاؤه في الفضاء ، ولم يبق منه سوى سحابة عظيمة من الغاز على هيئة قرص ، أخذ يدور مع الشمس من الغرب إلى الشرق ، وقد انفصلت عن هذا القرص حلقات ، ومن بعض هذه الحلقات انفصلت حلقات أخرى ، كونت في مجموعها الكواكب وتوابعها من الأقمار بعد أن بردت وتصلت .

## الفصل الثاني

### شكل الأرض وأبعادها

لا داعي هنا لمناقشة الأدلة التقليدية ، التي تذكر عادة في معرض التدليل على كروية الأرض ، ويكتفى أن نشير إلى بعض الصور التي التقطتها رواد الفضاء في أمريكا والاتحاد السوفييتي ، على بعد كبير من سطح الأرض ، ونشرت في كثير من صحف العالم والأطلالس الحديثة ، ومنها يبدو بوضوح استدارة شكل الأرض (شكل ٢) . على أن هذه الحقيقة التي نراها الآن بالعين ، كانت معروفة عند الأغريق القدماء منذ القرن السادس ق . م ، وللفيلسوف الإغريقي أرسطو وأتباعه بعد ذلك .


الا أن أول محاولة جدية لقياس محيط هذه الكرة آتت من مصر سنة ٢٠٠ قبل الميلاد على يد ايراتوستين Eratosthenes أمين مكتبة الاسكندرية ، مستخدما في ذلك مبدأ فلكيا سليما ، فقد لاحظ هذا العالم أن أشعة الشمس التي تسقط على سطح الأرض بمنطقة أسوان على نهر النيل قرب مدار السرطان ٣٠°٢٣' وذلك ظهر ٢١ يونيو تكون عمودية تماما كما رأها في قاع بئر عميق ذات جدران قائمة ، وبمعنى آخر أن الشمس في ظهر ذلك اليوم تكون في نقطة الذنب Zenith ومن ثم فان أشعتها تكون عمودية على سطح الأرض في تلك البقعة وقت الزوال .

بينما في مدينة الاسكندرية حيث يعمل العالم ، وفي نفس الوقت ، تكون أشعة الشمس عند الزوال مائلة عن الاتجاه العمودي بمقدار ٧١٢ ( شكل ٣ ) ، أي ما يعادل  $1/50$  من محيط الدائرة ، أو بمعنى آخر أن المسافة بين أسوان والاسكندرية تعادل  $1/50$  من محيط الكره الأرضية فإذا عرفنا المسافة بين المكانين بدقة ، وضاعفناها خمسين مرة ، نحصل بذلك على تقدير لمحيط الكره الأرضية . وقد وجد هذا العالم أن المسافة بين البقعتين تساوي خمسة آلاف ستيديا Stadia ، ومن ثم يكون محيط الكره الأرضية حسب تقاديره ٤٦٥٢٥٠ كم ، باعتبار الاستيديا = ١٨٥ مترا .



شكل (٢) الارض من الفضاء

ولما كان محيط الكرة الأرضية في الواقع يقدر بنحو أربعين ألف كيلومتر ، فان تقدير ايراتوستين يعتبر تقديراً دقيقاً للغاية بالنسبة لزمانه ، وربما كان الخطأ الذي وقع فيه ايراتوستين راجعاً إلى اختلاف المقاييس ، حيث أن الاستيديا وحدة قياس يونانية قديمة ، وما زال أمر تقديرها تخمينياً . وربما كان الخطأ أيضاً راجعاً إلى تقدير ايراتوستين للزاوية ، فالفرق الحقيقي بين الإسكندرية وأسوان الحالية هو  $7^{\circ} 0' 0''$  ، ثم انه اعتبر موقع أسوان على مدار السرطان ، في حين أنها تقع إلى الشمال من مدار السرطان بحوالي  $5^{\circ} 49'$  كيلومتراً أي ما يعادل  $23^{\circ}$  .



شكل (٣) تقدير ايراتوستين لمحيط الارض

باتباع طريقة ايراتوستين يمكننا أن نقدر محيط الأرض بأن نرصد زاوية سقوط أشعة أي نجم في بقعتين متبعادتين على سطح الأرض في نفس الوقت ، وبحساب الفرق بين الزاويتين بالدرجات ، يمكن نسبة هذا الفرق إلى مجموع زوايا الدائرة ، وبقياس المسافة بين البقعتين قياساً مباشراً ، يمكن تقدير محيط الأرض . ومن المؤكد أن العرب اتبعوا هذه الطريقة في حساب أبعاد الأرض ، ولكن لسوء الحظ أن وحدات القياس

التي استخدموها لا يمكن ترجمتها بدقة الى الوحدات القياسية المستخدمة حالياً .


لنفرض الان أن أشعة نجم ما تميل عن الاتجاه العمودي بمقدار درجة واحدة وست دقائق في النقطة أ ، وبمقدار  $4^{\circ} 4'$  في النقطة ب الى الشمال من النقطة أ ، فيكون فرق الزاوية بين البقعتين =  $3^{\circ} 36'$  ، أي ما يعادل  $\frac{1}{100}$  من محيط الكرة الارضية . فاذا كانت هذه المسافة = 250 ميلاً كان محيط الكرة الارضية بناء على ذلك = 25000 ميلاً .

لكن ينبغي أن نلاحظ أن الارض ليست كرهة هندسية تامة الاستدارة بل هي في الواقع شبه كرهة ، وقد اكتشف ذلك العالم الفرنسي Jean Richer الذي أوفرده لويس الرابع عشر الى احدى جزر غيانه الفرنسية ، لعمل مشاهدات فلكية سنة 1671 م ، فقد لاحظ هذا العالم بعد الوصول الى الجزيرة أن ساعته الدقيقة تقدم دققتين ونصف يومياً ، وسرعان ما عزى هذا الفرق الى تضاؤل جاذبية الارض نحو خط الاستواء ، بسبب بعد السطح عن المركز أكثر منه في الجهات الواقعة تجاه القطبين .

وقد أثبتت القياسات التي أجريت بعد ذلك أن سطح الكرة الارضية يميل الى الانبعاج قليلاً حول خط الاستواء ، والى التسطح قليلاً تجاه القطبين ، لذلك فان المقطع الطولي للكرة الارضية المار بالقطبين يبدو بشكل بيضاوي ، بدلاً من الشكل الدائري المتوقع . ويرجع انبعاج الكرة الارضية عند خط الاستواء الى تأثير قوة الطرد المركزية الناجمة عن دوران الارض حول نفسها بسرعة ، مما يؤدي الى بروز نطاقها الاستوائي بعيداً عن المركز .

وقد تم التأكيد من شكل الارض خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر ، حينما أرسلت الاكاديمية الملكية للعلوم في باريس ببعثتين لاجراء دراسات في أنحاء مختلفة من الارض ، ويبلغ طول القطر الاستوائي للأرض نحو 125756 كيلومتراً في حين أن طول القطر القطبي أو ما يعبر عنه باسم المحور 12713 كيلومتراً فقط ، أي أن الفرق = 429 كيلومترًا

وهذا يعادل نحو  $1/300$  من القطر الاستوائي للكرة الأرضية ( شكل ٤ ) .




شكل (٤) افتراق الشكل الارضي عن الكرة التامة

#### الدواير العظمى والدواير الصغرى :

اذا قسمنا كرة تامة الى تكоро الى نصفين متساوين تماما ، فان المقطع لا بد أن يمر بمركزها ، كما أن محيط هذا المقطع يكون أكبر دائرة يمكن رسمها على هذه الكرة ، وفي الوقت نفسه اذا قسمنا الكرة الى قسمين غير متساوين ، فان المقطع لن يمر بمركز الكرة ، ويكون محطيه بطبيعة الحال أقل طولا من الدائرة العظمى السابق ذكرها ( شكل ٥ ) .  
لهذه الظاهرة أهميتها التي تبدو حين التعرض لأمور خطوط الطول ، والملاحة الجوية والبحرية ، وحين دراسة مساقط الخرائط والتوقيت .  
وأهم خصائص الدواير العظمى ما يلي :

- ١ - أي دائرة عظمى هي أكبر دائرة يمكن رسمها على الكرة المعطاة .
- ٢ - المقطع الذي تعدده أية دائرة عظمى لا بد أن يمر بمركز الكرة .

- ٢ - يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر العظمى على سطح أية كرة.
- ٤ - دائرة عظمى واحدة فقط هي التي تمر بأي نقطتين على الكرة، إلا في حالة ما إذا كانت هاتان النقطتان تحددان طرفي أحد أقطار الكرة ، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يمر بهما عدد لا نهائي من الدوائر العظمى . مثال ذلك نقطتا القطبين على الكرة الأرضية .
- ٥ - اذا تقاطعت دائرتان عظميان نصف كل منهما الاخرى .




شكل (٥) الدوائر العظمى والصغرى

يتبعني أن نلاحظ في مناقشاتنا السابقة فيما يختص بالدوائر العظمى والصغرى ، ان هذا ينسحب فقط على الكرات الهندسية الحقيقية ، وفي حالة التطبيق على الكرة الأرضية ، فان افتراق هذه الكرة عن الشكل الكروي الهندسي أو الشكل الحقيقي من القلة بحيث يمكن اهماله في المعتاد . وللخاصية التي اوردناها تحت رقم ٤ أهمية في الملاحة البحرية والجوية ، حيث تعدد الدوائر العظمى التي تمر بمحطة القيام أو بداية الرحلة ، وبمحطة الوصول أو نهاية الرحلة ، لكي ترسمها السفن أو الطائرات ما أمكن ، توفيرًا للوقت أو الوقود .

ولذا نسمع الآن كثيراً عن الطيران عبر القطب الشمالي ، خاصة بين غرب أوروبا وأمريكا الشمالية ، فهنا تتبع خطوط الطيران دوائر عظمى، أو بمعنى آخر خطوط الطول المارة بالقطب اقتصاداً للمسافة ، وهناك خرائط خاصة باللاحقة توضح عليها أقواس الدوائر العظمى بين الموانئ المختلفة بحيث تبدو على اللوحات المستوية كخطوط مستقيمة .

#### خطوط الطول ودوائر العرض :

تدور الأرض حول نفسها على محور شمالي جنوي (محور وهمي)، يحدد طرفيه نقطتاً القطبين اللذان على أساسهما ترسم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض .



شكل (٦) خطوط الطول ودوائر العرض

وتتألف هذه الشبكة من عدد من الخطوط الشمالية الجنوبيّة ، هي خطوط الطول ، وعدد آخر من الخطوط الشرقيّة الغربيّة ، تؤلّف في مجموعها دوائر العرض ( شكل ٦ ) .

خطوط الطول أنصاف دوائر تتفرع أو تلتقي في القطبين ، ويكون كل زوج متقابلاً منها دائرة كاملة أو بعبارة أخرى أحد الدوائر العظمى على سطح الأرض .

أهم خصائص خطوط الطول واستخداماتها :

- أ ) جميعها تشير إلى الاتجاه الشمالي الجنوبي الحقيقي .
- ب ) تتباعد هذه الخطوط إلى أقصى حد عند خط الاستواء، وتتقارب تدريجياً بعيداً عنه ، حتى تلتقي جميعاً في نقطتي القطبين .
- ج ) لكل بقعة على سطح الأرض خط طول أو درجة طول معينة .

خط الطول الرئيسي هو الخط المار بالمرصد الملكي البريطاني في جرينويتش بالقرب من لندن ، ودرجته صفر ، وتقاس خطوط الطول الأخرى إلى الشرق أو الغرب من هذا الخط وعددها ١٨٠ أو خطان في كل الاتجاهين . والطول الحقيقي لدرجة الطول ، أي المسافة بين كل درجتين متتاليتين ، تختلف باختلاف الموقع بعداً عن خط الاستواء ، ويمكن حسابها عند خط الاستواء على النحو التالي:

$$\frac{\text{العيط الاستوائي}}{360} = \frac{2490192}{360}$$

= ٦٩١٧٢ ميل ( ١١١٢٧ كم ) الدقيقة = ١٨٥ كيلومتراً ، والثانية = ٣٠.٣ كم ، لكن بسبب تقارب درجات الطول سريعاً شمالاً أو جنوباً ، فإن المسافة بين كل درجتين تقل كلما ابتعدنا تجاه القطبين ، حتى أنه على دائري العرض ٦٠° ش ، يصبح هذه المسافة نصف قيمتها على خط الاستواء ، أي أن البعد بين كل خطين طول عليهما يصبح نحو ٣٤ ميل ( ٥٥٦٣ كم ) فقط .

تستخدم خطوط الطول لقياس المسافات ، أو توقيع وتحديد مواضع

الاماكن المختلفة على سطح الارض ، سواء شرقي أو غربي خط الطول الأساسي المار بجرينتش ، ودرجته كما تعرف صفر . وتقدر هذه المسافات بالدرجات أو كسور الدرجات ، فاذا بعث ربان طائرة برسالة برقية تذكر أن طائرته تمر أثناء رحلتها في تلك اللحظة فوق درجة طول ٣٠ غربا ، كان معنى ذلك أن الطائرة على بعد  $\frac{1}{12}$  من محيط الكره الأرضية الى الغرب من خط الطول الرئيسي . وتنقسم كل درجة من درجات الطول — وكذلك درجات العرض — الى دقائق وثوان ، والدقيقة  $\frac{1}{60}$  من الدرجة ، والثانية  $\frac{1}{60}$  من الدقيقة ، فدرجة طول ١٢ درجة و ١٥ دقيقة و ٢٠ ثانية شرقا تكتب هكذا ٢٠° ١٥' ٢٠'' شرقا .

تستخدم خطوط الطول كذلك في تحديد التوقيت ، ولا يمكن للشخص الذي يعيش عمره في مكان واحد لم يمر به أن يلمس أهمية هذا العنصر، حيث أنه حين ينظر ليجد الشمس تشرق ، أدرك أن الوقت صباحا ، فإذا ما بلغت الشمس في رحلتها الظاهرية اليومية أعلى بقعة في كبد السماء، فقد صار الوقت ظهرا ، فاذا ما غربت الشمس ، أدرك أنه المساء وأن الليل قد أقبل .

هذا التابع الذي عرضناه بصورة بسيطة للمواقف هو نتيجة لدوران الارض حول نفسها أمام الشمس ، فلو كانت الارض كالكوكب عطارد تعطى دائما وجهها واحدا للشمس ، لما نشأ هذا النظام الريبي ، ولظل الوقت نهارا مضيئا على أحد وجهي الارض ، وليلدا دائما على الوجه الآخر . ولكن تتابع التوقيت على النحو الذي تألفه من شأنه أن يجعل الوقت نهارا على أحد وجهي الارض ، وليلدا على الوجه الآخر لمدة محدودة ، ليعود فيتبادل الوجهان موقعهما . بمعنى أنه اذا كان الوقت ظهرا ، أي منتصف النهار بمدينة الدوحة، كان الوقت تمام منتصف الليل على البقعة التي تقابل موقع الدوحة على ظهر الكره الأرضية من الجانب الآخر والعكس . ولما كانت الارض تدور تجاه الشرق ، أي أن الصباح يأتي أولا من هذا الاتجاه ، فان الشروق في مدينة الدوحة سابق على

الشروع في مدينة عمان ، وفي هذه الاختير يكون الشروع سابقا على  
الشروع بالقاهرة وهكذا .

هذا ما يعبر عنه بفارق التوقيت الذي يمكن أن نلمسه اذا تبعينا  
أذان المغرب في الدول العربية على المديا ع ، وحتى في الدولة الواحدة  
المحدودة هناك فرق في التوقيت بين بقعة وأخرى ، فإذان المغرب بمدينة  
عمان سابق عليه بمدينة القدس الى الغرب من عمان . ولكن من الواضح  
أننا اذا ضبطنا الساعة بكل من هذه البقاع لتناسب وقت الزوال الحقيقي  
بكل منها ، كان معنى ذلك فوضى في التوقيت ومواعيد العمل لا يمكن  
ادرارها مداها .

واذا كان هذا هو الأمر بالنسبة لبلد محدود المساحة كبلدنا ، فان  
الفوضى تتضاعف عشرات المرات بالنسبة لبلاد متراوحة كإلهند ، أو  
الجزيرة العربية أو الولايات المتحدة . ومن الطريف أن نذكر بأن  
التوقيت في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية ظل يتبع النظام المحلي  
لفتره طويلا من تاريخ تلك الامة البكر ، خلال مراحل استعمار قارة  
أمريكا الشمالية ، فكل مركز من مراكز العمران بها كان يضبط ساعاته  
وفقاً لوقت الزوال الحقيقي للرقة الارضية المحدودة التي يشغلها  
المركز مهما صغر ، ولم يكن في هذا ضير ، طالما كان كل مركز من هذه  
المراكز يعيش لنفسه ، في اطار صلات محدودة مع جيرانه ، قبل تقدم  
سبل المواصلات ووسائل الاتصال السريع من راديو وهاتف وبرق وغيره .

ولكن ابتداء من سنة ١٨٨٣ م بعد أن انتشرت السكة الحديد كوسيلة  
نقل بدلا من العربات التي تجرها الجياد ، وبعد استخدام البرق  
كوسيلة للاتصال السريع ، بات من الضروري تصحيح فوضى التوقيت  
المحلية ، فالمسافر بالقطار من شيكاغو الى سان فرانسيسكو ، كان عليه  
أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي لكل محطة يمر بها ، وهي  
عشرات على طول الطريق . والمشرون على ادارة خطوط السكة  
الحديد والحركة عليها في أنحاء البلاد ، كان من المستحيل عليهم تنظيم

جداؤل مواعيد قيام القطارات ووصولها ، وتلافي الفوضى التي لا يحمد عقباها في عمل كهذا ، لو أنهم اتبعوا المواقف المعلية . نفس الشيء يمكن أن يقال عن الرسائل البرقية والهاتفية بين أنحاء البلاد .

هذا مثال أوردناه لكي توضح الحاجة إلى عمل شيء آخر كبديل للتوقيت المحلي ، شيء ينظم التوقيت على أساس إقليمي أوسع من النطاق المحلي المعروض . ولهذا اتفقت شركات السكك الحديدية الأمريكية في كافة أرجاء البلاد في سنة ١٨٨٣ على تبني نظام أسمته نطاقات التوقيت المتمط Standard time belts ، وفي العام التالي لذلك التاريخ تبنت جميع أجهزة الدولة والأفراد بأمريكا تلك الفكرة . ومن الولايات المتحدة شاعت الفكرة حتى عمت بقية أرجاء العالم .

وقد قسمت الولايات المتحدة إلى أربعة نطاقات شمالية جنوبية ، ابتداء من ساحل الأطلسي حتى ساحل المحيط الهادئ ، واختار كل نطاق من هذه النطاقات الاربعة خط طول متوسط عمم وقت زواله على بقية أرجاء النطاق . وحدد عرض كل نطاق من الشرق إلى الغرب بواسطة سرعة مرور الشمس في رحلتها الظاهرية على الأرض ، وهي تعادل أربع دقائق للدرجة الطولية الواحدة ، أو بعبارة أخرى ساعة لكل درجة ، وعلى هذا الأساس حدد كل نطاق بواقع ١٥° طولية ، أو بمعنى آخر بساعة زمنية واحدة .

وقد تبنى كل سكان النطاق توقيت خط الطول الأوسط في نطاقهم ، ومن ثم اختزل تغيير المواقف من صورة لا نهاية من حيث الاختلاف ، إلى مجرد أربعة مواقيت محدودة بخطوط طول معينة واسعة بالولايات المتحدة . ولتوسيع ذلك نضرب المثال التالي : إذا كانت الساعة في نيويورك بالنطاق الشرقي هي الخامسة بعد الظهر ، كان معنى ذلك أن الساعة في مدينة لوس انجلوس بالنطاق الرابع غربا هي الثانية بعد الظهر ، أي أن الفرق في توقيت المدينتين هو ثلاثة ساعات .

من الناحية النظرية اذن ينقسم العالم الى نطاقات توقيت موحدة ، عرض كل منها ١٥ من درجات الطول ، بمعنى أن توقيت جرينتش يسري على نطاق عرضه سبع درجات وثلاثين دقيقة على كلا جانبي هذا الخط شرقاً وغرباً ، هذا حقيقي من الناحية النظرية ، ولكن من الناحية العملية يستحيل تطبيق ذلك تماماً ، حيث أن الكثير من الدول - خاصة اذا كانت من الدول الصغيرة - ربما وقعت في حيز نطاقين من نطاقات التوقيت المنظم ، ولذلك فان تطبيق مبدأ نطاقات التوقيت الموحد في جميع جهات العالم لا يؤدي بالضرورة الى تقسيم العالم الى نطاقات خطية منتظمة ، بل هي في الواقع نطاقات شمالية جنوبية بصفة عامة ، ولكنها غير منتظمة ، أي تتراوح سعة وضيقاً . والسبب في ذلك أنها تأخذ في اعتبارها عدة أمور هامة ، كالرقم الاقليمية لبعض الاقطار ، أو مناطق انتشار جماعات بشرية معينة ، أو العيوب الاقليمي لوحدة أو منظمة اقتصادية خاصة .

#### خط التاريخ الدولي :

يتبع هذا الخط بصفة عامة خط طول ١٨٠° في منتصف المحيط الهادئ ، علماً بأنه قد يفترق قليلاً عن هذا الخط كما سنوضح فيما بعد . هذا الخط يشهد مولد كل يوم جديد يمر على العالم ، ونهاية كل يوم ينصرم ، في يوم ١٠/١ مثلاً يبدأ على هذا الخط عند منتصف الليل ، ويتجه زاحفاً مع الوقت غرباً من خط التاريخ الدولي وسط المحيط ، تجاه سواحل شرقي آسيا وشرقي استراليا ، فيدور حول العالم دورة كاملة ، لينتهي عند نفس الخط بعد مرور أربع وعشرين ساعة تماماً ، حيث ينتهي يوم ١٠/٢ ويبدأ ميلاد يوم جديد هو ١٠/٢ على خط التاريخ الدولي عند منتصف الليل تماماً .

اختيار هذا الخط في الموقع الذي أوضحتناه بالذات ، اختيار موفق ، حيث أنه يمر بوسط المحيط الهادئ تقرباً ، فلا يقطع من اليابس سوى مجموعات جزرية قليلة محدودة . ولذلك أن تتصور أن هذا الخط يمر

بوسط كتلة يابسة كبرى كالكتلة الاوروبية الافريقية ، أو بكتلة الامريكتين ، لتخيل مبلغ اللبس الذي كان سوف يحدث بالنسبة للسكان على كلا جانبيه . فلو فرض ومر هذا الخط بمدينة القاهرة الواقعة على درجة طول ٣٠ شرقا ، كان معنى ذلك أن تاريخ اليوم بعد منتصف الليل مباشرة في مدينة القاهرة سوف يكون ١٠/٢٩ على سبيل المثال ، بينما مدينة السلوم الى الغرب يكون تاريخ اليوم فيها ما يزال ١٠/٢٨ .

فمن الضروري وبناء على ما سبق أن ذكرنا من اتجاه زحف التوقيت غربا ابتداء من خط التاريخ الدولي ، أن يتغير تاريخ اليوم على كلا جانبي الخط ، لهذا فوضع الخط حيث هو حالياً أنساب ما يكون ، ويلزم من يعبره شرقا أو غربا أن يغير التاريخ وفقاً لذلك . فلو أن هناك طائرة مسافرة من جزر هواي مثلاً يوم ١٠/٥ متوجهة غربا ، وعبرت هذا الخط ، كان على ركابها تقديم اليوم بحيث يصبح ١٠/٦ ، والعكس اذا كانت الطائرة آتية من جزر مارشال متوجهة شرقا يوم ١٠/٦ ، فإنها عند عبورها خط التاريخ الدولي يتغير على ركابها تغيير تاريخ اليوم الى ١٠/٥ . بمعنى أوضح : عند عبور الخط من الغرب الى الشرق ، يضاف يوم الى التقويم ، وعند عبوره من الشرق الى الغرب يطرح يوم منه .

يفترق خط التاريخ الدولي عن خط الطول ١٨٠° عند المطرف الأقصى لسيبيريا ، جاعلا كل الاراضي الروسية الى الغرب منه ، ثم عند مجموعة جزر كوريل جاعلا ايها جميعا الى الشرق من موقعه ، وأخيراً يحيد عن اتجاهه نحو الشرق من موقعه ، وأخيراً يحيد عن اتجاهه نحو الشرق عند جزائر المحيط الهادئ الجنوبي ، جاعلاً معظم المجموعات الجزرية العديدة تقع الى الغرب من مساره .


#### دوائر العرض :

عبارة عن دوائر كاملة موازية لدائرة عرض الاساس خط الاستواء وموازية لبعضها البعض ، وأهم خصائصها ما يلي :

- ١ ) تتقاطع هذه الدوائر مع أقواس خطوط الطول بزوايا قائمة .
- ب ) تشير جميع هذه الدوائر إلى الاتجاه الشرقي الغربي .
- ج ) جميع هذه الدوائر عدا خط الاستواء دوائر صغرى .
- د ) لكل بقعة على سطح الأرض درجة عرض ثابتة ، تقادس بالدرجة وكسرها من دقائق وثوان .

تقادس دوائر العرض إلى الشمال والجنوب من دائرة عرض الأساس أو خط الاستواء ودرجتها صفر ، وعدد كل من هذه الدوائر ٩٠ شمال وجنوبدائرة الاستواء ، إلا أن طول هذه الدوائر يصغر تدريجيا حتى يصير نقطتين فقط عند القطبين . أما المسافة بين الدوائر فهي متغيرة ، فلو كانت الأرض كرهة تامة التكورة ، وكانت المسافة بين كل دائرين متتاليتين متساوية أو ثابتة ، ولكن نظرا لافتراق شكل الأرض عن الشكل الكروي التام ، فإن هذه المسافات تكبر قليلا تجاه القطبين . فعند خط الاستواء يكون طول درجة العرض مساويا تقريبا لطول درجة الطول ، بعبارة أخرى يكون طول درجة العرض - أي المسافة بين دائرة الاستواء والدائرةتين ١ شمالا وجنوبا هو ١١٠٥٣٨ كيلومترا ، وطول الدقيقة ٤٢ ر ٨٤٢ كيلومترا والثانية ٣٠ ر من الكيلومتر . ولكن نلاحظ الفرق نذكر أن المسافة بين درجة عرض ٨٩ ودرجة ٩٠ هي ١١١٦٦٤ كيلومترا تقريبا . ويمكن أن نتمثل ذلك بالشكل التالي ( شكل ٧ ) فالدائرة التي تتفق مع انحناء سطح الأرض عند خط الاستواء أصغر بكثير من دائرة التي تتفق مع انحناء سطح الأرض عند القطبين ، ومن ثم كان طول المسافة بين كل درجتين عرضيتين متتاليتين على دائرة الأصغر أقل من طول المسافة بين كل درجتين عرضيتين متتاليتين على دائرة الأكبر .


هناك عدد من دوائر العرض التي تعتبرها ذات أهمية خاصة لدارسي الجغرافيا ، وهي لهذا تعرف بأسماء معينة ، أطلقت عليها لابراز



شكل (٢) اختلاف طول درجات العرض

أهميتها . فضلا عن خط الاستواء ، هناك المداران ، مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي ، ومدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي . وهناء أيضا الدائريتان القطبيتان الشمالية والجنوبية ، وتبعد أهمية هذه الدوائر جميرا اذا علمنا أنها تحدد نوعا من العلاقة الوثيقة بين الارض والشمس فيما يتعلق بتباين كمية الطاقة الشمسية التي تتلقاها بقاع الارض المختلفة ، أو ما يعبر عنه دائما بتتابع الفصول . وينبغي أن نشير هنا الى حقيقة هامة ، وهي أن الارض تدور حول نفسها على محور وهي يميل عن الاتجاه العمودي بزاوية مقدارها  $23\frac{1}{2}$  ، وهذا هو السبب الاساسي في تباين الفصول أثناء دوران الارض في فلكها حول الشمس . (شكل ٨) .

ففي أواخر شهر ديسمبر من كل عام ، يكون ميل محور الارض على نحو من شأنه أن يجعل شطرا أكبر من نصف الكرة الجنوبي معرضًا لأشعة الشمس عن نظيره من النصف الشمالي ، فأشعة الشمس التي تعتبرها




شكل (٨) ميل محور الارض ودوائر العرض المميزة

لأغراض عملية أشعة متوازية ، تصل في هذه الحالة الى منطقة القطب الجنوبي وما وراءه ، في حين أنها لا تسقط اطلاقاً على منطقة القطب الشمالي ، ولذا فإنه على الرغم من دوران الارض حول نفسها ، وتعاقب الليل والنهار على وجهيها ، الا أن منطقة القطب الجنوبي في هذه الحالة تنعم بنهار دائم ، في حين تظل منطقة القطب الشمالي في ليل دامس طويلاً .

في أواخر شهر يوليوز (حزيران) يحدث العكس ، فعلى الرغم من بقاء محور الارض مائلاً بنفس الدرجة ، وموازياً لاتجاهه السابق ، الا أن الميل في هذه الحالة من شأنه أن يجعل شطراً أكبر من نصف الكرة الشمالي معرضاً لأشعة الشمس عن نظيره في النصف الجنوبي ، وهذا يؤدي إلى أن تصل أشعة الشمس منطقة القطب الشمالي وما وراءها ، فيكون هناك نهار دائم ، بينما يظل القطب الجنوبي في ليل معتم .

فيما بين الوضعين المتطرفين السابقيين ، تحتل الكرة الارضية موضعين

ووسطاً في شهر مارس وسبتمبر ، بحيث يغطي ضوء النهار في هذين الوضعين نصف الكرة المواجه للشمس تماماً من القطب إلى القطب ، ومن ثم فإن الأرض في دورتها اليومية حول نفسها تجعل كل بقعة على ظهرها تتمتع بنهار لمدة ١٢ ساعة ، وليل لمدة ١٢ ساعة أخرى ، فيتساوى الليل والنهار في جميع بقاع الأرض نحو أواخر الشهرين المذكورين .



شكل (٩)

بناء على ما سبق يمكن أن نوضح هنا أن أربعاً من دوائر العرض المسماة آنفاً، هي التي تحدد مسار الهجرة الظاهرية للشمس من فصل لأخر ، فمحور الأرض الذي يميل دائماً عن الوضع العمودي بمقدار  $23\frac{1}{2}$  درجة في اتجاه ثابت طوال الوقت ، فإن أشعة الشمس المتوازية عند سقوطها على ظهر الأرض المحنى لا تسقط بشكل عمودي ، سوى على جزء محدود من سطحها ، في حين تصل الأشعة بقية الأجزاء الأخرى بزايا ميل تختلف من جزء لأخر ، ومن فصل لأخر . فحينما تكون الأرض في الوضع الذي يجعل نصفها الشمالي مائلاً تجاه الشمس بمقدار  $23\frac{1}{2}$  درجة في ٢١ يونيو ، فإن الأشعة العمودية في ظهر ذلك اليوم تسقط على خط العرض  $23\frac{1}{2}$  شمالاً، ولهذه الحقيقة أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان ، حيث أن سقوط الأشعة عمودية على هذا النحو يؤدي إلى تتمتع النصف الشمالي بطاقة حرارية

هائلة ، فيكون هذا هو فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ولما كانت دائرة العرض السابقة هي التي تحدد أقصى بقعة على ظهر الأرض في نصف الكرة الشمالي تسقط بها أشعة عمودية في أي وقت ، فقد ميزت وسميت بمدار السرطان .

بعد ستة شهور من التاريخ السابق ، أي في ٢١ ديسمبر (كانون أول) يحدث العكس ، حيث يكون نصف الكرة الجنوبي مائلاً تجاه الشمس بمقدار  $\frac{23}{24}$  درجة ، ولهذا فإن أشعة الشمس العمودية في ظهر ذلك اليوم تتلقاها دائرة العرض  $\frac{23}{24}$  جنوباً ، فيكون هذا هو فصل الصيف الجنوبي ولما كانت الدائرة السابقة هي التي تحدد أقصى بقعة على ظهر الأرض في هذا النصف تسقط بها أشعة عمودية في أي وقت من أوقات السنة ، فقد ميزت وأطلق عليها اسم مدار الجدي .

نخلط من هذا القول بأن أشعة الشمس العمودية لا تتعذر ذلك النطاق من الكرة الأرضية الذي يعده المداران ، بمعنى أن جميع البقاع الواقعة إلى الشمال أو الجنوب منه لا تصل إليها أشعة عمودية في أي وقت من أوقات السنة . وينبغي أن نوضح هنا أيضاً أن الشمس اذ تتعامد على أحد المدارين ، فإن ذلك لا يحدث إلا ظهر يوم واحد فقط هو يوم الانقلاب الصيفي بالنسبة لكل مدار ، فالشمس اذ تتعامد على مدار الجدي يوم ٢١ ديسمبر ، تكر عائدته إلى موقع آخر شمال ذلك المدار في اليوم التالي ، ونفس الشيء ينطبق أيضاً على مدار السرطان . فمن الواضح اذن أن آية بقعة بين المدارين تتعامد عليها الشمس من تين أو يومين في العام ، وذلك في رحلتها الظاهرية ذهاباً وجائدة . حتى الدائرة الاستوائية نفسها ، لا تتعامد الشمس عليها تماماً سوى ظهر يومين فقط من أيام السنة ، هما يوم الاعتدال الربيعي في ٢١ مارس ، ويوم الاعتدال الخريفي حوالي ٢١ سبتمبر .

كما هو الحال بالنسبة للمدارين ، فإن الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية تعددان العلاقة بين الأرض وزاوية ميل أشعة الشمس الساقطة

عليها في الفصول المختلفة ، ففي يوم الانقلاب الصيفي ، حين يكون نصف الكرة الشمالي مائلا نحو الشمس وأشعتها عمودية على مدار السرطان ، فإن أكثر أشعة الشمس ميلا تصل إلى القطب الشمالي وما وراءه بمقدار  $23\frac{1}{2}$ ° والدائرة التي تحدد هذه المساحة حول القطب هي التي يطلق عليها اسم الدائرة القطبية الشمالية ، ودرجتها  $66\frac{1}{2}$ ° شمالا ( ٩٠° القطب -  $23\frac{1}{2} = 66\frac{1}{2}$  ) . بعد ستة أشهر من التاريخ السابق يحدث العكس ، أي يصير الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الجنوبي ، فتصل أشعة الشمس بصفة مستديمة لنطاق من الكرة الأرضية تبلغ سعته  $23\frac{1}{2}$ ° عرضية حول القطب الجنوبي ، يحدد هذا النطاق الدائرة القطبية الجنوبية  $66\frac{1}{2}$ ° جنوبا ، يلاحظ أيضا أن الدائريتين القطبيتين تعينان أقصى مدى تصل إليه أشعة الشمس في فصل الشتاء بكل من نصفي الكرة ، أي أنه النطاق الذي لا تستطع الشمس شواله في فصل الشتاء الشمالي ، وجنوبيه في فصل الشتاء الجنوبي .

## الفصل الثالث

### طبيعة باطن الأرض وقشرتها


التركيب الداخلي للكرة الأرضية :

لا يدرك الإنسان عيانا من جسم الكمة الأرضية سوى سطحها الخارجي ، خاصة بمناطق اليابس ، فهذا وحده هو العين الذي يقع ضمن حدود مشاهدته المباشرة ، وتعامله اليومي . أما أعماق الباطن الأرضي مما زالت بعيدة كل البعد عن متناول البشر ، وسوف تظل كذلك لفترة طويلة ، حيث أن عمليات التعدين تحت السطح ، وانزال الآبار في جوف الصخر سعيا وراء النفط أو الماء ، كلها عمليات لم تستطع حتى الان التوغل إلا في غشاء رقيق لا يتمتد أعمقا ضئيلة من القشرة الخارجية للكرة الأرضية ، وهي أعمق لا تتجاوز أغوارها بضعة كيلومترات تحت السطح ، ولا تكون في مجموعها سوى كسر ضئيل من قطر الأرض الذي يبلغ طوله أكثر من ١٢٥٠٠ كيلومترا .

لذلك كان لابد من اللجوء لوسائل غير مباشرة للتعرف على التركيب الباطني للأرض ، ومحاولة تخمين العناصر التي يتتألف منها ذلك الباطن ، ويعرف العلم الذي يهتم بهذه الدراسة بعلم الطبيعة الأرضية geophysics ووسائله في ذلك قياس موجات الزلازل الطبيعية ، والاهتزازات المفتعلة ، ومجالات الجاذبية والمغناطيسية الأرضية . ومن خلال النتائج التي يحصل عليها علماء الطبيعة الأرضية ، ومقارنتها بالقواعد العامة المعروفة

في علوم الطبيعة ، أمكن التوصل الى حقائق مذهلة عن **الخصائص الطبيعية** و**مكونات الاعماق الداخلية** في كوكبنا ، مما لا يقع تحت طائلة الحس والتجربة أو المشاهدة المباشرة .

أثبتت هذه الدراسات أن باطن الأرض عبارة عن عدد من المجالات (شكل ١٠) ، تبدأ من المركز بنواة وسطي ، يبلغ طول نصف قطرها نحو ٣٤٠٠ كيلومترا ، ويعتقد بأنها تتالف من معادن منصهرة ، أي أن النواة الداخلية للأرض ما زالت في حالة سائلة . وهذا القول يعيد إلى ذهاننا ما سبق أن ذكرناه عن **أصل الأرض ونشأتها** ، من أنها كانت في بادئ الأمر جسما غازيا ، برد وتصلب بالتدرج .



شكل ( ١٠ ) تركيب الكرة الأرضية

ولكن في الوقت الذي تحول النطاق الخارجي من جسم الأرض الى **الحالة الصلبة** ، متجمدا نتيجة فقدانه حرارته بسرعة ، فان **الباطن** في

الاعماق ظل محتفظاً بكثير من حرارته ، ومن ثم بقي في حالة النواة . وقد أمكن التوصل إلى هذه الحقيقة ، بفضل ما سجل من تغير مفاجئ في سرعة الموجات الزلزالية وفي طبيعتها عند بلوغها مجال النواة الداخلية للأرض .

وعلى الرغم من انتشار هذا الرأي القائل بسيولة نواة الكره الأرضية ، وقبول كثير من الأوساط العلمية به ، فإن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن القسم الداخلي المركزي من هذه النواة ربما كان في حالة تصلب تام ، أو حتى في حالة تبلور كدليل على قساوته ، ولئن كانت الكثافة النوعية للأرض ككل هي حوالي ٥ ره تقريباً ، فإن النواة الداخلية لابد أن تكون عالية الكثافة ، حيث أن كثافة صخور القشرة الخارجية لا تتعدي ٣ فقط ، لهذا يسود الاعتقاد بأن كثافة المواد التي يتتألف منها الباطن تتراوح ما بين ١٠ و ١٥ .

بناء على ذلك ، فمن المعتمل أن تكون مواد الباطن في معظمها مركبات حديدية ، مع نسب أقل من معدن النيكل . ويفيد هذه الحقيقة ، ما يشاهد عند دراسة المواد المكونة للشебاب التي تصل من الفضاء الخارجي للأرض ، والتي هي في الواقع صور مصغر عن الكواكب السيارة في مجموعتنا الشمسية ، فقد وجد أن معدني الحديد والنيكل يشكلان الشطر الأعظم من مركبات المواد المتخلفة عن احتراق الشهب . وتتراوح درجة حرارة باطن الأرض في حيز النواة بين ١٥٠٠ م و ٣٥٠٠ م . كما أن الضغط الواقع عليها بفضل ثقل مواد الأغلفة الخارجية من الكره الأرضية يبلغ نحو ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين مرة قيمة الضغط الجوي العادي عند مستوى سطح البحر .

ينغلف النواة الداخلية المركبة نطاق آخر يعرف باسم الكسوة mantle أو الغلاف المدثر ، ويبلغ سمكه ما يقرب من ثلاثة آلاف كيلومتر (٢٩٠٠ كم تماماً) . وتدخل في تركيبه مواد معدنية في حالة صلابة تامة ، وهي كما يستفاد من تحليل موجات الزلزال عبارة عن مركبات من

سيليكات الحديد والمغنيزيوم ، أو ما يعرف باسم صخر الأولفين Olivine .  
ويدعى بالزيرجد الزيتوني ، وهو صخر قاعدي التكوين ، زجاجي  
التبور ، عالي الكثافة ، ولكنه على الرغم من قساوته وشدة مراسه ،  
فانه يكتسب صفة المرونة في حالة تعرضه لقوى الضغط المتغيرة على  
أجزاء جسمه المختلفة اذا استمر ذلك الضغط لفترة زمنية كبيرة . ومن  
ثم فانه يشبه عادة بمادة القطران (tar) ، التي تبدو صلبة قاسية ، تتغلق  
وتتطاير شظاياها عند طرقيها بشدة ، ولكتها اذا وضعت في مكبس  
وضغط عليها لانت وانسابت السنة منها خارجة من مركز الضغط تجاه  
الأطراف .

امكن التوصل الى الحقائق السابقة بعد دراسة الموجات الزلزالية ،  
التي هي عبارة عن حركات مفاجئة ، تبعث من باطن الارض ومن بقاع  
متفرقة تعرف باسم مراكز الزلزال ، التي ترسل هزات في موجات مختلفة  
تخترق قشرة الارض وباطنها ، وتوثر في جهات قد تبعد مئات الكيلومترات  
عن مراكز كل زلزال ، وتسجل هذه الاهتزازات المراصد النائية على بعد  
آلاف الكيلومترات ، وهي على ثلاثة أنواع :

أ - موجات أولية او طولية تنتشر في رجفات تتمشى مع مستوى  
الزلزال ويرمز لها بالعرف (P) أول حرف من الكلمة Primary  
أي أولي .

ب - موجات ثانوية او عرضية ، وتنتشر في رجفات عمودية على  
الاتجاه الذي انبعثت منه ، ويرمز لها بالعرف (S) أول حرف من الكلمة Secondary أي ثانوي .

ج - موجات سطحية ، وهي أيضا عمودية على اتجاه سريان موجات  
الحركة ، ونظرًا لقربها من السطح ، فانها تسبب خرابا هائلا  
بالمناطق التي تضر بها ، ويرمز لها بالعرف (L) أول حرف من الكلمة Late أي متأخرة .


من دراسة الخطوط البيانية التي سجلتها مختلف مراصد العالم في هزات أرضية عديدة أمكن استنتاج الحقائق التالية :

- ١ - ازدياد سرعة الموجات الزلزالية كلما تعمقت صوب باطن الأرض، ولما كان من الثابت أن تتناسب سرعة هذه الموجات طردياً مع كثافة الوسط الذي تسرى فيه ، فإن معنى تزايد سرعة الموجات تجاه أعماق باطن الأرض تتبعه زيادة مماثلة في كثافة المواد التي تشكل الباطن .
- ٢ - تنكسر الموجات الزلزالية خلال سريانها في المجالات الصخرية المختلفة على نحو ما تنكسر الأشعة الضوئية التي تمر بأوساط متباينة الكثافة ، ونظراً لأن موجات الزلزال تتبع في مسارها خطوطاً منحنية تجاه سطح الأرض أو بمعنى آخر بعيداً عن الباطن فان هذا دليل آخر على تباين الكثافة وتزايدتها تجاه الباطن .
- ٣ - المحطات التي تبعد عن مراكز الزلزال بمنحو ١٢٠ أو أكثر لا تسجل سوى الموجات الطولية ، ولما كانت الموجات العرضية لا تسرى خلال وسط سائل ، فقد استنتج من ذلك أن النواة المركزية من الكرة الأرضية في حالة سيولة تخترقها الموجات الطولية ، ولا تنتشر خلالها الموجات العرضية .
- ٤ - أمكن تصنيف الموجات الزلزالية بأنواعها إلى ثلاثة أنواع سريعة ومتوسطة وبطيئة . وقد تأكّد لدى العلماء أن الموجات السريعة هي تلك التي تنبع من مركز الزلزال وتتعمق بعيداً تجاه مركز الأرض فترتدى خلال المجالات الصخرية الكثيفة بسرعة وتسجلها المراصد النائية أول ما تسجل ، أما البطيئة فانها لا تسرى إلا خلال طبقات القشرة الأرضية القليلة الكثافة ، ولذا فانها آخر الموجات التي تسجلها المراصد ، في حين تسرى الموجات المتوسطة السرعة خلال الحيز الذي يوجد بين القشرة الخارجية والنواة المركزية السائلة .

بناء على ما سبق أمكن تقسيم جسم الأرض إلى ثلاثة مجالات متدرجة الكثافة بحيث يكون المجال الداخلي المشتمل على النواة الوسطى في داخله أعظم الثلاثة كثافة ، يحيط به مجال آخر هو الذي أطلقنا عليه اسم الغلاف الداخلي وهو أقل كثافة من النواة، ويأتي في النهاية مجال القشرة الخارجية وهو أقلها كثافة وسمكا .

#### قشرة الأرض :

يتراوح سمك هذه القشرة ما بين ١٥ و ٤٥ كيلومترا ، ويتميزها عن الغلاف الداخلي نطاق يعرف باسم المoho نسبة إلى اسم العالم الذي اكتشفه ، وهو العيز الأرضي الذي في نطاقه تبدأ سرعة موجات الزلزال في التزايد بشكل ملحوظ ، وذلك عند انتقالها من القشرة إلى ما تحتها . وتتكون القشرة الأرضية من صخور شديدة المراس والصلابة ولذا فإنها تنكسر عندما تخضع لقوى الضغط ، هذه الصخور على نوعين: صخور حامضية وصخور قاعدية ( شكل ١١ ) .



شكل ( ١١ ) تركيب القشرة الأرضية

١ - الصخور الحامضية : تتكون من معظمها من أنواع جرانيتية بالإضافة إلى ما قد يعلو بعض بقاعها من صخور رسوبية ، ومتوسط كثافة

هذه القشرة الخارجية من الصخور الحامضية الجرانيتية حوالي ٢٥٧ وت تكون من خليط من السيليكا بنسبة كبيرة ، ومن الالومنيوم بنسبة أقل . هذا ما دعا البعض لتسميتها طبقة السيل (Sial) المشتقة من المقطعين الأولين من كلمتي Silica و Aluminum ، ويختلف سمك هذه الطبقة من مكان لآخر على وجه الارض حيث أنها تبلغ اعظم سمك لها بجهات اليابس القاري المرتفع ، في حين أنها تختفي تماماً من القشرة بمناطق القاع المحيطي بمعظم محيطات الارض .


٢ - صخور قاعدية : تقل فيها نسبة السيليكا بشكل واضح وتحل فيها مادة المغنيزيوم محل الالومنيوم ، ومن ثم أطلق عليها اسم سيمما Sima المشتقة من المقطعين الأولين لكل من كلمتي Silica و magnesium و تبلغ كثافتها نحو ٣٦٦ وتؤلف طبقة السيما غلافاً كاملاً متصلًا يدثر جميع بقاع الغلاف الداخلي للأرض . وهذه الطبقة لا تظهر فوق السطح إذ أنها بمناطق القاع المحيطي العميق تختفي تحت الماء ، وفي مناطق اليابس توجد أسفل القشرة الخارجية من الصخور الجرانيتية التي تحجبها عن السطح تماماً . أي أن طبقة السيما المكونة من صخور بازلتية قاعدية تكون الطبقة السفلية من الغلاف الصخري لقشرة الأرض ، وهي على الرغم من شدة صلابتها فانها تتميز بخاصية هامة هي أنها تتحول الى حالة مرنة أو شبه منصهرة تحت ظروف الضغوط المتغيرة على ما ذكرنا سابقاً .

#### توازن قشرة الأرض :

مما سبق يتضح لنا أن قشرة الأرض تتتألف من مادتين مختلفتين في تركيبهما وخصائصهما الطبيعية ، وأبرزها خاصية الكثافة . بالإضافة إلى ذلك فان سمك قشرة الارض يختلف من مكان لآخر ، أو بعبارة أخرى يختلف ارتفاع كتلة السيل وهبوط طبقة السيما عن المستوى العام لسطح البحر ما بين بقاع الكرة الارضية اختلافاً بيئياً ، يبلغ أقصاه اذا

أخذنا في الاعتبار أعلى بقاع اليابس وهو قمة افرست نحو ٨٨٥٠ مترًا وأبعد أغوار المعيط في خندق امدن Imden مثلاً بالقرب من جزر الفلبين ويقدر غوره بنحو ١٢ ألف متر .

هذا التباين في القشرة الأرضية بين ارتفاع و هبوط ، أو بالأحرى بين ابتعاد واقتراب من مركز الأرض ، دعا إلى الاعتقاد بأنه لابد أن يكون هناك نوع من التوازن بين بقاع قشرة الأرض المختلفة ، فلكي تحفظ الكتل القارية الخفيفة بتوارتها فوق طبقة السيما الثقيلة أثناء دوران الأرض ، فإن بعض العلماء يعتقدون أن جزءاً كبيراً من الكتل اليابسة تغوص في مادة السيما تحته على نحو ما تغوص كتلة من الثلج في وعاء به ماء ، وتعرف هذه الظاهرة بالنسبة للقشرة الأرضية باسم ظاهرة التوازن الأرضي .



شكل (١٢) فكرة التوازن الأرضي

ويرى العالم الجيولوجي الامريكي داتون Dutton أن كتلة اليابس بأشكالها المختلفة من جبال وهضاب وسهول ووديان تتعمق في تكوينات السيما التي ترتكز عليها بمقادير تتناسب مع ثقل كل منها (شكل ١٢) . .  
يعنى أن التضاريس الموجبة من جبال وهضاب تتعمق في تكوينات السيما التي ترتكز عليها بمقادير تتناسب مع الوزن الكبير لكل منها ، أي أنها

تتعملق في طبقة السيما لمسافات أبعد من تلك التي تتعملق بها التضاريس السالبة من سهول وأحواض . تلك الأجزاء الفائضة عبارة عن الجذور التي تحفظ توازن الكتل اليابسة الطافية فوق طبقة السيما .

فكتل اليابس في وضع توازنني بسبب تغير ضغط كتل السيل ، فزيادة الضغط الناجمة عن اضافة وزن جديد لعمود السيل في بقعة ما ، يؤدي لهبوط في طبقة السيما تحتها ، ويكون لذلك استجابة مضادة في جهة أخرى ، ويتم ذلك بفضل خاصية المرونة والانسياب التي تتمتع بها طبقة السيما على نحو ما أوضحتنا .

ويتعرض التوازن الدقيق للقشرة للأضطراب بسبب تغاير قوى الضغط ، حين تتعرض بقاع اليابس لعمليات النحت والتعرية ، فينخف وزن عمود السيل الضاغط على مادة السيما في هذه البقاع ، بفضل ما أزيل منه من مواد ، وفي نفس الوقت تتعرض بقاع أخرى من وجه الأرض لارسال المواد التي أزيلت من كتل السيل في البقاع السابقة ، فتضييف هذه الرواسب وزناً جديداً على عمود السيل المرتكز على مادة السيما في تلك البقاع . ويحدث نتيجة لذلك أن البقاع التي يخف بها بعض ما كانت تحمل من ثقال تعلو ، يعكس البقاع التي تراكمت عليها الرواسب فإنها تهبط ، أو بعبارة أخرى تناسب مادة السيما المطاطة تحت الجهات التي تلقت الرواسب متوجهة إلى ما تحت الجهات التي أزيلت منها الرواسب حتى تتعادل الضغوط ، فتعمد القشرة الأرضية بكلتا البقعتين إلى حالة التوازن .

ولكن ينبغي أن نلاحظ أن مادة السيما في حالة صلبة ، ولكي تكتسب صفة المرونة فانها لابد من أن تتعرض للضغوط أزماناً طويلة تقدر بمقاييس الأزمنة والعصور الجيولوجية وهنا نتساءل عما إذا كانت مثل هذه الحركات التوازنية تساعد على بقاء مناسب سطح الأرض ثابتة ، حيث أن النحت والتعرية في بقعة ما يصعبه رفع من أسفل ، بينما الارسال في بقعة أخرى يصعبه ضغط ولهبوط .

الواقع غير ذلك ، فعمليات الرفع والهبوط التوازنية تتم في بطء شديد ، دون سرعة عمليات النحت والارسال ، فاختلاف المناسب يرجع إلى حد بعيد إلى تفاوت سرعة العمليتين . كذلك يقال بأن الطبقات السطحية من القشرة الأرضية التي تتعرض للنحت والارسال ، هي بطبيعتها أقل كثافة من مادة السيما ، لذا فإن الارتفاع أو الهبوط الذي تتعرض له تلك البقاع ، أقل بكثير من كتلة المواد المزالة أو المرسبة . بعبارة أخرى فإن الجهات التي تتعرض لارسال ، يرتفع منسوبها على الرغم من انخفاض طبقة السيما تحتها ، والعكس فإن الجهات التي تتعرض للتعرية والازالة ينخفض منسوبها لضائمة حركة الرفع الناجمة عن تمدد السيما إلى أعلى ، ويتحدد دليلاً على ما سبق مثلاً بدلتا نهر المسيسيبي والجليد القاري على كل من شمال أوروبا وأمريكا الشمالية .

#### دلتا المسيسيبي :

يجلب هذا النهر كل عام كميات هائلة من الرواسب يلقى بها إلى خليج المكسيك ، مكوناً دلتا متعددة الفروع ، ذات سمك عظيم ، وقد أثبتت الدراسات العلمية المبنية على أعمال الحف ، أن هذه الرواسب النهرية حتى أبعد الأعماق التي أمكن الوصول إليها ، تتالف من رواسب شاطئية ، أي ارسابات مياه ضحلة قليلة العمق . وهذه الحقيقة تناقض العمق الكبير الذي توجد عليه الرواسب ، إذ كيف يفترض أنها أرسبت على عمق قليل ، بينما تتواجد الطبقات السفلية منها على أعماق سحرية ؟ التفسير الوحيد هو أن أعمق هذه الرواسب تراكم في الماضي في ظل بيئة شاطئية قليلة العمق ، فلما زاد ثقل الرواسب بتوازي تراكمها ، وزاد ضغطها على طبقة السيما أسفل الخليج ، ناعت قشرة الأرض بها ، فهبطت طبقة السيما تحتها ، وتوازي تراكم الرواسب ف تكونت طبقة أخرى على نفس العمق الذي تكونت تحته الطبقة السابقة ، وقد استمرت هذه العملية حتى وقتنا الحالي ، ويقدر أن هناك الآن طبقة رابعة في سبيلها إلى التكون .



شكل (١٣) الجليد البلاستوسيني في شمال أوروبا

#### الجليد القاري :

من أمثلة العركات التوازنية أيضاً ما شهدته الأجزاء الشمالية من قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية التي طمرتها غطاءات جليدية هائلة في فترات متلاحقة خلال عصر البلاستوسين من الزمن الجيولوجي الرابع، ففي قارة أوروبا انتشر الجليد البلاستوسيني في أواخر أדוاره من كتلة شبه جزيرة اسكندنافيا في مختلف الاتجاهات ، حتى غطى مساحة ٢٨ مليون كيلومتر مربع من شمال القارة وغربيها (شكل ١٣) ، وقد بلغ معدل سماك هذا الغلاف الهائل نحو تسعين متر ، مولداً بذلك ضغطاً يعادل ٨٠ طناً على كل قدم مربع من القشرة الأرضية تحته ، كما انتشرت من جبال الألب غطاءات جليدية ثانوية إلى الشمال نحو وسط القارة ، وإلى الجنوب تجاه أشيه الجزر في البحر المتوسط .


إذاء هذا الثقل المتزايد كان لابد أن تنحني قشرة الأرض تحت تأثير الضغط الهائل ، حتى ليقدر بأن الجهات التي انتشر فيها الجليد قد انخفض مستوىها نحو ٢٥٠ مترًا دون وضعها الراهن ، وبتراجع الجليد

بحلول الفترة الدافئة نحو نهاية البليستوسين ، شغلت مياه البحر المناطق التي انخفضت من القارة ، فتحولت بذلك إلى حوض داخلي غمرته مياه البحر ، ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا ، اذ لم تلبث حركات الرفع التوازي بعد زوال ثقل الجليد أن أدت إلى عودة المنسوب إلى ما كان عليه قبل تراكم الجليد ، فانكمش البحر بالتدریج ، حتى ليعتقد بأنه منذ بضعة آلاف من السنين ، كان كل من البحر البلطي وخليج فنلندا أكثر اتساعاً مما هما عليه في الوقت الحاضر ، كما ظهرت سواحل التروبيك الفيوردية تدریجياً من تحت مياه البحر ، وما زالت مساحة بحر البلطيق آخذة في التناقص التدریجي حتى الوقت الحاضر . فقد قدر أن سطح الأرض يرتفع بمعدل .٤ سم في أواسط السويد كل قرن واحد من الزمان وبمعدل متر واحد كل قرن في شمالي تلك البلاد .

وفي قارة أمريكا الشمالية ، انتشر الجليد من أربعة مراكز رئيسية هي جزيرة جرينلاند ، وجزيرة بافن ، ومنطقة كيواتن إلى الغرب من خليج هدسون ، ومنطقة شبه جزيرة ليرادور ، هذا فضلاً عن مركز ثانوي الخامس في جبال روكي (شكل ١٤) ، التي انتشر منها الغطاء الجليدي شرقاً وغرياً حتى سواحل المحيط الهادئ وجنوب ولاية كاليفورنيا . وقد نتج عن ذلك تنطلي النصف الشمالي من القارة بالجليد ، بما في ذلك كل من كندا والقسم الأكبر من الولايات المتحدة ، مشتملاً منطقة البحيرات العظمى ، حتى خط عرض مدينة سانت لويس على درجة عرض ٣٨ شمالاً .

وقد أدى هذا الثقل الهائل لطبقات الجليد المتراكمة إلى هبوط سطح الأرض على شكل حوض مشابه لما أوردنا عن قارة أو روبا ، فما أن ذاب الجليد وتراجع عن سطح هذا الحوض حتى شغلته مياه البحر ، بما في ذلك خليج هدسون ، والبحيرات الخمس العظمى . ولكن ارتفاع سطح الأرض بالتدریج أبان ذوبان الجليد الذي رزحت تحته هذه الجهات أدى إلى انكمash المسطح المائي الملحق صوب خليج هدسون ، وانفصلت البحيرات

الخمس العظمى عن المحيط ، وتحولت الى بحيرات داخلية ، تتلقى المياه العذبة ، وتنصرف مياهها الى المحيط عن طريق نهر سانت لورنس . ومن ناحية أخرى أدى انكماش الغطاء الجليدي على جزر الأرخبيل الواقع الى الشمال من ساحل كندا الشمالي الى زيادة مساحة بعض الجزر مثل بافن وباري وغيرها من الجزر .



شكل (١٤) الجليد الblastostوسي في أمريكا الشمالية


## الفصل الرابع

### توزيع اليابس والماء

لو أن سطح الكره الأرضية كان بأكمله سهلاً تمام الاستواء، يخلو تماماً من كل تضرس، لفطنه المياه الموجودة بأحواض المحيطات والبحار بلجة متصلة من المياه المالحة، يبلغ سمكها نحو ٢٦٢ متراً، فكان التوزيع العالى من بر وبحر على وجه الأرض، هو نتيجة لذلك التفاوت الزهيد بين مستويات هذا السطح، أي بين مستوى الاغوار السحيقة التي تشغلهما الأحواض المحيطية والبحار، وبين مستوى الجهات البارزة التي تعلوها كتل القارات، هذا التفاوت حقاً قليلاً، خاصة إذا عرفنا أن الغالبية العظمى من جهات سطح اليابس لا تعلو عن مستوى مياه البحر إلا قليلاً، فمعدل منسوب الكتل القارية لا يزيد على ٧٠٠ متر، بينما يقع الشطر الأعظم من القيعان المحيطية، أو ما يعادل ٤١٪ من المساحة الكلية لسطح الأرض بين منسوب ٣٥٠٠ و ٥٥٠٠ متراً دون المستوى العالى لسطح البحر، كذلك تتضح قلة تفاوت المنسوب بين القيعان وظهور القارات إذا علمنا أن الفاصل الرأسى بين أعلى قمم الأرض وأعمق أعمق المحيط هو ١٩٧ كيلومتراً فقط، أو ما يقرب من ١/٣٣٠ من نصف قطر الكره الأرضية.

من حيث التوزيع العام لليابس والماء على سطح الكره نلاحظ أن ٦١٪ من مساحة النصف الشمالي، و ٨١٪ من مساحة النصف الجنوبي

تغطيهما المياه (شكل ١٥) ، وهنا تجمل الاشارة الى المعنى المقصود بكلمتى بحار ومحيطات ، فالمحيطات هي المسطحات المائية الثلاثة الكبرى على ظهر الارض ، وهي المحيط الهادى والاطلنطي والهندى . أما البحار فهي عبارة عن المسطحات الصغرى بين الكتل القارية ، أو تلك التي تتواغل في داخل بعض القارات ، أو تمتد على سواحلها ، وتشمل البحار القارية الكبرى كلًا من البحر المتوسط والبحر الاسود والمحيط المتجمد الشمالي ، وبحار شرق آسيا كبحر أختسك ، وبحر اليابان ، وبحار الصين ثم البحر الكاريبي ، وخليج المكسيك . ومن أمثلة البحار الصغرى بحر البلطيق وخليج هدسون والبحر الاحمر ، أما البحار الهامشية فتقع بمحاذاة الجوانب القارية لبعض المحيطات كبحر الشمال ، وبحر برنج ، وهي في المعتاد بحار أكثر عمقة من النوعين السابقين .



شكل (١٥) توزيع اليابس والماء بين نصف الكرة

ويوضح الجدول التالي مساحة وكمية المياه ومعدل الأعمق بالمسطحات المائية الرئيسية في العالم ، ومنه سنلاحظ أن أكثر من نصف كمية المياه يحتويها محيط واحد هو المحيط الهادى ، وهو في نفس الوقت أكثرها عمقاً .

المحيط أو البحر	المساحة بـملايين الأميال المربعة	كمية الماء بـملايين الأميال المربعة	متوسط العمق بالقدم
المحيط الأطلنطي	٣٢	٧٨	١٢٩٠٠
المحيط الهادئ	٦٤	١٧١	١٤٠٠٠
المحيط الهندي	٢٨	٧٠	١٣٠٠٠
البحار الكبير	١٢	١٠	٤٤٠٠
البحار الصغرى	١	٠١	٥٥٠٠
البحار الهاشمية	٣	٢	٢٨٥٠
المجموع الكلي	١٤٠	٣٣١١	-

أما الجدول التالي فيوضح نسبة المساحات المائية في العروض المختلفة ، ومنه تلمس ارتفاع نسبة المسطحات المائية في العروض الوسطى بنصف الكرة الجنوبي عنها بالنصف الشمالي .

درجة العرض	النصف الشمالي مساحة % ماء	النصف الجنوبي مساحة % ماء
٩٠ - ٧٠	٧٥	٢٠
٧٠ - ٥٠	٣٧	٩٦
٥٠ - ٣٠	٥٣	٩٢
٣٠ - ١٠	٦٨	٧٧
١٠ - ٠	٧٧	٧٦

من الطبيعي أن نتساءل الآن عن أسباب توزيع الماء واليابس على هذا النحو ، وعما إذا كان مثل هذا التوزيع ثابتًا دائمًا ، أم أنه متغير على مدى العصور والأزمنة الجيولوجية التي مررت بها الأرض خلال تاريخها الطويل . هناك أحد احتمالين ، الأول ، هو ما إذا تكون القارات والمحيطات ظاهرات ثابتة على ظهر الأرض منذ النشأة المبكرة لهذا الكوكب ، بمعنى أن يكون توزيع اليابس والماء على النحو الراهن قد ظل كما هو لم يتغير على مر العصور الجيولوجية ، بحيث بقيت المحيطات

كأحواض منخفضة مستديمة ، كما بقيت القارات كنتوءات بارزة ثابتة في مواضعها لم تتزحزح ، والاحتمال الثاني هو أن يكون نمط التوزيع الراهن لليابس والماء مجرد مرحلة من المراحل العديدة التي طرأت عليه بمعنى أن القارات والمحيطات لم تشغل دائمًا مواضعها الحالية ومن ثم تكون ملامح هذه التضاريس الأرضية الكبرى عرضة للتغير ، بحيث يمكن أن يستبدل كل منها موضعه مع الآخر .

أولاً – بافتراض صحة الاحتمال الأول الذي ينادي بأزلية التوزيع وثباته ، هناك عدة فرضيات تفسر على ضوئها نشأة الأحواض المحيطية في فترة مبكرة بعد ميلاد الأرض ، ويدعُب بعض هذه النظريات إلى ارجاع السمات الرئيسية لوجه الأرض إلى أحداث كونية هائلة ، تحقيق بالأرض فجأة من أبرزها ما يلي :

١ – نظرية فيشر : وتتلخص في أن اختفاء القشرة الجرانيتية من حوض المحيط الهادئ يعود إلى انفصال كتلة القمر عن الأرض ، وما حوض هذا المحيط الهائل سوى الفجوة التي تخلفت عن هذا الحدث العظيم . لو حدث هذا بالفعل لكان هناك تشابه كبير بين الصخور السطحية للقشرة الأرضية وبين صخور وجه القمر ، وهذا في الواقع ما أثبتته العينات التي عاد بها رواد الفضاء الأميركيين أخيراً بعد نجاح رحلاتهم التاريخية ، وعلى الرغم من قلة المعلومات التي كشفت عن هذه العينات ، إلا أنه يستدل منها بصفة قاطعة على وجود علاقة وثيقة بين كوكبنا وتابعه القمر .

من ناحية أخرى هناك عدة اعتراضات وجهت إلى هذه النظرية ، من أبرزها عدم إمكان حدوث هذا الانفصال من الناحية الميكانيكية البعثة والأرض في حالة تصلب ، فإذا افترضنا أن الانفصال قد حدث حينما كانت الأرض لم تزل جسمًا سائلاً ، أو حتى خلال المراحل المبكرة من تصلبها ، فإن المرونة التي تفترضها النظرية لاتمام عملية الانفصال لكافية لأن تؤدي إلى التئام الفجوة واحتفائها بعد ذلك مباشرة . وعلى

فتلاشت ، وغطتها المياه ، وأصبحت جزءا من البحار ، في حين ارتفعت قيعان البحار الجيولوجية المطحومة ، مكونة سلاسل جبلية ، وأرضا يابسة ، ما زالت بقايها شاخصة في الوقت الحاضر ، مثل ذلك قارة ميلانيزيا في جنوب شرق آسيا وقاربة أتلانتس التي وجدت بشمال غرب أوروبا أثناء انظام البحر الكاليدوني ، وقاربة ألاشيا التي كونت روابتها جبال الألبash ، وقاربة كاسكيديا شمال غرب أمريكا الشمالية . ولنعرض الآن لبعض الفرضيات التي تستند على الحركة :


### ١ - نظرية الزحجة :

نادى بها فجئن الالماني سنة ١٩١٢ الذي يذهب الى أن اليابس في أواخر العصر الفحمي كان يتجمع كله في كتلة واحدة كبيرة ، عرفها باسم قارة بنجايا Pangaea ، التي كانت تتمركز حول القطب الجنوبي ، وتحيط بها المياه في بحر عالمي من جميع الجهات ( شكل ١٧ ) . وبانتهاء العصر الكربوني تعرضت هذه الكتلة لعوامل الانكسار والانشطار ، وأخذت أجزاءها المنتشرة تتحرك بعيدا عن بعضها البعض ، حتى شغلت في النهاية مواضعها الحالية ، وبذلك انقسم المحيط الكبير الذي كان يحيط بجزيرة بانجايا إلى عدة مسطحات مائية ، تتوزع فيما بينها كتل اليابس على النحو التي هي عليه الآن ، يساند هذه النظرية الظاهرات التالية :

أ) - تشابه أنواع الصخور وظروف البنية والتركيب الجيولوجي على كلا جانبي المحيط الأطلنطي ، الذي انفرج على حد تعبير النظرية نتيجة لابتعاد اليابس الامريكي في حركته صوب الغرب ، فالالتوائين الكاليدوني والفارسكى في أوروبا يقتربان أحدهما من الآخر في بريطانيا غير أنهما لا يلتقيان ويتم تقاطعهما الا على الجانب الآخر من المحيط ، أي بشرق أمريكا الشمالية .

ب) - امكان انتظام السواحل الشرقية والغربية للمحيط الأطلنطي ، مما يعزز القول بأن الكتل اليابسة على كلا جانبي هذا المحيط كانت في وقت ما ملتصقة في كتلة يابسة واحدة .

خاصة المعيط الهندي ، وهي جمیعاً تمتد على شکل مثلثات تتوجه برؤوسها نحو الشمال .



شكل (١٦) توزيع اليابس والماء حسب نظرية جرين


من مزايا هذه النظرية أنها تتفق مع الرأي القائل بأن الأرض تفقد حرارتها بالتدرج ، مما يتبعه انكماش في كتلتها والتواوء في قشرتها ، ولکي تتناسب القشرة الثابتة المساحة مع الباطن المنكمش ، فان الأرض تتخد شکلاً قریباً من المنشور السابق وصفه ، حيث أنه أنساب الأشكال التي يجتمع لها أكبر سطح لأصغر حجم ، ولكن يعيب هذه النظرية عيب خطير هو أن عامل التوازن الأرضي لا يمكن أن يسمح للأرض باتخاذ أي شکل آخر غير الشکل الكروي ، فأي خروج عن هذا الشکل سواء المنشور أو لغيره سيؤدي إلى اختلال التوازن الا اذا عادت الأرض شكلها الكروي .

ثانياً - أما اذا افترضنا قبول الاحتمال الثاني ، ونعني بذلك اختلاف لنمط التوزيعي للبابس والماء خلال الازمنة الجيولوجية ، فان هذا

يمكن أن يتم باحدى وسائلين : اما بواسطة حركات مركزية أي تحيط مركز الأرض أو بعيدا عنه ، بحيث يمكن في الحالة الأولى أن تغور الكتل القارية لتطمرها المياه ، وتصير جزءا من أعماق المحيط ، وفي الحالة الثانية فان مناطق من أعماق المحيط تنهد بعيدا عن المركز ، لتبرز فوق مستوى سطح الماء ، مكونة أرضا يابسة ، هذا بطبيعة الحال غير ممكن لانه قد تحقق الآن اختلاف أنواع الصخور وكثافتها بين المناطق القارية والمحيطية على نحو ما أوضحنا سابقا ، وبالتالي فهناك استحالة حدوث مثل هذا التغيير ، أضف الى هذا أن الرواسب المحيطية العميقية لم يثبت وجودها قط على الارض اليابسة ، كما أن الصخور القارية لا توجد قط في بنية الاحواض المحيطية العميقية تحت القاع .

اما الوسيلة الثانية لتفعيل النمط التوزيعي فانها تكون بحركات أفقية تغير بواسطتها القارات مواضعها على سطح الارض ، وهذا ما تنادي به احدى الفرضيات المعروفة والتي لاقت وما زالت تلاقي قبولا كبيرا وأعني بهذا نظرية زحزحة القارات drifting continents وقبل أن ندخل في بعض تفاصيل هذه الفرضية ينبغي أن نذكر بأن أحد الاعتراضات الخطيرة التي وجهت اليها كانت تuder تخيل القوة المحركة التي بواسطتها يمكن أن يتم تحريل كتل القارات على النحو الذي تفترضه هذه النظرية .

ولكن من ناحية أخرى يستند دعاة الحركة وتغيير الموضع الى عدة أدلة ، من بينها وجود رواسب بحرية في جهات يابسة في الوقت الحاضر ، وهذا في نظرهم دليل على أن مياه البحر كانت في وقت ما تغمر هذه الجهات - وهذا صحيح - ولكن الملاحظ أن معظم هذه الرواسب تكونت في بحار ضحلة ، ومياه شاطئية ، كما هو الحال في طبقات الحجر الجيري الذي يتكون في بيئة مياه صافية . دليل آخر هو ما يمكن أن نسميه بالقارب البائدة ، التي كانت في وقت ما تجاور ما يعرفه الجيولوجيين باسم البحار الجيولوجية geosynclines . من هذه القارات اشتقت الرواسب التي ملأت البحار الجيولوجية المعاورة ، حتى انخفض مستوى القارات



شكل ( ١٧ ) فكرة نجربة القارات

ج ) - تشابه بعض العفريات النباتية المعروفة باسم *Glassoptris* التي عشر عليها في قارات نصف الكرة الجنوبي . كذلك تشابه بعض الفصائل الحيوانية ، كحيوان الكنجر والذي يوجد حاليا بأستراليا وعدد من جزائر المحيط الهادئ ، مثل هذا التشابه لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك صلة ببرية قديمة بين هذه الكتل القارية ، وقد دعا هذا البعض إلى الاعتقاد بوجود معاابر يابسة كانت تصل بين قارات نصف الكرة الجنوبي خلال حقبة ما من تاريخ الأرض .

على أن أهم اعتراض واجهته النظرية كما ذكرنا ، هو تعدد توافر القوة التي كانت سببا في تحرك الكتل اليابسة في اتجاهات مختلفة من موضعها الذي افترضت النظرية وجوده حول القطب الجنوبي ، إلى الأماكن التي تشغله حاليا . فالقوة الطاردة المركزية الناجمة عن دوران الأرض ، وقوة المد الناتجة عن جذب كل من الشمس والقمر ، لا يكفيان وحدهما لاحادات الحركة ، حتى ولو تضاعفت هذه القوى ملايين المرات مما هي عليه في الوقت الحاضر ، يضاف إلى هذا أنه على الرغم من تشابه ظروف البنية بين ساحل المحيط الأطلنطي الغربي والشرقي ، إلا أن انطباق أحدهما على الآخر تماما أمر متعدد ، فانطباق الساحل الغربي لقارة أفريقيا على الساحل الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية غير ممكن لوجود اختلاف قدره ١٥° بين الزاويتين .

وتحمة صعوبة أخرى تواجهها هذه النظرية وهي أنه لو كانت عملية الزحزحة قد تمت خلال العصر الكريتاسي كما افترض فجنب ، فإن المحيطين الأطلنطي والهندي أحدث بكثير من المحيط الهادئ الحالي ، الذي يمثل بقايا المحيط القديم والذي كان على حد زعم النظرية يحيط بقارة بنجايا ، ولكن ليس هناك دليل واحد يثبت أن المحيط الهادئ يشتمل على رواسب بحرية من ارسابات المياه العميقه أكثر سماكا أو أقدم عمرًا من تلك التي وجدت بالمحيطين الآخرين .

على الرغم من هذه الاعتراضات الخطيرة فقد اكتسبت نظرية الزحرحة

حديثاً أنصاراً جدداً بعد أن زعم البعض بأدلة واضحة أن اليابس الأسيكي في حالة حركة بطيئة دائمة بالفعل ، كذلك يقال بأن الكتلة الغربية لشبكة الجزيرة تتحرك شرقاً تجاه الخليج العربي بضعة سنتيمترات في العام ، كما أن ساحل أفريقيا وأمريكا الجنوبيتان يهدان للمحيط الأطلسي الجنوبي يمكن انطباقهما تمام الانطباق ، اذا أخذنا في الاعتبار المنحدر القاري المطمور بالماء مقابل كلتا الكتلتين حتى عمق ٢٠٠٠ متر ، حينئذ فقط يزول الفرق ، وتتسد الفجوة ، وتنطبق كتلة أمريكا الجنوبية على كتلة أفريقيا المقابلة ، دون ما حاجة الى الرجوع الى ما ذكره البعض من أن عدم الانطباق سببه أن شريحة من اليابس القديم قد تخلفت وبقيت في الوسط ، فطمرتها المياه ، مكونة ما نعرفه الآن باسم العافة الوسطى بالمحيط الأطلسي ، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه العافة تخلو من المواد الجرانيتية المكونة لكتل القارات .

٢ - ثمة فرضيات أخرى ، تعتمد كأساس لها على نوع من الحركة الرئيسية المبعثة من مركز الأرض ، ولكنها حركة تتوجه الى اتجاه أفقي مما سبق لها في العيز الغارجي . فالارض - تبعاً لهذه الفرضيات - قد مرت بحالة السيولة قبل أن تبرد وتنصلب قشرتها على ما هي عليه الآن ، وفي هذه الحالة من البديهي أن تنشأ تيارات حمل Convection currents في المادة السائلة ، فوق الجهات التي توجد أسفلها تيارات حمل صاعدة من المركز نحو السطح تتكون المحيطات ، اذ تنجذب عن مواضعها المواد الجرانيتية ، فتنحرجاً جانباً . وحيث تهبط التيارات في مواضع أخرى ، فإنها تسحب معها المواد الجرانيتية الخفيفة ، فتتراكم وتعلو مكانها القارات ، ولعل أفضل تشبيه لميكانيكية هذه الفرضية ما يحدث لاناء به سائل غليظ القوام كالعسل حين يوضع على موقد ، فالزبد يرى وقد انزاح فوق تيارات العمل الصاعدة ، ليتراكم في فقاعات فوق النقط التي تهبط فيها تيارات الحمل .

## الفصل الخامس

### عوامل تشكيل سطح الأرض

تعرضت قشرة الأرض بعد تكوينها لعدة عوامل أدت إلى ظهور ما بسطحها من تضرس وتفاوت من المناسبات بين بقعة وأخرى ، وما زالت هذه العوامل دائمة على تغيير عالم السطح وتشكيله ، منذ النشأة المبكرة وحتى الآن . ويميز الباحثون بين مجموعتين من هذه العوامل ، تعملان في اتجاهين متعارضين ، أولها العوامل الداخلية أو الباطنية Endogenetic Agents ومصدرها جوف الأرض ومن شيمها البناء ، إذ تؤدي إلى تخفيق مظاهر التضرس الكبري ، فتعمل على عدم انتظام السطح ، وتبين مستوياته ، بأن ترفع بعض بقاعه ، وتغور بالبعض الآخر ، فهي بذلك تعارض عمل المجموعة الأخرى من العمليات ، التي يطلق عليها اسم العوامل الخارجية أو الظاهيرية Exogenetic Agenis ، ومن شأنها العمل على تسوية وجه الأرض ، بأن تنحني ما يبرز منه ، وتحمل حطام الصخور من هناك ، لتلقى بها في البقاء الغائرة .

وقد كان الاعتقاد السائد من قبل ، أن أشكال سطح الأرض من جبال وهضاب ووديان وسهول وأغوار ، ترجع لنشاط مجموعة العوامل الباطنية وحدها ، أي إلى قوى جوف الأرض ، وما ينجم عنها من نهوض وارتفاع ، أما الآن ، فقد ثبت أن هناك تآزراً بين المجموعتين من العوامل الباطنية والخارجية ، في صياغة قسمات السطح المختلفة ، وقلما تتغلب مجموعة

العوامل الخارجية ، فتمحو كل أثر أحدثته المجموعة الأخرى من العوامل الباطنية على مر الزمان .

### أولاً – العوامل الباطنية

قشرة الارض أبعد ما تكون عن الثبات والاستقرار ، فهي دائماً أبداً غرفة لحركات تكتونية داخلية ، ونشاط باطني لا يهدأ ، ليس أدل على ذلك من وجود مناطق من التكوينات الصخرية ذات الطبقات ، التي تحمل مستحمرات لكتائن بحرية ، في جهات يابسة ، تبعد الان مئات بلآلاف الكيلومترات عن البحار . ولا شك أن هذه الصخور التي كانت في وقت ما مطمورة بماء البحر ، قد تعرضت لقوى ضغط باطنية شديدة ، أدت الى رفعها ، وانحسار مياه البحر عنها ، وظهورها على شكل كتل يابسة ، في الوقت الذي تعرضت فيه طبقاتها ، التي كانت أفقية في بادئ الامر ، الى عوامل الطبي فتجعدت وانكمشت ، أو تصدعت وتكسرت .

كذلك وجود الصخور المتبلورة ، من مركبات جرانيتية أو بازلتية ، فوق سطح الارض ، دليل على ما اعتبرى بعض العجاه من اضطرابات باطنية ، سببت رفع الاوسمات الصخرية من الأعماق الى السطح ، على شكل كتل اندفاعية جسيمة ، أو على شكل طفوح بازلتية سطحية ، أو صخور منصهرة ، تعرضت بعد ذلك للبرودة والتصلب على ظاهر الارض .

ويميز الدارسون بين نوعين من النشاط الباطني ، الاول من البطء والدأب بحيث لا يستطيع الانسان أن يلمس آثاره في عمره القصير ، ولكنه يستدل عليه فيما يشاهد من آثار واضحة ، لا مجال للشك فيها . أما النوع الثاني من النشاط الباطني فسريرع مفاجىء ، نحسه ونقرأ عنه بين العين والآخر ، ونعني بذلك الزلزال والبراكين ، وهي رغم عنفها ، فانها ذات آثار محدودة في مجال تشكيل سطح الارض ، وان كانت آثارها شديدة الوقع فيما تحدث من دمار وخراب أحياناً .

## الحركات البطيئة :

هناك بعض بقاع ساحلية كانت مطمورة في وقت ما تحت ماء البحر ، ولكنها الآن تقع على ارتفاع عشرات الامتار فوق مستوى البحر الحالي ، وأقرب الأمثلة لدينا على ذلك التكوينات المرجانية ، التي بنتها الكائنات البحرية في مياه البحر الدافئة ، والتي توجداليوم كشطوط عالية بكثير من سواحل البحر الاحمر ، ومنها ما يوجد على ارتفاع بضعة امتار الى خمسة وأربعين مترا فوق مياه خليج العقبة ، على بعد بضعة كيلومترات جنوب ميناء العقبة الاردني .

واثمة مثال تقليدي على حركات القشرة البطيئة ، مأخوذ من أطلال سوق رومانية قديمة تعرف باسم معبد سيرابيس serapis الى الغرب من مدينة نابلسي الإيطالية ، فالاعمدة الثلاثة التي بقيت منتصبة فوق أطلال ذلك المعبد حتى يومنا هذا ، ترتفعها ثقوب كائنات بحرية marine clam لارتفاع يبلغ نحو ستة امتار فوق أرضية المعبد ، وما زالت بعض أصداف هذه الكائنات عالقة في الثقوب . وعلى مقربة من أطلال المعبد توجد أصداف هذه الكائنات بأعداد لا تحصى في روابس تكسو سطح بعض الجروف الأرضية ، ترتفع بمقدار سبعة امتار فوق منسوب البحر الحالي ، كما أن نفس الكائنات تعيشاليوم بالمياه الشاطئية في تلك البقعة .

لا يمكن تعليم هذه الظاهرة بارتفاع منسوب سطح البحر في وقت ما أمام تلك البقعة بالقدر الذي سمح بغض العمدة ، ثم عودة المنسوب بعد ذلك للهبوط الى مستوى البحر الحالي ، في حين ظل منسوب سطح الأرض بمنطقة الأطلال ثابتا ، لأنه لو حدث ذلك لوحظت آثار مشابهة بالمناطق الساحلية الأخرى على نطاق كوكبي ، وهو أمر لم يثبت قط . ومن ثم فإن التعليم المقبول حينئذ ، هو أن سطح اليابس بالبقعة المذكورة ، قد هبط ثم ارتفع خلال فترة وجيزة للغاية ، أي فيما بين العصر الروماني كما يدل عمر الأطلال ، وبين ١٥٠٠ ميلادية ، حيث يعتقد أن حركة الرفع قد حدثت . كذلك خضعت بعض مناطق ساحلية أخرى للهبوط تحت سطح الماء ،

وكانت حتى عهد قريب أرضا يابسة ، من ذلك بما دلت عليه أعمال المساحة الدقيقة شمال جزر الألوشى والاسكا ، حيث سجلت بعض التلال والحفافات الجبلية الغائصة في مياه المعيط ، قريبا من سواحل هذه البقاع ، وقد لوحظ أن شبكات من الأودية ، شبيهة بما يوجد على البر في الوقت الحاضر ، تمزق سطح هذه الحفافات وتفصل بينها ، ومن ثم فالتحليل الممكن لهذه الظاهرات ، هو أن تلك البقاع كانت في وقت ما جزءا من اليابس ، شكلته عمليات التعرية النهرية ، قبل أن تتعرض الأرض لحركات الهبوط الباطني ، حتى طمرتها المياه بعمق يزيد على أربعين متر .

وأمثلة هذه البقاع الغارقة متعددة ، منها السواحل الخليجية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية ، و الخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا ، والقسم الجنوبي من بحر الشمال .

وتنقسم الحركات الباطنية البطيئة التي تصيب قشرة الأرض إلى نوعين ، حركات تعمل في وضع رأسى ، أي من أسفل إلى أعلى ، والعكس ، ومصدرها باطن الأرض ، وتعرف عادة باسم الحركات البانية للقارات Epeirogenic ، ثم حركات أخرى تعمل في وضع أفقي ، في اتجاه مواز لسطح الأرض ، وتعرف بالحركات المكونة للجبال Orogenic . ويلاحظ أن هذين النوعين من الحركات وان تميزا ، الا أنهما من تبطن ، فالحركات الرئيسية ، سواء كانت إلى أعلى أو إلى أسفل ، تصبحها في العادة حركات أفقيه ، ونفس الشيء يقال عن الحركات الأفقية ، فسلسل جبال الطي كما سنرى وان كانت نتيجة مباشرة لقوى الضغط الأفقي التي تسبب تبعد الرواسب ، الا أن تكون مثل هذه السلسل يصبحه حركات نهوض رأسية قد تستمرة لفترات طويلة بعد انتهاء حركة الطي ، ومن ثم تكتسب الجبال مناسباتها الشاهقة بالتدريج .

#### نشأة الاراضي الجبلية :

الحركات الأفقية هي المسؤولة عن نشأة معظم السلالل الجبلية ، ووسيلة هذه الحركات في خلق الجبال تتلخص في قوى الشد والضغط التي

تمارس على بقاع معينة من القشرة الأرضية ، فتحدث لذلك تشوهات تستجيب لها الصخور بالطي أو التصدع ، وقد تعرضت معظم صخور القشرة لنوع أو لآخر من التشوهات ، فتغيرت لذلك خصائصها الطبيعية والكيميائية . ويصاحب حركات التشوه والرفع عادة اندساس كتل هائلة من صخور الجرانيت وغيرها من الصخور النارية ، مثل صخور الجابرو والبازلت التي تنبثق إلى السطح . ومع هذا ينبغي أن نذكر بأنه لا يشترط أن تكون جميع التكوينات الرسوبيّة الكبرى على وجه الأرض قد أصابها التشوه والنشاط الناري ، فهضبة كولورادو الأمريكية رفعت طبقاتها أكثر من ١٥٠٠ مترًا دون تشووه يذكر .


يعتقد بأنه لكي تتكون سلسلة من الجبال ببقعة ما من سطح الأرض ، فلا بد أن تمر بسلسلة من الأحداث ، تبدأ بتراكم الرواسب في طبقات يبلغ سمكها آلاف الأمتار ، في أحواض كبرى تحت ظروف مياه ضحلة ، فيما يعرف باسم البحار الجيولوجية *geosynclines* ، يتبع ذلك تصلب هذه الرواسب وتماسكها كصخور صلدة في عملية تعرف باسم التحجر *lithification* ، وأخيراً تأتي العلقة الأخيرة في هذه السلسلة يتعرض تلك الطبقات للضغط ، فتنثنى وتتشوه ، لتبرز أرضاً يابسة فوق مستوى مياه البحر الذي أرسّبت فيه .

وترتبط البحار الجيولوجية في نشأتها بما تتعرض له قشرة الأرض من تغصن أو تجعد ، بسبب عامل فقدان الحرارة الباطنية بالتدرج ، فالارض اذ مرت في تاريخها المبكر بحالة من السيولة والانصهار لارتفاع درجة حرارتها ، فانها مع مضي الزمن فقدت الكثير من تلك الحرارة ، خاصة من غلافها الخارجي المواجه للفضاء ، ومن ثم تصلب هذا الغلاف أولاً ، وبلغ أقصى درجات البرودة فثبتت كتلته .

وفي نفس الوقت ظلت حرارة الباطن عالية ، وما يرجح هذا الباطن يفقد حرارته وينكمش ، أي يتضاعل حجمه بالتدرج ، لهذا فإنه يتسع على الغلاف الخارجي الثابت من حيث الحجم والمساحة ، أن يتلاعماً مع

الباطن المنكمش المتضائل تحته ، وهذا بطبيعة الحال لا يتاتى الا اذا تغضن الغلاف واقتضبت مساحته فتتجعد ، ويترتب على ذلك تولد قوى ضغط تعمل على تشوہ صخور القشرة الخارجية وطيها وتكسرها . هذه العمليات اذن هي مصدر الطاقة التي أدت الى رفع بعض بقاع القشرة ، وتعرضها للتعرية ، التي اشتقت منها الرواسب ، وحملتها وسائلها لتملاً بها البحار الجيولوجية ، تلك البحار هي التجعدات العوضية المقررة التي نشأت حتما فيما بين البقاع التي بربزت من القشرة . ينبغي أن نشير هنا الى أن جميع العمليات السابقة تطلب انجازها أزمانا سحيقة ، فالبحار الجيولوجية لا تنشأ بين يوم وليلة بل انها تمر بمراحل طويلة من التشكل والتطور ، تبدأ بانحناء بطيء الى أسفل على طول مساحة من القشرة ، فتفور وتنصب اليها الرواسب التي يساعد تزايد ثقلها على استمرار هبوط القاع تحتها ، ومن ثم فان هذا الموضع يظل يغور كلما أضيفت اليه أثقال جديدة ، حتى تبلغ الرواسب على القاع الهازي عمقا تصبح معه محاطة من جميع جهاتها بمواد القشرة الباطنية الأكثر كثافة . عندئذ تتوقف عملية الهبوط ويصبح من المتعذر استقبال أية كميات أخرى من الرواسب فيحصل البحر الجيولوجي مرحلة الامتلاء التام . بعد ذلك تأتي مرحلة الحركة والتشوہ ، فأثناء انظام البحار الجيولوجية وامتلائها بالرواسب تظهر للوجود عوامل أخرى تفضي مباشرة لحركات البناء والرفع التي تبرز الجبال ، ويبدو أن هذه العوامل لا تظهر الا بعد أن يبلغ سمك الطبقات المتعرضة على قيعان البحار الجيولوجية حدًا أدنى يقدر بنحو عشرة آلاف متر ، لأنه لم يعرف حتى الآن من سلاسل الجبال ما قل سمك الرواسب التي نشأت عنها عن هذا العدد ، وعند هذا العمق تصبح الرواسب المدفونة عرضة لحرارة الباطن الشديدة ، فتهن مقاومتها للضغوط الخاضعة لها ، ولذا فانها تتشني في حدبات مقوسة الى أعلى ، بدلا من أن تغوص هابطة ، فتبدأ بذلك مرحلة تكون سلاسل الجبال، واذا استجابت الصخور قرب السطح للضغط بالتكلق والتكسير ، فانها في الاعماق تلين وتمطر وتغير من أشكالها وكتلها حين تناسب في بطء أثناء طيفها .

في هذه المرحلة تندس أجسام من الصهير أو المهل في تضاعيف الطبقات الصغرية المنطوية ، حتى ليقال بأن التعرية الداخلية لجميع السلسل الجبلية الكبرى على وجه الأرض قد غزتها كتل عظيمة من الجرانيت ومركبات الصخور التارية ، استمرار حركات الضغط على جوانب البحار الجيولوجية مقرون بتمدد الصخور حين تسخن وتنصهر بالاعماق ، كلها من العوامل التي تساعد على رفع الكتلة الأرضية برمتها بعيداً عن الباطن ، فالصخور على جوانب البحار الجيولوجية تندفع إلى أعلى وإلى الخارج على طول فوائق هائلة تصدع القشرة ، وتكون مساحات من الأرضية الملتوية ، في حين أن صخور البقاء الوسطى من البحار ترتفع إلى أعلى مكونة الهضاب المستوية نسبياً كما هو موضح (شكل ١٨) .




شكل (١٨) نشأة جبال الطyi والهضاب البيئية

#### بنية الصخور المشوهة :

يبين التركيب البنائي للصخور المشوه بوضوح من خلال القطوع التي تحدثها المجاري النهرية حين تعمق أوديتها في كتل الجبال والأراضي المرتفعة ، في جوانب الأودية الخانقية عبارة عن مقاطع جيولوجية تعرض للعيان التراكيب والبنيات الداخلية لطبقات القشرة وصخورها المدمجة ، التي لا تظهر بأسطح البقاء المنبسطة حيث تخفي الطبقات السطحية أو أغطية التربة معالم البنية تحتها ، ولدينا على ذلك أمثلة عديدة نذكر


منها وادي الزرقاء والوجب والحسا وغيرها كثير من المجاري النهرية والأودية الخانقية ، خاصة قرب مصباتها في البحر الميت ، أو عند دخولها منطقة الفور على مناسب دون سطح البحر . من خلال هذه المقاطع تشاهد الطبقات الصخرية المنتمية لعصور جيولوجية مختلفة وقد التوت أو انطوت وانقلبت ، في حين تتصدع بعضها وتتسسر ، على أنه كثيراً ما توجد طبقات الصخور الرسوبيّة في أوضاع أفقيّة تقريباً فوق مساحات واسعة من سطح الأرض ، ويدلّ هذا على هواة الحركات الارضية التي تعرضت لها مثل هذه الطبقات أثناء رفعها فوق منسوب المياه التي تكونت فيها ، أو تمنع السطح باستقرار نسبي إذا كانت الرواسب من الانواع القارية التي توضع فوق أرض جافة .

ولكن يندر أن تكون كتل الصخور الطباقية في أوضاع أفقيّة تماماً ، بل الغالب أن تميل في اتجاهات متباينة بدرجات متفاوتة ، ويقدر هذا الميل بمقدار الزاوية العادة التي يحدّثها سطح الطبقة المائلة مع المستوى الأفقي ، وهذا ما يعبر عنه بزاوية الميل angle of dip وتنراوح ما بين ١٠° و ٩٠° ويكون الميل في اتجاه معين يعرف باسم اتجاه الميل ، ويقاس هذا الاتجاه بواسطة البوصلة العاديمية ، أما مقدار زاوية الميل فيقاس بجهاز بسيط يسمى الكلينوميتر clinometer ، وهو عبارة عن مسطرة مثبتة في وسطها نصف قرص مدرج من المعدن ، صفر تدريجه في المنتصف ومقسم إلى ٩٠° تدريجاً على الجانبيين ، معلق في محور القرص من أعلى مؤشر يتحرك طرفه الأسفل فوق القرص بسهولة ( شكل ١٩ ) ، فإذا وضعت



شكل ( ١٩ ) فكرة الكلينوميتر

المسطرة فوق سطح منضدة أفقية تماماً استقر المؤشر على صفر التدريج ، فإذا رفع أحد جوانب المنضدة قليلاً فما لـ سطحها بقي المؤشر في وضع عامودي في الوقت الذي يشير فيه إلى درجة الميل الناتجة عن الرفع . ويسمى الخط الأفقي العامودي على اتجاه ميل الطبقات باسم مضرب الطبقة strike ، وهو كاتجاه الميل يقاس بالبوصلة أيضاً . وعلى ذلك فالطبقات التي تميل شرقاً أو غرباً يكون مضربها شمالي جنوبي أو بالاختصار شمالاً ( شكل ٢٠ ) .




شكل ( ٢٠ ) الميل والمضرب

#### أنواع التشوهات :

أولاً - التقبّب : Doming ، تصاب الصخور أحياناً بتشوهات تؤدي إلى تقوسها بحيث تميل طبقاتها في كافة الاتجاهات ، بعيداً عن منطقة مركزية في حالة القباب domes ، أو نحو نقطة مركزية في حالة الأحواض التكتونية . ويعتبر التعبير عن النوعين من البناء على الخرائط والمقاطع الجيولوجية متى تعرضت هذه البناء للتعرية فانكشفت مكوناتها ، وفي حالة القباب توجد أقدم التكوينات الصخرية تجاه قلب القبة ، وأحدثها نحو الأطراف ،

على المكس تبدو أحدث التكوينات في حالة الأحواض نحو أواسطها ، وأقدامها تجاه العواشي كما هو موضع بالرسم ( شكل ٢١ ) .




شكل ( ٢١ ) القباب والاحواض التكتونية

#### والبنيات القبائية على أنواع :

١ - قباب نارية النوايا : قد تكون النوايا النارية بهذا النوع من القباب على شكل كتل عدسية مقوسة الى أعلى ، تعرف باسم الباثوليث Batholith ، ويعتقد بأن اندساس هذه الاجسام من الصخور النارية تحت وفي تضاعيف الصخور الرسوبية هو السر في حركة الالتواء والتقوس الى أعلى ، بيد أنه قد لوحظ أن كتل الصخور النارية في بعض الحالات يرجع عمرها الى عصور سابقة على حركة التقبّب ، من ذلك قبة التلال السوداء Black Hills في داكوتا الجنوبية وشرق وايورنج بأمريكا ، حيث قدر أن عمر النواة النارية بهذه القبة يرجع الى عصر ما قبل الكلمبي ، في حين أن حركة التقبّب تنتمي لحركة الاراميد Laramide Revolution التي حدثت نحو نهاية الزمن الجيولوجي الوسيط mesozoic . وتتابع التكوينات الصخرية في هذه القبة المنهارة من الداخل الى الخارج على النحو التالي : أولاً توجد

صخور جرانيتية ، فأخرى متحولة من رالشست تشغل المنطقة المركزية من التلال ، تحيط بها بعد ذلك طبقات من الحجر الجيري ، والحجر الرملي نحو العواشي .

أحيانا تكون الأجسام الصخرية النارية الموجودة بنوايا القباب على شكل عدسات مسطحة أو مقلوبة ، أي مقعرة نحو السطح ، معدبة نحو الباطن فيما يعرف باسم البعيارات الصخرية *Laccolithic* ، وفي هذه الحالة تتدس مصهورات الصخور النارية بين تضاعيف الطبقات الرسوبيّة عن طريق سطوح الانفصال ، فتجمد بيتها على شكل صحاف متباينة السمك ، أو سدود أفقية قليلة الأثر في تشويع الطبقات (شكل ٢٢) ومن أبرز أمثلتها مرتفعات هايدوود .



شكل (٢٢) الاندساسات النارية

وهناك نوع من القباب يعرف باسم البنيات البركانية المؤودة *cryetovolcanic structures* ويعتقد أن هذا النوع نتاج عن انطلاق الغازات البركانية فجأة من جوف الأرض ، ولكنها ظلت محتبسة على أعماق بعيدة من السطح ، مسببة انتفاح التكوينات الصخرية حولها ، ومن المرجح أن

تكون هذه العملية تعبيراً دقيقاً عن براكين كظيمة ، لم تتمكن من الخروج الى النور ، وقد عرف هذا النوع من القباب أول الامر بحوض شتайн هايم Steinheim B. بجنوب المانيا وأمكن التعرف على عدد منها بعد ذلك بالولايات المتحدة ومن بينها قبة Hicks بمقاطعة هاردن Hardin بولاية اليونوي وغيرها بولاية كنتكي وانديانا وتنسي وأبرز المعالم المشتركة بين جميع هذه القباب أشكالها الدائرية وارتفاع أواسطها ، وتميزها بخطوط التصدع ، التي تعبّر عنها نطاقات من الصخور طحنت وسحقت بفعل حركات التصدع المزمنة .

كذلك تتشابه هذه القباب في عدم وجود أي نوع من الصخور البركانية على السطح أو قريباً منه ، وتتراوح أقطارها في المعتاد بين ثلاثة وخمسة كيلومترات ، كما يرتفع بعضها ما يقرب من ٥٠٠ متر فوق مستوى الأرض المحيطة به . وقد يكون التعبير الطبوغرافي لهذه البنيات موجباً ، بمعنى أنها تمثل منتفعات بارزة على هيئة تلال منفردة اذا كانت الصخور التي تشكلها من أنواع صلبة شديدة المراس ، والعكس اذا كانت الصخور رخوة فان التعبير الطبوغرافي للتقبب في هذه الحالة يكون سالباً اي أنها تشكل منخفضات حوضية غائرة دون مستوى ما حولها من أرض .

٢- القباب الملحية Salt Domes : وهي عبارة عن بنيات قوسية صفرى ، مردها اندساس أجسام من الرواسب الملحية بين طبقات الصخر ، ومن ثم جاءت التسمية ، وتتراوح هذه القباب في أشكالها بين محدبات طولية ، وبين قباب متکورة متسطحة ، قلوبها من الملح الصخري ، تغلفها طبقات من الجبس والجبس المائي anhydrite والجغر العجري أو الدوليت ، ولا تنزيد أقطارها في المعتاد على بضعة كيلومترات ، وتوجد أحسن أمثلتها بمنطقة ساحل الخليج بولاياتي تكساس ولويسيانا وبجبال هارتنز الالمانية وسهول شمال ألمانيا وعلى الجانب الجنوبي من مرتفعات الكريات كما أنها تعرف أيضا بكل من رومانيا والجزيرة العربية والجزائر والمغرب .

كالحال في الانواع السابقة قد يكون التعبير الطبوغرافي لهذه التراكيب

البنائية سالباً أو موجباً ، ولكن الايجاب أعم ، اذ ترتفع معظم هذه القباب ما بين بضعة أمتار وبضع مئات من الامتار عما يجاورها ، وهي في الغالب قباب شابة غير متداعية ، تدل عليها شواهد معينة كوجود أنواع من حشائش البراري الملحية ، أو الرشوح الملحية تعاه أواسطها ، وقد تشغله أواسط سطحها بحيرات أو مناقع مقلدة ، كما أن بعضها يتميز بوجود آبار أو نبع مالحة بالقرب منها ، وكثيراً ما يدل عليها نمط التصريف المائي لشبكة المجاري والروافد النهرية ، خاصة اذا كان التصريف من النمطين الحلقى والمششع ، وعادة ما يشتمل الغطاء النباتي والتربة بمناطق القباب الملحمية على أنواع غريبة تختلف عن المألف بتربات ونباتات المناطق المحيطة .


٣- القباب القوسية *broad domal warps* : وهي من أشيع الانواع ببعض مناطق الصخور الطبقية ، وتختلف عما سبق في عدم ظهور أجسام من الصخور النارية أو الملحمية بقلوبها ، ويدل عليها تقوس لطيف بطبقات الصخور على نطاق اقليمي ، قد يكون من الضالة بحيث لا تدرك العين الميل للوهلة الاولى حتى لتبدو الطبقات وكأنها أفقية تماماً ، جيولوجياً مثل هذه البقاع هي الدليل على وجود التركيب القبائبي ، وذلك حينما وجدت تكوينات صخرية قديمة في منطقة مركزية تحيطها حلقات من تكوينات أحدث ، كما قد تنشأ ظاهرة الكويستا كتعبير طبوغرافي على وجود القبة ، من الصعب الجزم عما اذا كانت مثل هذه البنيات ترجع إلى تقوس الطبقات بسبب ضغوط جانبية ، أو لنشاط قاري على أعماق بعيدة لم تكتشف شيء من صخوره عند السطح ، أمثلتها لدينا جبل *deep-seated عجلون والسamarra* ، وقبة أبي رواش الى الغرب من اهرامات الجيزة .

#### ثانياً - الطسي :

يشبه ما تتعرض له الصخور الرسوبيّة من طي بما يحدث لمفرش المائدة اذا أزيح بضغط اليدين من جانبيه ، فتتجعد في موجات تتآلف من حفافات

طولية محدبة ، تفصل بينها طيات مقعرة هابطة ، فالطيات تعني ببساطة تبعيدات تصيب طبقات الرواسب وهي في حالة المليونة ، وتختلف هذه الطيات في أبعادها من بضعة سنتيمترات كما هو الحال في عينات الصخور المتحولة ، إلى بعض مئات من الكيلومترات بمناطق السلسل الجبلية الكبرى .

وغالبًا ما تنشأ الطيات في مجموعات متقاربة ويتآلف كل منها من العناصر التالية : الجزء المحدب أو المقوس إلى أعلى من التبعد يعرف باسم التحدب أو الطية المحدبة ، أما الجزء الذي تقوس إلى أسفل فيعرف باسم التقعر أو الطية المقعرة ، ويطلق على جانبي الطية سواعم محدبة أو مقعرة اسم الطرفان limbs ، وقد تتآلف بعض الطيات من أطراف مفردة كما سنوضح في موضع آخر ، أما البخط المتوسط فيما بين الطرفين على امتداد قمة التحدب أو على امتداد قاع المقعر فيعرف باسم محور الطية ( شكل ٢٣ ) ، وفي حالة ما إذا كان هذا المحور أفقياً وتأكلت أجزاء من الطية بدت



( شكل ٢٣ ) عناصر الطي


حوافي الطبقات الصلبة المتبقية كخطوط متوازية ، أما إذا كان المحور مائلًا فإن الطبقات تقترب من بعضها البعض في اتجاه الميل حتى تلتقي في نقطة تلاشي الطية التي تعرف حينئذ باسم طية متناهية ، plunging fold

وتبدو في شكلها الخارجي كدبوس الشعر ، ويمكن تمييز الطية المحدبة من المقعرة ، ففي الحالة الأولى يكون اتجاه الميل نحو الخارج أي يبعدها عن المحور وتكون أقدم الطبقات داخل الشكل الذي يحدوه الدبوس ، والعكس بالنسبة للطيات المقعرة حيث تميل الطبقات إلى الداخل تجاه المحور وتوجد أحدث التكوينات داخل الشكل الذي يرسمه الدبوس .

أما المستوى المحوري axial plane للطية فهو خط يمر بمنتصف الطية تماما ، عمودي على محورها ، وفي حالة الطيات المنتظمة يكون الطرفان متباهان تماما في خصائصهما على كلا جانبي المستوى المحوري ، وأحيانا يكون هذا المستوى عاموديا في الطيات القائمة المنتظمة ، ولكن في الغالب تكون حركات الطي من العنف بحيث يميل المستوى المحوري في اتجاه حركة الضغط بدرجات متفاوتة ، وتكون الطيات في هذه الحالة غير متماثلة ، وقد يحدث أن تكون حركة الدفع من العنف بحيث يميل كلا الطرفان في نفس الاتجاه فيما يعرف باسم الطيات المتوازية الاطراف isoclinal fold وهذا النوع من الطيات شائع بكثير من المناطق الجبلية التي تعرضت لاضطرابات باطنية عنيفة ، ويصعب التعرف على هذا النوع من الطيات اذا أزالت عوامل العت قممها ، لأن كلا من الطيات المحدبة والمقعرة عندئذ تتباها ، ويلزم لذلك تتبع مثل هذه البنيات في مناطق مجاورة ، حيث تكون العلاقات بين الطبقات ونظام ارسابها لم تزل بعد في حالة معقوله من الوضوح ، لم تود بها عوامل الازالة .


وتبيّن مجموعة الاشكال التالية بعض الانواع الشائعة من الطيات : فالشكل ( ٢٤ - ١ ) يبيّن تحدباً متماثلا symmetrical anticline ويلاحظ أن طرفي الطية يميلان على الجانبين بزاويتين متساوiettes بالنسبة للمستوى الافقى ، كما أن المستوى المحوري يقسم الطية إلى نصفين متناقضين ، ونفس الشيء يقال أيضا عن التعمير المتماثل كما يبدو بالشكل .

اذا اختلفت زاوية الميل بالنسبة للطرفين عن المستوى الافقى على الجانبين نشأت طية غير متماثلة asymmetrical ، وفيها يكون المستوى المحوري




شكل (٢٤) محدب متماثل

الذي ينصف الزاوية بين الطرفين مائلاً عن الضلع الرأسي ( شكل ٢٤ - ب ) .




شكل (٢٤ ب) طية غير متماثلة

وفي الشكل (٢٤ - ج ) تبدو طية متناهية حيث يميل محورها عن



شكل (٢٤ ج) طية متناهية

المستوى الافقى ليتلاشى نهائيا تحت مستوى السطح ، وتعرف الزاوية التي يصيغها المحور مع المستوى الافقى بزاوية التلاشى angle of plunge أما الطية المتوازية فهي التي يميل كلا طرفاها في نفس الاتجاه فإذا ما زاد الميل عن ذلك أصبح المستوى المحوري في وضع أفقى وتكون الطية من النوع المستلقي ( شكل ٢٤ - د ) . تلك هي الانواع البسيطة من الطيات



شكل ( ٢٤ ) طيات زاحفة

، وهي التي غالبا ما توجد في مجموعات تتكون كل منها من عدد من الطيات المحدبة بينها مقعرات ، ولكن هناك أنواع أخرى من الطيات المعقدة التكوين هي ما يعرف بالطيات المركبة composite folds التي تتكون من نوع واحد أو أكثر من الانواع البسيطة السابقة ، مركبة على تحدب أو تقرر كبير anticlinorium و synclinorium ( شكل ٢٤ - ه ) .

وكثيرا ما تكون الطيات المركبة ذات أبعاد كبيرة تغطي رقاعاً اقليمية من سطح الارض حتى لتشمل أقطاراً برمتها ويطلق عليها حينئذ تعددات اقليمية regional anticlines أو ت-curves اقليمية regional synclines ، تصل أبعادها مئات الكيلومترات ، وتنمو هذه الطيات العظمى ببطء شديد ، فتتأكل قممها أثناء عمليات الرفع ، ومن أشهر أمثلة التعددات العظمى توس سنسناتي بولاية اوهايو الامريكية ، الذي تميل طبقاته في لطف بعيدا عن خط محور متوسط يمتد نحو ٤٠٠ كيلومتر .

### ثالثاً - التصدع : Faulting

الحركات الباطنية التي تسبب تجدد القشرة الأرضية وطيها تكون في المعتاد من البطء والهواة بحيث تمنع الصخور فرصة كافية ، كي تتلاعُم ، دون أن يلحقها تكسير وتمزق ، خاصة إذا كانت الصخور دفينة بأعماق ، ولكن أحياناً تكون الحركات من القوة والسرعة بدرجة تؤدي إلى تمزق الصخر وانشطاره ، فتلحق بالكتل الأرضية خلوعاً تظهر بصفة خاصة تجاه سطح الأرض ، أو على أعماق يسيرة منه ، وتتخد هذه الخلوع شكل فوائق fractures ، تتراوح في أبعادها بين شروخ مجهرية صغرى لا ترى بالعين المجردة ، وبين صدوع كبير breaks تمتد مئات الكيلومترات ، لهذه الفوائق والصدوع أهميتها بالنسبة للإنسان إذ تسهل عليه عمليات التعدين والتحجير عند استغلال الموارد المعدنية والصخرية ، كما أنها تنشط دورة المياه الجوفية ، وتسبب أحياناً تكون ارتسابات معدنية لخامات بعض الفلزات والأملاح ، كذلك لهذه الخطوط من الضعف القشرى أهميتها الجيومورفولوجية ، إذ أنها تمهد السبيل أمام عوامل الوهن التي تدب منها إلى قلب الصخر ، ممثلة في التجوية والانهدام والتحت ، فالفوائق والتشققات بالقشرة تعرف باسم المفاصل إذا لم يحدث على جوانبها حركة ما ، أما إذا سجلت حركة نسبية رأسية أو أفقيّة على أحد جانبي فالق أو على كلا الجانبين عرف ذلك بالصدع fault .


الحقيقة أنه لا توجد وسيلة أكيدة لتقرير الحركة الفعلية للكتل الأرضية على جوانب الصدوع ، حتى ولو تأكدنا من حدوث ذلك بما يلاحظ عادة من انشطار كتل صخرية أو طبقات رسوبية واضحة على جانب صدع ما ، فالحركة إذن نسبية يتغير معها القول مما إذا كان أحد الجانبين قد هبط بالنسبة للأخر الذي ظل ثابتاً أم أن كلاً الجانبين تعرضا للرفع أو الهبوط ولكن بدرجات متفاوتة .

#### تصنيف الصدوع :

عند تصنيف الصدوع يؤخذ بعين الاعتبار الخلوع الظاهري


، والحركة النسبية للكتل المصدوعة ، فلعملاً الصدوع فوالت مائلة عن الاتجاه الرأسي ، ومن ثم فإن أحد جانبي الكتلة الأرضية المصدوعة يركب الجانب الآخر تحته ، ويطلق على الأول اسم الجانب أو الحائط المطلق ، وهو الذي يكون وضعه فوق خط الصدع ، أما الجانب الآخر فيعرف بحائط الارتكاز (شكل ٢٥) ، ويلاحظ أن مثل هذه التسميات لا تنطبق على الصدوع العمودية وهي قلة ، إذا كان اتجاه حركة الحائط المعلق إلى أسفل كان الصدع من النوع العادي normal fault (شكل ٢٥ - ب) .

أما إذا كانت الحركة الظاهرية للحائط المعلق إلى أعلى كان الصدع من النوع المعكوس reverse (شكل ٢٥ - ج) أو الضاغط ، الذي إذا زاد ميل الفالق به عن ٤٤° عرف بالصدع الزاحف thrust fault . فإذا ما اقتربت حركة أفقية بالحركة الرأسية على جانبي الصدع سمي بالصدع المائل الزاحف oblique - slip fault ، ولكن إذا كانت الحركة الظاهرية أفقية جانبية فحسب كان الصدع زاحف المضرب strike - slip fault أو صدع جانبي ممعن أفقي زائف lateral fault (شكل ٢٥ - د) .



شكل (٢٥) أنواع الصدوع


ويعرف مقدار الفارق الرأسي في منسوب الطبقات أو التكويينات الصخرية المتناظرة على جانبي صدع ما باسم رمية الصدع throw والجانب الخفيض منه باسم الجانب الهابط downthrow side أما الجانب الآخر فيطلق عليه في هذه الحالة اسم الجانب الناهض أو المرفوع upthrow side ، وغالباً ما تتعقد العلاقة بين خطوط التصدع ورمياتها في بقاع متجاورة من سطح الأرض ، فينشأ عن ذلك في بعض الجهات ظاهرات تصريرية تعد بمثابة ملامح كبرى للسطح ، من ذلك الأخداد أو العفر الانهائية الطولية rifts أو الأنغوار graben ، التي قد يمتد بعضها آلاف الكيلومترات وتغور عما يجاورهاآلاف الأمتار ( شكل ٢٦ ) ، فاذا حدث



شكل (٢٦) حفرة صدicia

وهي بطيت شريحة من السطح على طول صدعين متباينين نشأ الأخدود ، أما الجانبان المرتفعان فيعرفان باسم الضهور horsts وهي كلمة المانية بمعنى عش النسر ، من أبرزها الأخدود العظيم بشرق أفريقيا وتمتد في غرب آسيا حيث يبلغ طوله وفروعه نحو خمس محيط الكرة الأرضية ، وهو عندنا ممثل في خليج العقبة ووادي عربة والبحر الميت وغور الأردن وأمتداده في سهل البقاع . وقد تضاربت الآراء بشأن نوع الحركة وطبعتها على طول الصدوع الرئيسية التي تحد هذا الغور ، في بعض الباحثين يؤكّد أنها صدوع عاديّة أدت إلى نشأة منطقة وسطيّة هابطة في حين ظهر رأي آخر ينادي بوجود صدوع ضاغطة على كلا الجانبين أي أن النهوض تم على الحوائط المعلقة ولكن أخيراً نادى كونيل Quennell بوجود حركة أفقيّة هائلة قدرها بما يزيد على ١٧٠ كم مستندًا آراءه بعدم التناظر الطوّيغرافي لظاهرات السطح على الجانبين .

ومن أمثلة هذا النوع من الأخدودي أيضاً وادي الراين الذي يشغل حوضاً هابطاً يبلغ طوله نحو ٣٢٠ كيلومتراً وعرضه حوالي ٣٠ كيلومتراً وتحده مرفعات الغابة السوداء وجبال الفوج . وأحياناً تتفاوت الحركة على طول صدوع متقاربة تهبط بعض الكتل بمقادير مختلفة بالنسبة لنهوض البعض الآخر ويعرف هذا النوع بالصدوع السلمية step faults ويبدو أن بعض بقاع أخدود الاردن (شكل ٢٧) تنتهي لهذا النوع .



شكل (٢٧) صدع سلمي

#### التعبير العلويغرافي لخطوط التصدع :

يسbib اختلاف الحركة الرئيسية على جوانب الصدوع تباين مناسب سطح الأرض وتكون ما يعرف باسم الجروف الصدعية fault scarps وقد يمكن تمييز الكثير منها بمناطق الجبال والمرتفعات، حيث يبلغ ارتفاع بعضها مئات الأمتار ، وفي معظم الأحيان يبدو أن هذه الجروف لم تتكون نتيجة لحركة واحدة ، بل لحركات متلاحقة تفصل بين نبضاتها فترات من الهدوء النسبي ، وهناك ما يدل على أن الضغوط المسيبة للحركات تتلاشى حينما تتحرك الكتل الصخرية فتنزلق أو تنهض بضع عشرات من الأمتار ، يعقب ذلك استقرار قد يستمر مئات أوآلاف السنين قبل أن تترافق الضغوط فيتكرر النبض وتحدث الحركة مرة أخرى .


ببروز الجروف الصدعية تشرع عوامل النحت والازالة في اكتساح المواد من حواف وأسطح الكتل المرفوعة ، فتتراجع جوانب الجروف بعيدا عن مواضع التصدع ، وتعرف حينئذ بجروف النحت erosion scarps وفي نفس الوقت تتآكل الكتل الارضية التي نهضت فتهبط مناسبيها تدريجيا ، فإذا لم تتتجدد الحركة لفترة زمنية كافية زال التباين الناجم عن الحركة السابقة وتحول سطح الكتل الى سهل نحت مستو فيه تختفي فوق الصدوع تحت غلالات متفاوتة السماك من الرواسب ، ولا يمكن تمييزها الا من خلال مقاطع تكشف ما تحت الرواسب السطعية من بنية .

اذا استمر الاستقرار فترة زمنية اطول ولم تتتجدد الحركة فربما ظهرت جروف من نوع آخر وفي وضع معكوس تعرف بجروف خطوط التصدع fault linescarps تمييزا لها عن جروف التصدع الأصلية ، وأنسب الظروف لذلك أن تكون الطبقات المكونة للكتل الارضية من أنواع تتفاوت في صلابتها ومقاومتها لعمليات الحت والازالة ، فإذا فرض وكانت التكوينات التي انكشفت عند أسطح الكتل المرفوعة بعد تسويتها من أنواع أقل مقاومة بالنسبة للсхور المشكلة لأسطح الكتل الهاابطة أصلا ، كان معنى ذلك سرعة زوال المواد التي يتتألف منها السطح بالنسبة للكتل التي تعرضت سابقا للنهوض ، فيهبط مستواها على طول جروف خطوط التصدع ، أي أن التغير الطبوغرافي للسطح في هذه الحالة عكس النمط البصائي الأصلي ، وهنا قد يلتبس الامر على الباحث فيخطئ التمييز بين الجوانب الناهضة والجوانب الهاابطة أصلا ( شكل ٢٨ ) .

**الحركات السريعة :**

**أولا - الزلازل :**

وهي حركات تموجية تصيب القشرة الارضية ، وتنتشر من مراكز معينة في قشرة الارض في جميع الاتجاهات ، منها ما تكون الحركة فيه



شكل (٢٨) مصير الصدوع

رأسية ، بدليل أن بعض الأجسام الثقيلة كالصخور والمباني تتطاير في الفضاء أثناء الزلزال ، ومنها ما يحدث على مستوى أفقي وهي الانواع الغالية ، ومنها ما تكون الحركة فيه دائيرية رحوية أي في جميع الاتجاهات ، هذه الحركات الزلزالية وان كانت محدودة الأثر في تشكيل سطح الأرض في الوقت الحالي فانه ، من المعتقد أنها كانت خلال عصور جيولوجية سابقة

أكثر فاعلية ونشاطاً، حتى ليشبهها البعض بأنها حالياً لا تمثل سوى همسة رقيقة تختلف عن عاصفة هوجاء، اجتاحت سطح الأرض أثناء الحركات الأورووجنية الألبية في الزمن الجيولوجي الثالث، وت分成 الزلازل عادة إلى ثلاثة أنواع حسب مراکزها وأسباب حدوثها :

#### أ - زلازل التكونية :

وترتبط بالصどع والاعوجاجات warpompgp الكائنة في قشرة الأرض. ولذا كان هذا النوع من أكثر الحركات الرزلالية شيوعاً وانتشاراً، ويمتاز بعمق المراكز، ويعتقد أن أسباب الاهتزازات ترجع إلى الحركات التي تصاحب هبوط أو ارتفاع الكتل الأرضية على جوانب الصدوع، وما يصعب هذا من احتكاك وتضاغط جوانب الكتل الصخرية المصودعة بعضها مع بعض، فتتولد لذلك حرثات أو موجات تسري خلال الغلاف الصخري الخارجي للقشرة، ومن أمثلة هذا النوع زلزال سان فنسисكو الذي حدث على طول صدع سان أندرياس في كاليفورنيا سنة ١٩٠٦.

#### ب - زلازل بلوطنية :

يكون مبعث الحركة في هذا النوع الأعمق السحيقة من باطن الأرض.

#### ج - زلازل بركانية :

وهي التي تصاحب الثورانات البركانية في بعض الأحيان، وقد كان من المعتقد أن هذه الثورانات، خاصة الانواع الانفجارية منها، تؤدي إلى حدوث الاهتزاز، ولكن لوحظ أن الثوران الكبير الذي نسف بركاناً كاماً من براكيين باندائى سان في اليابان ١٨٨٨، لم يحدث سوى هزة خفيفة، سرت في مساحة محدودة، مما يدعو البعض إلى الاعتقاد بأن العوادث البركانية ليست سبباً رئيسياً للزلزال، ولا سيما وأن كثيراً من الزلازل العنيفة الواسعة الانتشار، لم يرافقها أي ثوران بركاني، بل على العكس

قد تكون الزلزال سببا في حدوث التنشاط البركاني حين تسبقه كما سنفصل فيما بعد .

تسجل الزلزال بواسطة آلة السيسمو جراف seismograph ، و تبدأ الموجات الزلالية حركتها من مصدر يقع على بعد بضعة كيلومترات تحت سطح القشرة الأرضية ، ثم ينتشر في جميع الاتجاهات ، ويسمى هذا المصدر بالمركز الرئيسي للزلزال Focus ، وأول بقعة تصل إليها هذه الموجات الزلالية بعد ابعادها من مصدرها الأصلي هي البقعة الواقعة فوق هذا المصدر الأصلي تماما ، وتسمى بالمركز السطحي Epicentre ، وعند هذا المركز السطحي يكون أول احساس بالهزة الزلالية ، ومنه تبدأ الموجات في الانتشار في جميع الاتجاهات .


أما عن آثار الزلزال في تشكيل سطح الأرض ، فإنها لا تعدو احداث تشققات في القشرة ، كذلك الذي أعقب زلزال سان أندریاس ۱۹۰۶ بكاليفورنيا ، حيث انفرجت هوة طولية في سطح الأرض أمكن تتبعها لمسافة ألف كيلومتر بتلك الولاية ، وأيضا قد تؤدي الحركات الزلالية لتغيير مناسب سطح الأرض في بقاع معدودة ، ففي زلزال الذي انتاب تشيلي ۱۸۲۲ ارتفعت منطقة تبلغ مساحتها ۲۵۰ ألف كيلومتر مربع نحو متر واحد عن منسوبها قبل الزلزال ، كما أنه بزلزال آخر في نفس القطر انخفضت بعده شقة ساحلية يبلغ طولها نحو ۱۹۰۰ كيلومتر فيما بين مدینتی آنتوفاجاستا و فلديقيا ، فطفت عليها مياه البحر .

#### التوزيع الجغرافي للزلزال :

يلاحظ أن مناطق الكتل الصلبة القديمة مثل كتلة كندا و سكاندینافيا والرصيف الروسي والكتلة العربية و شمال أفريقيا ، كلها بقاع قليلة التأثر بالحركات الزلالية ، في حين أن مناطق الجبال الألبية الالتوائية الحديثة ، تنتابها باستمرار موجات زلالية عنيفة ، خاصة بالمناطق التي تغير فيها هذه السلسل اتجاهاتها فجأة ، فتحدث لذلك الصدوع ، و تكثر

عليها الحركات الزلزالية ، من أمثلة ذلك القوس الجبلي العظيم للهيمالايا حين تلتقي مع سلاسل جبال ايران في الغرب أو مع قوس جبال يانان وامتدادها في شبه جزيرة الملايو وجزر اندونيسيا في الشرق .

وبناء على ذلك فان غالبية مناطق النشاط الزلزالي تتركز في مناطق السلاسل الجبلية الحديثة بشكل واضح ، اذ أن قشرة الارض بهذه النطاقات الجبلية لم تستقر بعد ، فهي في ارتفاع أو نهوض مستمر ، أو خسف دائم ، أي أن الحركات فيها لم تنتهي بعد ، فقد اتفق العلماء على أن أكثر الزلزال التي تصيب جبال الكريات والابنيان والبرانس وجبال أطلس ومنطقة الأنديز ، انما تنشأ من استمرار حركة الخسف في الكتل القديمة ، التي التصقت بها الجبال الحديثة ، وتمثل الأقاليم الرئيسية التي تحدث بها ظاهرة الزلزال في المناطق الآتية ( شكل ٢٩ ) :



شكل ( ٢٩ ) توزيع الزلزال

أ - منطقة دائرة حول المحيط الهادئ ، وبها يحدث أكثر من نصف الزلزال بالعالم ، ومن المعتقد أن وجود الأخدود البحري العميق إلى جوار السلاسل الجبلية الشاهقة هو السبب في الضعف القشرى بهذه البقاع ، مما يؤدي إلى استمرار الحركة ، فقوس جزر ألوشيان يحده من الشرق أخدود عميق ومن الغرب بحر اليابان ، وقوس جاوه الذي يحده من الجنوب

أحدود بحري ومن الشمال بحر جاوه ، ونطاق الجبال الالتوائية في أمريكا الجنوبيّة حيث يوجد أحدود اتكاماً من الغرب وهضبة تتكاكا من الشرق ، وتتميّز جميع هذه المناطق بالإضافة إلى ترکز أكثر من نصف زلزال العالم بها ، بنشاط برکاني كبير ، إذ تنتشر بها الكثير من البراكين ، بعضها خامد والبعض الآخر يثور من آن لآخر .

ب - منطقة حلقة ليببي Libbey's cirdle وهي عبارة عن نطاق عرضي ، يطوق الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب ، ويبدأ في أمريكا الوسطى فاصلاً بين قارتي أمريكا الشماليّة والجنوبيّة ، ثم يتوجه شرقاً مخترقاً المحيط الأطلنطي الأوسط ، ثم يمتد بعد ذلك في اليابس الأوروبي على شكل شريط عريض يرتبط امتداده بامتداد الجبال الالتوائية في قارتي أوروبا وأسيا ، ممثلة في جبال البرانس والألب والكربات والقوقاز والهيمالايا ، ومنها إلى الجنوب الشرقي في أرخبيل جزر أندونيسيا ، ومما تجدر ملاحظته أن مناطق الضعف بهذا النطاق تتضاعف على طول خطوط التقاء هذه الجبال الحديثة بكتل الهضاب القديمة ، من أمثلة ذلك جبهة حديثة - مع منطقة الصخور النارية القديمة - وهي جبال التوائية التي تمتد بين نهر الأردن في الشمال وخليج نابلي في الجنوب ، فعلى طول خط الالتقاء السابق ، توجد منطقة ضعف في القشرة ، تجعل المنطقة أبعد ما يمكن عن الاستقرار والثبات ، فقد تكرر تعرّضها للزلزال على مدى الأزمنة .

ج - المنطقة الثالثة من مناطق النشاط الزلزالي ، تقع في نطاق الضعف القشرى بالمحيط الأطلنطي ، على شكل نطاق طولي يمتد من شمال جزيرة أيسلندا إلى الطرف الجنوبي من المحيط الأطلنطي ، وينتشر في هذا النطاق العديد من الجزر البركانية ، مثل جزر كناري والأزور والرأس الأخضر ، التي يمكن اعتبارها بمثابة القمم العالية لحافة بحريّة غائصة تحت مياه المحيط الأطلنطي الشمالي ، تعرف باسم حافة دولفين ، وتتألف

هذه الجزر من صخور بازلتية، يرجع تكوينها الى الزمنين الثالث والرابع ، وعلى الرغم من خمود النشاط البركاني بها ، الا أنه ما زالت هناك بعض البراكين الثائرة ، وتمثل جوانب الحافة الغائصة الوسطى بحوض هذا المعيط منطقة الضعف القشرى التي تنشأ على امتدادها الزلزال ، ففي الشمال توجد حافة Dolphin ، يحدوها من الشرق والغرب حوضين عميقين ، وفي الجنوب توجد حافة تشالنجر ، التي تحدوها أيضا أحواض عميقه ، مما يجعلها دائماً آبداً عرضة للتقلقل وعدم الاستقرار .

دـ منطقة أخدود شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا وترتبط هذه المنطقة بنطاق ضعف عظيم في قشرة الأرض ، يمثلها أخدود كبير يمتد من الشمال الى الجنوب ، ويبدأ في وادي البقاع بلبنان بين جبال الأنصارية في الغرب وجبال لبنان الداخلية في الشرق ، ثم يتبعه الأخدود جنوباً ليظهر في فلسطين في بحيرة طبرية وغور الأردن والبحر الميت ووادي عربة ، ثم يستمر الأخدود جنوباً في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى عدن ، حيث يغير الأخدود اتجاهه الى الجنوب الغربي ويترفع الى شعبتين ، تقع بأحد هما بحيرتي رودلف ونيفشا و منها الى الشرق من هضبة البحيرات . أما الشعبة الأخرى فتقع فيها مجموعة بحيرات البرت وادوارد وتنجانيقا ونياسا ، وقد تكون هذا الأخدود على طول خطوط تصدع ، وتوجد به من الشواهد العديدة ما يدل على نشاط باطنى عنيف ، من ذلك الطفوح الفطائية البازلتية التي انبثقت من باطن الأرض فنقطت منطقة هضبة حوران بسوريا ، وهضبة العرشة ، والمخاريط البركانية المنفردة في هضبة البحيرات بأعلى النيل ، التي منها جبل Klimaingaro وجبل كينيا وجبل Elgon وسلسلة جبال ممفمبرو mfumbiro ، هذا يدل على النشاط الباطنى الحديث الذي تعرض له هذا النطاق من سطح الأرض في أزمنة جيولوجية قريبة .

#### زلزال قاع المعيط :

كثيراً ما تكون الزلزال في عرض البحار أو على هواشمها ، وقد لوحظ

أن كثرة الزلازل البحرية تتناسب مع شدة انحدار الشواطئ ، وبهذا فهي كثيرة الحدوث على شواطئ الهادي ، حيث تتواجد الخنادق العميقه أكثر منها على شواطئ الاطلنطي أو الهندي ، ويعتقد بأن قيام هذه الخنادق تتعرض للخسف أو الهبوط الفجائي ، حينما تتواء بحملتها من الرواسب التي تتكدس فيها من المناطق اليابسة المجاورة ، وينجم عن ذلك تعمق هذه الحفر وحدود زلزال تنتشر منها إلى الجهات المجاورة ، ويصاحب ذلك عادة موجات التسونامي ، وهي أمواج عظيمة الطول والسرعة ، تسرى في المحيطات من جانب آخر .

وعلى سواحل اليابان لوحظ انهيار كتل كبيرة من مادة السيال ، واختفائها تحت قاع البحر ، وبلغ حجم هذه الكتل أحياناً عشرات الملايين من الأمتار المكعبة ، ومما لا شك فيه أن غور هذه الكتل الجسيمة في مادة السيال يشكل فجائي يسبب زلزلة القشرة حول مكان الخسف ، وهو طأ فجائياً لماء البحر مكان الحفرة العادلة ، وينشأ عن هذا اهتزاز سطح البحر بعنف قبل عودته إلى مستوى السطح السابق ، فينجم عن هذه الاهتزازات أمواج التسونامي التي تجتاح الشواطئ وتحدث النكبات ، وفي نفس الوقت يؤدي ضغط الكتل الهابطة على مواد الباطن المنصهرة إلى اندفاع هذه المواد إلى أماكن الضعف في المواقع المجاورة ، فتحدث البراكين الجديدة ، أو يتجدد نشاط البراكين الخامدة حولها .

ويؤخذ كدليل على حدوث هذه الانهيارات وخسف قاع البحر ، ما لوحظ من انقطاع العوال الهاتفية الغليظة المدودة عبر المحيطات لتصل القرارات قرب مراكز الزلازل . ففي عام ١٨٩٤ انقطع قرب الشاطئ الامريكي ثلاثة منها يبعد الواحد منها عن الآخر نحو ٢٠ كيلو متراً ، وقد انقطعت كلها معاً على بعد واحد من الساحل ، وكان ذلك خلال زلزال صغير ، كما حدث في زلزال ١٨٩٦ الذي أصاب اليونان أنه انقطع الجبل الهاتفي الذي يربط جزيرة كريت بجزيرة زانتي Zante ، ثم وجد المهندسون أن أحد طرفي الجبل المقطوع مدفون على عمق أربعين متر

في قاع البحر ، دون مستوى الطرف الآخر ، مما يدل على الخسق الذي  
أصاب قاع البحر مكان العجل .

ثانياً - النشاط البركاني :

لهذا النوع من العركات الأرضية السريعة آثار أبلغ من الزلازل في تشكيل مظاهر سطح الأرض ، وان اقتربن النوعان من العركات في كثير من البقاع ، وترجع الاشكال الأرضية التي يخلفها النشاط البركاني الى انبثاق طفوح بازلتية ، وصخور منصهرة ، ومقذوفات وأبخنة وغازات مختلفة من الباطن ، تستقر فوق السطح ، وتبرد مكونة هضاباً عالية واسعة الانتشار ، أو قممًا جبلية مخروطية شاهقة ، وبناء على هذا يمكن تقسيم الاشكال الأرضية الناجمة عن هذا النشاط الى :

أ - النشاط الهادئ : وفيه تخرج المواد الباطنية الى السطح من خلال شقوق طولية في قشرة الارض ، دون انفجار ، فتغطي مساحات واسعة ، مكونة الهضاب والبنيات المائية الشكل ، كما هو الحال في هضبة حوران بسوريا وامتدادها في شمال شرق المملكة الاردنية ، وطفوح الدكن في شمال غرب هضبة الهندية ، وهضبة العيشة ، وهضبة كولمبانيا بولاية واشنطن الامريكية ، وامتدادها شرقاً بحوض نهر سفيك في ولاية أيداهو . ونظراً لاستهلاك المواد المنبعثة من الباطن بهذه الجهات على أنواع مختلفة من المعادن ، فإن تفكك الصخور وتحللها بفعل عناصر الجو يؤدي إلى وجود تربات خصبة ، كالحال في تربات الدكن الصالحة لزراعة القطن بالهند ، وتربيه المجرى الادنى لنهر النيل المشتقة من صخور هضبة العيشة .

ب - أما النوع الثاني من النشاط البركاني فيتميز بالعنف ، وفي بعض الأحيان بالانفجار ، وفيه تندفع المواد الباطنية من فتحات دائرية الشكل تقربياً ، تعرف باسم الفوهـة ، وأحياناً قد يكون للبركان الواحد أكثر من فوهة ، وقد تتحول هذه الفوهـات بعد أن يخدم البركان إلى بحيرات

في الجهات الرطبة ، و تتصل الفوهة بالقصبة أو المدخنة وهي عبارة عن قناة أسطوانية تصل الى غرفة الصهير أو المهل *magma* بالطبقات الباطنية من القشرة حيث توجد المواد المنصهرة ( شكل ٢٢ ) . غالباً ما تتشعب المدخنة أو القصبة مكونة مخروطات بركانية مركبة ، أما المخروط البركاني فهو عبارة عن جسم البركان ، غالباً ما يكون على شكل مخروط منتظم انحدار الجوانب ، مستدير القاعدة ، ويتراوح ارتفاع المخاريط البركانية بين تلال يبلغ ارتفاعها بضع مئات من الامتار ، وبين جبال شاهقة يتجاوز ارتفاعها بضعة آلاف من الامتار . كما قد تكون المخاريط جبالاً منفردة كبركان فوجي ياما باليابان أو سلاسل مستمرة من الجبال كالحال في سلسلة *Sierra Volcanica Transversal* بالالمكسيك .

يمكن أن نميز بين الانواع الآتية من المواد الباطنية التي تخرج أثناء النشاط البركاني :

#### ١ - المواد الصلبة :

وتشمل الرماد *Ashes* والقذوفات البركانية ، أما الرماد فهو عبارة عن مواد معدنية على شكل حبيبات دقيقة ، تنتشر تحت ضغط انفجار الغازات والابغرة ، فترسب حول المخروط ، أو قد تحملها الرياح مسافات بعيدة قبل هبوطها الى السطح ، ففي حالة بركان كراكاتوا بجزيرة جاوة الذي ثار سنة ١٨٣٨ حملت الرياح رماده مسافات بعيدة حول الكره الارضية ، ولعل هذا الرماد كان السبب في انتشار الشفق الاحمر في تلك السنة ، مما كان يضفي جمالاً بالغاً على السماء في أوقات الغروب ، أما القذوفات البركانية فهي مواد صلبة تصاحب الانفجارات البركانية العنيفة وتكون على شكل قطع من الحصى في حجم الجوزات يقال لها *Lapilli* ، أو الجمرات الخامدة *Cinders* : وتنطلق بقوة مع الغازات وتكون في حالة انصهار ، ولكنها اذ يطاح بها في الهواء فانها لا تثبت أن تبرد فتتصلب ، وتسقط على الارض حول الفوهة التي خرجت منها .

## ٢ - المواد السائلة :

وهي عبارة عن صخور منصهرة ، تخرج من غرفة المهل ، وتسماى باللابة ، أو الطفوح البركانية ، وهي على نوعين مختلفين يتوقف عليهما شكل المخروط البركاني ومقدار ارتفاعه :

### أ - الลาبة الحمضية : Acid Lava

وت تكون من صخور نارية ذاتية ترتفع بها نسبة السيليكا ، ولذا فانها تتصلب بسرعة اذا ما اقتربت من سطح الارض ، كما يصاحب انتشار هذا النوع من اللابة بعض الغازات السامة ، وقدر كبير من بخار الماء الذي يؤدي اندفاعه خارجا بقوة الى تطاير كتل من الصخر المنصهر فيكون الجمرات ، ونظرا لسرعة تصلب هذا النوع ، فإنه لا ينساب الا مسافات قصيرة حول الفوهه ، وبالتالي يساعد على تكون مخروطات بركانية عالية شديدة انحدار الجوانب .

### ب - اللابة القاعدية : Basic

وهي أيضا صخور نارية منصهرة ، ولكن تقل بها نسبة السيليكا كثيرا عن النوع السابق ، ولذا تبقى في حالة انصهار مدة اطول مما يساعد على جريانها فوق السطح ، وانتشارها على مساحات واسعة قبل أن تتصلب وتجمد ، ولذا فان المخاريط المكونة من هذا النوع تكون في المعتاد أقل ارتفاعا ، وجوانبها ألطف انحدارا بكثير من مخاريط اللابة الحمضية ، والاشكال الارضية الناجمة عنها تمثلها خير تمثيل مناطق الهضاب البازلتية التي سبق ذكرها ، ونظرا لخفتها قوام هذا النوع من اللابة فان الابخرة والغازات التي تشتمل عليها تتبعث منها على شكل فقاعات دون أن تؤدي الى انفجارها بقوة كما هو الحال في الانواع الحمضية ، ولذا تتميز براكيتها بهذه نسببي اذا ما قورنت بغيرها ، وبعد تصلب اللابة القاعدية وهذا يستغرق وقتا طويلا - تكون بها طبقات على هيئة صفائح سميكة في وضع أفقي تقريبا .

### ٣ - المواد الغازية :

قد يسبق التوازن البركاني في كثير من الأحيان ، انبعاث كميات هائلة من الغازات والأبخرة ، كذلك يعقب التوازن خروج غازات تظل تتبعث من بعض البراكين لفترات طويلة أثناء سكونها ، أشيع هذه الغازات بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وغاز التوشادر وغازات كبريتية متنوعة ، فضلاً عن مركبات الهيدروجين ، وبالإضافة إلى أن الكثير من هذه الغازات من أنواع سامة ، فإن درجة حرارتها في المعتاد أعلى بكثير من درجة غليان الماء ، وقد تصل أكثر من ٥٠٠°C مئوية ، ولذا فإنها تتسبب في هلاك الإنسان والحيوان في مساحات واسعة من الاراضي المجاورة للبراكين .

#### أنواع البراكين :

##### ١ - نوع هوائي : Hawaiian Type

ويمثله خير تمثيل بركان مونالوا بالجزيرة الرئيسية من مجموعة جزر هوائي ، ويتميز بشوران هادئ ، ولذا فهو ينتشر على مساحة واسعة كما أن المغروط قليل وعورة الجوانب ، ويتألف من لابة قاعدية تخرج من عدد كبير من الفوهات ، التي توصلها قصبات بغرفة المهل ، وفي جزر ساندويتشن فإن اللابة المتبعة من هذا النوع من البراكين نظراً لشدة ميوعتها ، تسيل أثناء الثوران كالماء الدافق ، مؤلفة شلالات حقيقية حينما تنسكب من مكان مرتفع .

##### ٢ - نوع سترومبولي Strompolian

نسبة إلى بركان استر بولي في جزر ليباري بشمال شرق جزيرة صقلية ، وتتصف اللابة المتبعة من هذا النوع بقلة ميوعتها عن النوع السابق ، ولذا فإن ثوراناتها تتتألف من عدد من الانفجارات المتقطعة ، التي تصاحب انطلاق الغازات فتؤدي لأنبعاث كميات طائلة من الرماد والمقدوفات ، ولكن نظراً لغلظ قوام اللابة فإنها لا تنتشر فوق مساحات

واسعة ، ولكن من ناحية أخرى تكون مخاريطها عظيمة انحدار الجوانب تغشى أسطعها كتل بارزة متعددة ، تعلوها عند القمة مخاريط مؤلفة من الحصى والجمرات تحيط بفوهات واسعة ، تفضي إلى قصبات واسعة أيضا .

### ٣ - نوع فولكانو :

نسبة إلى بركان Vulcano من مجموعة جزر ليباري ، وينشأ هذا النوع من البراكين حينما تكون اللابة شديدة المزوجة ، غليظة القوام ، وهي من الانواع الحمضية القليلة التدفق والانسياب فوق السطح ، لدرجة أنها كثيراً ما تؤدي إلى انسداد القصبات وسع الأبخنة والغازات من الانبعاث ، فتحبس لفترة من الزمن ، ويزداد ضغطها ، ثم تخرج منطلقة اثر انفجارات عنيفة ، تحدث فجأة ، فتسبب تناشر الطفح في الجو ، تصاحبها سحب كثيفة من الرماد ، يسقط حول الفوهة وأحياناً داخلها فيتكدس ، وينشأ عن ذلك مخروط من الرماد ينحدر في اتجاهين ، إلى الداخل أي نحو الفوهة وإلى الخارج ، ويلاحظ أن المخروط في هذه الحالة يكون شديد انحدار الجوانب .

### ٤ - نوع الكالديرا : Caldera

ويمثل هذا النوع مرحلة تطورية تمر بها الانواع الثلاثة السابقة ، اذا ما تعرضت لثورانات أخرى غير التي كونتها ، وفي هذه الحالة تنهاج جوانب عنق البركان ، ويدمر جزء كبير من المخروط ذاته ، وبذا تتسع مساحة الفوهة ، ويستوي سطحها ، وتعرف هذه الفتحة حينئذ باسم الكالديرا . Caldera

### ٥ - براكين التكددس : Cumulo V.

وهي براكين بلا قصبات أو مداخن ، وتنتألف من أكوام هائلة من الطفح المتصلبة التي تكددست بعضها فوق بعض على شكل قبة ضخمة ،

كما هو الحال في براكيين جبل الدروز بسوريا وبركان Devil's Tower في ولاية كولورادو الأمريكية .

#### أثر البراكين في تشكيل سطح الأرض :


نتيجة لتكددس طفحات اللابة والمقدوفات المختلفة ، تنمو أحجام المخاريط البركانية بسرعة ، مكونة جبالاً تراكمية منفردة ، أو سلاسل متصلة منها ، كما ألمحنا سابقاً ، وقد يتضخم حجم البركان فيصل إلى ارتفاعات شاهقة ، كالحال في بركان فوجي ياما الياباني الذي يزيد ارتفاعه على ٣٧٠٠ م ، وقد يزيد الارتفاع عن ذلك بكثير إذا وجدت المخروطات البركانية فوق هضاب قائمة من قبل ، في بعض قمم سلسلة سيرا فولكانيكا ترانسفلر سال تزيد على خمسة أو حتى ستة آلاف متر ، ولكن ارتفاع الهضبة تحتها يزيد على ٢٥٠٠ متر .

كذلك تساعد الطفحات البركانية على تكون هضاب كالحال في هضبة فرنسا الوسطى وهضبة الحبشة وكولومبيا وجنوب البرازيل والدكن ، وقد تشغله البحيرات المستديرة فوهات البراكين الخامدة ، كالحال في بحيرة كريتر Crater Lake في ولاية أوريغون الأمريكية . أما إذا كان مبعث النشاط البركاني هو قاع المحيط ، فإن المخروطات الناجمة عن ذلك قد ترتفع حتى تبدو قممها فوق سطح الماء على شكل جزر ، كالحال في مجموعات الأزور والرأس الأخضر بالميدي الأطلنطي الشرقي .

#### التوزيع الجغرافي للبراكين :

لا شك أن البراكين توجد بكثرة بمناطق الضعف في قشرة الأرض ، حتى ليكاد يتفق توزيعها بوجه عام مع مناطق تصدعات القشرة ، أي مناطق الجبال الالتوائية العديمة ، وهي في نفس الوقت مناطق المراكز الزلالية التي سبقت الاشارة إليها ، والحلقة الناروية التي تطوق المحيط الهادئي ، تشمل على العدد الأكبر من براكين العالم ، فهناك نطاق يمتد على الجانب الشرقي من هذا المحيط ابتداء من ألاسكا حتى هضبة باتاجونيا بأمريكا

الجنوبية ، حيث تتجاوز سلاسل جبلية ضخمة مع خنادق محيطية سحرية ، ويوجد مثل هذا النطاق على الجانب الغربي من نفس المحيط ، ممتدًا من شبه جزيرة كامتشتاكا إلى نيوزيلندا ، مارا باليابان والفلبين وبورنيو . (شكل ٣٠) .



شكل ( ٣٠ ) توزيع البراكين

أما المحيط الأطلسي فليست له مثل هذه الدائرة ، وكل ما هناك تلك الجزر البركانية التي أشرنا إليها سابقا ، بالإضافة إلى ما يوجد بمجموعات جزر الأنتيل ، ومن المناطق التي شاهدت نشاطاً بركаниيا ملحوظاً منطقة الأخدود الافريقي الآسيوي العظيم ، ومناطق النطاق الجبلي في قاريتي أوروبا وأسيا ، وهي ترجع إلى حركات هبوط للقشرة في عصر جيولوجي حديث ، وفي أوروبا تتضمن آثار النشاط البركاني بكل من أيسلندا ، وهضبة فرنسا الوسطى ، وهضبة Effel أيفل في غرب المانيا .

من هذا نلاحظ خلو الكتل الأرضية القديمة الصلبة من هذا النوع من النشاط كشمالي أو راسيا ، والرصيف الكندي وكتلتي البرازيل وأفريقيا ، ولكن هناك استثناءات معينة لذلك ، ففي بعض الحالات نلاحظ وجود آثار نشاطات بركانية عنيفة بهذه القواعد القارية البليورية القديمة ، وذلك في مواضع التصدع والانكسار منها ، وهذا ما يظهر بجلاء بأخدود شرق أفريقيا وفي الصحراء الكبرى بجبال تيبستي والاحجار .

## ثانياً – العوامل الظاهرة

لئن كانت قوى الباطن هي المسؤولة عن الخطوط العريضة لتضاريس سطح اليابس بما تحدثه من تفاوت المناسب بين البقاع المختلفة ، فإن مجموعة العوامل الخارجية ، تنشط على الظاهر ، وتعطي وجه اليابس قسماته التفصيلية ، ومعالله الدقيقة ، وتستمد قوى الظاهر جميعاً طاقتها من الشمس وقوة جاذبية الأرض ، فالشمس هي مصدر الحرارة المحركة لتيارات الهواء ، والباعث على تبخّر الماء من المحيطات وسقوطه بعد ذلك مطراً أو ثلجاً على اليابس ، والهواء هو المحرك للأمواج ، هذه العوامل في حركتها الدائبة تتولى تشكيل وجه اليابس وتعطيه معالله وقسماته .

فالمياه الجارية بالانهار ، وكذلك السنة الجليد المتحركة بالأودية ، تقوم بعفر أخداد عميقه على منحدرات الجبال ، وتدوي إلى تمزقها وتضرسها ، وتنقل فتات الصخر المجتمع لديها لتعطشه في المنخفضات الأرضية ، أو ترسله إلى البحار والمحيطات ، حيث تنشأ ظواهرات أرضية جديدة . أما الرياح فتذرو حبيبات الغبار والرمال ، وتنقلها من مواضع معينة ، لترسبها في أماكن أخرى قد تبعد مئات الكيلومترات عن مصادرها الأصلية ، فتكون الكثبان الرملية بأشكالها المختلفة . وكذلك الأمواج تضرب السواحل فتنال من صخورها في موضع ما ، وتلقى بحملتها من الحصى والرمال في موضع آخر .

كل هذه العوامل الخارجية وإن اختلفت صورها ووسائلها ، هي من قبيل عوامل التسوية ، التي تهدف في النهاية إلى تتمليس وجه الأرض ، والاطاحة بمعاله البارزة ، وملء فجواته الغائرة ، فكأنها تعمل في اتجاه مضاد لعمل مجموعة القوى الباطنية ، التي من طبيعتها البناء ، وتخليق الاشكال البارزة والغائرة بالسطح الخارجي من القشرة الأرضية وما تباين مناسب سطح الأرض في الوقت العالى الا دليل على تفوق العوامل الباطنية على عمليات التسوية الخارجية ، أو على الأقل بلوغ المجموعتين


من العوامل درجة من التعادل والتلاحم ، يبقى على ما للبياض من ملامح تختلف بين سهول وجبال وتلال وأحواض وأودية وهضاب .

هكذا نرى أن سطح اليابس في تغير مستمر ، وما الصورة الراهنة سوى لقطة واحدة في شريط متابعة الصور ، فكثير من الجبال الشم التي نشأت في مراحل مبكرة من تاريخ كوكبنا الارضي تأكلت وأصابها الهرم ، فلم يبق منها سوى جذور متداعية ، وكثير من الاوحاض الغائرة امتلأ بالرواسب فأفعمت ، في حين طمت بعض البحيرات القديمة ، وظهرت الى الوجود أخرى حديثة ، كل هذا يتم بفعل مجموعة العوامل الخارجية لتشكيل سطح الارض ، وهي التي نجملها في الصفحات التالية .

### التجوية

يندر أن تؤثر عوامل التعرية الخارجية في الصخر الصلب السليم ، فيما لم تتعرض أسطح الصخر للوهن والضعف بفعل عناصر الطبيعة من ماء وهواء وكائنات عضوية ، فإنه يقاوم التحت والازالة تحت تأثير المياه الجارية أو الجليد أو الرياح أو الامواج ، ولعلنا جميعا قد شاهدنا تأثير عوامل الضعف هذه بادية على الصخور الكلسية حولنا ، حيث يتتحول لو أنها من خلال مقاطع الطرق والمقاطع من أبيض ناصع الى أحمر صدى ، تتخلله الشقوق الكبيرة والصغيرة بأعداد لا تحصى قرب السطح ، كما تغطيه غلالات من التربة البنية يختلف سمكها من مكان الى آخر ، توجد تحتها مجالات من الصخور المحطم والاحجار مختلطة بالطين والحسى ، قبل أن نصل الى الصخر السليم أسفل هذا كله ، فيبدو المقطع الجيولوجي للارض في كثير من بلادنا على النحو الموضح (شكل ٣١) ، حيث تشغله التربة بضعة سنتميرات قرب السطح ، وعلى عمق قليل يظهر حطام الصخر الأصلي الذي تكونت منه هذه التربة ، ثم الصخر المشقق فالصخر السليم على أعماق بعيدة .

العمليات التي تسبب وهن الصخر وضعفه وتشققه وتحللها على هذا



شكل (٢١) مقطع سطحي عام

النحو تعرف باسم التجوية Weathring ، وهي تشبه دائماً بأضراس الطبيعة التي تسحق الصخر وتفتته فتشكل بذلك الخطوة الاولى في عمليات تعریته ونحته وازالته بواسطة العوامل الخارجية الاخرى التي المحننا لها . غير أن ميدان نشاط عمليات التجوية بالنسبة للارض ككل ميدان محدود للغاية ، وذلك لكون التجوية عمليات خارجية بحثة ، يقف آثارها عند حد الأسطح المكشوفة من الصخر ، وقلما تتجاوزها لأبعد من بضعة سنتيمترات تحته ، الا اذا تسللت خلال فجوات الصخر وفوالقه الكبيرة لبعض عشرات من السنتيمترات او الامتار .

وتصنف عمليات التجوية عادة الى نوعين رئيسيين : تجوية ميكانيكية او طبيعية وتجوية كيميائية .

#### التجوية الميكانيكية :

وتشتمل على مجموعة كبيرة من العمليات الهامة نذكر منها :

- 1 - الانفراط ، أي انفراط حبيبات الاسطح الخارجية من الكتل الصخريّة بانفصال جزيئات من هذا السطح على شكل بلورات منفردة أو مجموعات منها ، كالحال بالنسبة للصخور الجرانيتية

عندما تنفرط جزيئاتها مكونة رمala خشنة، تشيع بمناطق توافر هذه الصخور بالصحراء .


٢ - التفلق ويعني تكسر جسم الصخر وانقسامه الى كتل على طول خطوط المفاصل وسطوح الانفصال التي تمزق اجزاءه ، والتي توجد عادة في مجموعات مختلفة الاتجاهات ، تتلاقى مع بعضها بزوايا شتى ، وحين تعمل ظروف التجوية على توسيع هذه المفاصل ، فان كتلة الصخر الأصلية تتفكك وتتحول الى حطام من جلاميد وكتل اصغر تعددتها المفاصل والشروح ( شكل ٢٢ ،

٣٣ ) .



شكل ( ٢٢ ) التفلق


٣ - التقشر ، وهو عبارة عن انفصال قشور أو صفائح رقيقة أو سميكه من أسطح الصخر ، كالحال فيما ينتاب الجرانيت وحجر الصوان تحت تأثير ظروف معينة ، وينتتج عن ذلك جلاميد كروية أو بيضاوية ( شكل ٣٤ ، ٣٥ ) .



شكل ( ٣٣ ) التفلق




شكل ( ٣٤ ) التقشر



شكل ( ٣٥ ) التقشر

٤ - التتشظي ، وينتتج عن تعرض الصخر للتكسر والانشطار الى  
الى شرائح وشظايا على طول تشققات صغيرة في كتلته ( شكل  
٣٦ ) .



شكل ( ٣٦ ) التتشظي

#### وسائل التجوية الميكانيكية :

أشيع وسائل التجوية الميكانيكية ما اصطلح على تعريفه باسم التفاوت الحراري ، ذلك أن درجة الحرارة تعلو كثيراً أثناء النهار بالجهات المدارية خاصة بمناطق الصحاري ، ويحدث العكس أثناء الليل ، حين تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ ، ولعلنا في بلادنا نلمس هذا التفاوت الهائل بين الحرارة العظمى أثناء النهار ، والحرارة الدنيا أثناء الليل أو قبل بزوغ الشمس ، ويعرف هذا باسم المدى الحراري اليومي ، هذا المدى قد يصل إلى ٢٠° مئوية أو أكثر بالجهات الصحراوية المدارية ، بل وأعلى من ذلك بكثير في أعماق الصحاري القارية ، ويتباع هذا التناوب اليومي في التسخين والتبريد ، تمدد ملحوظ في المعادن المكونة للأسطح الصخرية أثناء النهار ،

وانكماش واضح لهذه المعادن أثناء الليل ، توالي التمدد والانكماش يصيب جسم الصخر بضغوط وقوى شد متابعة ، تعمل في النهاية على تفسخه ، وانشطاره إلى أجزاء وكتل مختلفة .

بخصوص التفاوت الحراري بالاقاليم الباردة من العالم ، فإن هذا العامل يؤدي دوره في وجود الماء ، ويعرف باسم فعل الصقيع ، ويرى البعض أن هذا العامل أشد بأسا ، أو على الأقل أوضح تأثيرا من عامل التمدد والانكمash الذاتي بالصحراء الجافة . وينشأ فعل الصقيع نتيجة تتبع تجمد المياه ذو بانها بين الليل والنهار في مقاصل الصخر وشقوقه بعد تسر بها إليه ، فمن المعروف أن المياه التي تدخل مسام التربة وشقوق الصخر وفالقه أثناء النهار ، أو خلال الفصل الدافئ بالجهات الباردة ، فانها تتجمد أثناء الليل أو أثناء الفصل البارد ، عندئذ يزداد حجم بلورات الثلج المتكون في الفجوات عن حجم الماء الداخل في تكوينه ، بمعدل يتراوح بين ٩٪ و ١١٪ ، فتتولد لذلك ضغوط شديدة من داخل الصخر نحو الخارج ، تكون من العنف بدرجة تفوق طاقة الصخر على التماسكياته فيتهشم ويسحق .

في بعض الأحيان ، تنشأ التجوية الميكانيكية بسبب الحرائق التي تشتب في أقاليم الحشائش والغابات ، هذه الحرائق قد تندلع لأسباب طبيعية كالصواعق ، أو قد يشعلها الإنسان عن عدم رغبة في إخلاء الأرض من النبات الطبيعي لاستغلالها في أغراض الزراعة أو إقامة مراكز العمران ، وكثيرا ما تشتب النيران أيضا بسبب غفلة الإنسان واهتمامه ، فتلتهم آلاف الأفدنة من الأشجار والحشائش قبل أن تخمد ، على أية حال فإن ارتفاع حرارة أسطح الصخر تحت النيران في مناطق الحرائق بشكل مفاجئ ، يسبب حدوث تشققات ، ويمهد السبيل أمام عناصر الوهن التي تدب فيها من نقاط الضعف هذه .

تلعب الكائنات الحية أيضا دورا لا يستهان به في التجوية بنوعيها ، فالأشجار اذ تضرب بجذورها في شقوق الصخر سعيا وراء ما هنالك من

ترية هزيلة ورطوبة ، فانها باستمرار نموها وتضخم جذورها ، تؤدي الى توسيع الشقوق وتعميقتها واتصالها ، حتى تنفصل في النهاية كتل من الصخر ، وتقطلع من مواضعها ، ولدينا أمثلة كثيرة على هذه الظاهرة حيث تتشقق الأسوار والجدران التي تحفها صفوف من الاشجار ، تتلف جذورها المبنية ، وتتسبّب في تداعيها .

كذلك الديدان الأرضية التي توجد بمئات الملايين في المقدان الواحد من الأرض ، هذه الديدان تتحت طريقة في جوف التربة ، مخلفة وراءها مسارات من الثقوب والمسارب ، فتزيد من مساميتها ، وبالتالي من قابليتها على التهوية وسريان الماء ، كما أن هذه الكائنات حين تموت وتنتفخ بقائها ، تدخل مع الماء في تركيب أحماض عضوية تنشط العمليات الكيماوية ، وأخيراً فان بعض الحيوانات الأرضية كالجرذان والارانب ، والعرشات لأنواع النمل المختلفة ، حين تحفر مأويها في باطن الأرض ، تساعده على تفتيت الصخر ، وادخال الوهن إلى جوفه .

والإنسان حين حفر الانفاق في جوف الصخر ، ومن خلال عمليات التعدين والتجحيم الكثيفة ، فإنه بهذا يعد عامل تجويف هام ، حتى ليقال بأن الآثار التي تركها على وجه الأرض من هذه الناحية ، تعادل عمل الطبيعة وحدتها في عشرات الملايين من السنين ، كما يشاهد أثر الإنسان فيما يحفر لارساع قواعد أبنيته وشق الطرق والقنوات ، وغير ذلك من الأنشطة التي تغير جذرياً من معالم وجه الأرض .

#### التجويف الكيميائية :

يطلق على هذا النوع من العمليات الطبيعية أحياناً اسم التحلل ، تمييزاً له عن التجوية الميكانيكية التي تنتهي دائماً بتفتيت الصخر أو تفككه ، وتعويشه الى جزيئات أصغر فأصغر مع مرور الزمن ، دون أن تلعق بتكويناته تغييراً يذكر ، فالتجوية الميكانيكية هي مجرد عملية انتزاع قطع من الصخر واقتلاعها وجرشها أو سحقها وهي في مواضعها أو قريباً

منها . أما التجوية الكيميائية فتختلف عن ذلك تماما ، من حيث أنها أساسا تلعق تغيرات جذرية بالمواد الصخرية التي تصيبها ، فتحولها إلى أشياء أخرى مختلفة عن المواد الأصلية ، مثال ذلك معدن الفلسبار في الصخور التي تشتمل عليه حين يتعرض لتغيرات كيميائية فإنه يتحول إلى مادة الطين ، التي تختلف في تركيبها وفي خصائصها الطبيعية وأهمها خاصية الحجم عن المعدن الأصلي . نفس الشيء يقال عن الصخور المشتملة على معدن الحديد ، حين يتحول هذا المعدن إلى أكسيد الحديد .

وهناك اعتقاد شائع مفاده أن التجوية الكيميائية تسود عادة بالمناطق الرطبة من سطح الأرض ، لأن الماء عنصر هام كوسط تتم فيه التفاعلات الكيميائية ، بيد أن البعض يعتقد بأهمية العمليات الكيميائية حتى في البيئات الجافة وشبه الجافة ، وأنها بتلك البيئات رغم ندرة الماء ، لا تقل شأنها عن العمليات الميكانيكية ، فالهوا في الظروف الطبيعية مهما جف ، فإنه حتما يشتمل على نسب من الرطوبة التي يمكن أن تتكاثف على الأسطح الصخرية كنوى خلال أوقات النهایات الدنيا للحرارة .

وي ينبغي أن نشير هنا إلى تكافل النوعين من العمليات الميكانيكية والكيميائية ، فهما يعملان في تكافل بحيث لا يمكن وضع حد فاصل بين أثر الواحد والآخر ، فاستشراء التجوية الميكانيكية بيقعة ما ، يساعد بصفة مباشرة على انتشار العمليات الكيميائية بهذه البقعة ، وتلك أبرز عمليات التجوية الكيميائية :

#### ١ - التميؤ :

عبارة عن اتحاد الماء بأحد العناصر التي يتتألف منها الصخر ، ومن هذا الاتحاد ينشأ عنصر أضعف تماساكا من العنصر الأصلي ، مما يؤدي إلى التحلل من صلابة الصخر ، من ذلك تحول الفلسبار في صخر الجرانيت إلى طين الكاولين . وفي بعض الأحيان تؤدي عمليات التميؤ إلى زيادة حجم المادة الأصلية بما يتجدد معها من ماء ، فيترتب على زيادة الحجم تمدد

القشور الخارجية من الأسطح الصخرية ، في حين يظل حجم الكتلة الداخلية ثابتًا ، وبالتالي يكون مصير الأغشية الخارجية الانفصال على شكل قشور .


#### ٢ - الأكسدة :

وهي تحول المعدن إلى أكسيداته ، بالإضافة الماء والأكسجين إلى الفلز ، وهذه العملية شائعة في صخور البازلت التي تشتمل على معدن الحديد بوفرة نسبية ( حديد + أكسجين + رطوبة = أكسيد الحديد ) . وأكسيد الحديد بطبيعة الحال أضعف من الفلز نفسه ، ولذا فان معنى الأكسدة بالنسبة للصخور اضعاف ليونتها .

#### ٣ - الكربنة :

وتتلخص في أن ماء الامطار أثناء سقوطه خلال طبقات الهواء ، فانه يحمل معه جزءا من ثاني أكسيد الكربون الموجود به ، فت تكون النتيجة نوعا من حامض الكربونيك المخفف ، وعلى الرغم من كونه مخففا ، الا أنه محلول عظيم الفعالية في اذابة المواد الكلسية ، فاما النقي تماما قليلا التأثير على مادة الكالسيوم ، بعكس العامض ( حامض الكربونيك + كالسيوم = بيكربونات الكالسيوم + ماء ) .

والبيكربونات مادة قابلة للذوبان في الماء ، ولهذا فان عملية الكربنة تبدو واضحة ما تكون في مناطق العبر العجري تحت ظروف المناخ الارطب ، وتعمل هذه العملية ببساطة باسم الاذابة ، ويختلف عنها شوائب الصوان والطين الذي يكون نوعا من التربة المحلية الحمراء اللون الصالحة للزراعة ، وعندنا منها نماذج كثيرة بالأردن وكافة الأقطار العربية المطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وتبدأ الاذابة على امتداد مفاسيل الصخور الكلسية ، التي تظل تتسع على حساب الكتل الصخرية المتلاشية ، مشكلة فجوات وكهوف تعرف في بعض جهات شبه الجزيرة العربية باسم الدحول ( شكل ٣٧ ) .



شكل (٣٢) دحل المسفر

التجوية كعامل تشكيل :

على الرغم من أن عمليات التجوية في حد ذاتها لا تقوم بخلق ملامح تضريمية كبيرة ، فإنها في الواقع تدخل كعنصر هام في الفالبية العظمى من عمليات تشكيل مظاهر سطح الأرض كبيرة وصغيرة ، فهي اذ تؤدي الى اضعاف مقاومة الصخور ، فإنها تهيء السبيل لنشاط عوامل النحت والتعرية ، فتيسّر عملها في اقتلاع الصخور من مواضعها ، ونقلها مسافات متغيرة قبل أن ترسّبها . كذلك فإن تعرض جميع جهات سطح اليابس للتجوية ، يجعل عملياتها بحق أوسع انتشارا من غيرها من عوامل تشكيل وجه الأرض الأخرى كالثلوجات مثلا التي يقتصر نشاطها على العروض العليا وأعلى الجبال ، أو فعل الامواج والتعرية الساحلية التي لا تتجاوز الهواشم القارية المشرفة على مياه البحار والمعيطلات .

أهم من هذا كله أن عمليات التجوية التي شبهناها بأضراس الطبيعة حين تسحق الصخور وتحللها ، فإنها بذلك تمهد الخطوة الاولى لجميع

العوامل الاخرى من مياه جارية ورياح وجليد ، لكي تتولى نقل الحطام فتتجه أو تسحبه على الارض ، متخذة منه معاول حادة فعالة في نحت ما يبرز من القشرة ، وأحيانا يقع الحطام الصخري تحت طائلة الجاذبية الارضية على المنحدرات ، فيتعثر تلقائيا ببطء في زحف دائئ ، أو يهوي بسرعة من حلق الى قواعد المرتفعات ، وجوانب الأودية ، وجروف الهضاب . ولعل أبرز ظاهرات السطح التي تساهم بها عمليات التجوية ما يأتي :

#### ١ - أغطية العطام :

يتتألف العيز الخارجي للغلاف الصخري من مواد سائبة هي نتاج تجوية أنواع شتى من الصخور المكسوقة ، ويتراوح سمك غطاء العطام بين بضعة سنتيمترات ومئات الامتار ، وفقا للظروف الموضعية ، بالإضافة الى مدى نشاط عمليات الازالة ، وترجع أهمية هذه الأغطية المنتشرة على نطاق كوكبي حول الارض ، الى أن منها تشقق التربة ، وفي تضاعيفها تترacom المياه الباطنية ، والرواسب المعدنية كالحديد والألومنيوم والذهب وغيرها ، وتعني سرعة تأكل هذا العطام تدريجي مستويات السطح بالبقاء المعرضة للإزالة .

#### ٢ - التربة :

العطام الصخري المتآكل المتعلل بفعل التجوية هو مصدر التربة ، فمته تنشأ وبفضل توافره تنمو وتزداد سماكا ، وبالإضافة الى فتات الصخور الأصلية التي تتجمع على سطح الصخور الصلدة التي انفصلت عنها ، فان رواسب البحيرات والمواد الفيوضية والركامات الجليدية ورمال الصحراء وحصبياعها تمثل مصادر أخرى للتربة . ولما كان لكل نوع من هذه المواد مكونات معدنية خضعت بدرجات متفاوتة لعمليات التجوية ، فإنه من المتوقع أن تتبادر خصائص التربة بتتنوع الصخور التي اشتقت منها ، ومدى ما أصابها من تفكك وتحلل .

## المياه الجارية

تعتبر المياه الجارية بلا منازع أهم عوامل تشكيل بقاع واسعة من سطح اليابس، ليس فقط بالجهات الرطبة حيث تتوافر الأنهر المستديمة، بل أيضاً بالمناطق الجافة وشبه الجافة التي تكثر بها الأودية ذات الفيصلات الموسمية أو المؤقتة، وتبداً أولى عمليات التشكيل بالتساقط مطرًا وثلجاً، وهذه هي أحدى مراحل الدورة الهيدرولوجية العامة التي تشمل تبادل الماء بين المعیطات والجو واليابس وذلك عندما يتتساعد بخار الماء من المعیطات، فيحمله الهواء إلى حيث تكون الظروف مناسبة، فيتكاثف هذا البخار على شكل سحب تهطل أمطاراً وثلاوجاً على سطح اليابس، جزء من المياه الهاطلة يتبعثر قبل أن يلامس سطح الأرض، بينما يتبعثر جزء آخر بعد أن يصل التربة، أو بواسطة عمليات النتح التي يقوم بها الغطاء النباتي، ولكن إذا كانت كمية التساقط وفيرة، فإن شطراً من الماء يجري فوق السطح، وهو عادةً في حدود ثلث كمية التساقط الفعلي، ويكون هذا الشطر الجداول والغدران والشعاب، التي تتجمع في روافد، تتشابك وتتصل متعددة في مجاري رئيسية وأنهار، وهذا ما يعرف باسم الانسياب السطحي:

**أشكال الانسياب السطحي :**

### ١ - التدفقات المائية العشوائية :

يختلف هذا النوع من الانسياب السطحي عن تيارات المياه الجارية بالقنوات النهرية في كونه لا يتبع مجاري محددة مستديمة واسعة المعالم، بل ينتشر في أغشية رقيقة، وأشرطة رفيعة من الماء، تنشأ بسرعة فوق السطح حيثما أصابت الأمطار بوابلها بقاع وجه الأرض المختلفة، وتتعدد التدفقات العشوائية أشكالاً متعددة منها ما يعرف في الجهات الرطبة بالتدفقات الغطائية، التي تنتشر على شكل أغشية مائية رقيقة، خاصة

بأسطح الجهات الصخرية الصماء أو المغطاة بالتربة ، والتي تتميز باستواء غير عادي للارض ، ومنها أيضا ما يحتاج الجهات المشوهة ، فيسري بين الأعشاب كأشرطة رفيعة متعرجة تشبه الخيوط ، أو تسري تحت أوراق الاشجار المتساقطة بمناطق الفابات .

يناظر هذا النوع من التدفقات المائية بالمناطق الرطبة ، نوع آخر مشابه بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ، يعرف باسم الفيضانات الفطائية ويختلف عما سبق من حيث عظم كمية المياه المناسبة أثناء حدوثه ووفرتها ، كذلك غالبا ما يعمل الفيضان الصحراوي كميات طائلة من الرواسب السطحية التي دأبت عمليات التجوية على تفتيتها أزمانا طويلة .

## ٢ - المسيلات والجداول الصغيرة :

فيما بين التدفقات المائية العشوائية السابقة الذكر ، وبين المجرى المائي المحددة كالروافد والأنهار ، توجد مرحلة من الانسياب السطحي ، تتبع مساراً محدداً ، ولكنها صغيرة وغير ثابتة ، هي ما يعبر عنه باسم المسيلات أو الجداول ، هذه المسيلات تنشأ بآلاف أثناء كل عاصفة مطر ، وتتقross عقب ذلك بأيام قليلة ، وتتخد هذه المسيلات مسارات شبه متوازية على جوانب التلال ، ومقاطع الطرق ، ولا يتعدى عمق الواحدة منها بضعة سنتيمترات ، وأحياناً يتبع ظهور هذه الجداول نظاماً فصلياً يتفق مع مواسم المطر ، ولكنها سرعان ما تختفي وتلتئم الأرض في فصول الجفاف ، وأهم ما يميز هذا النوع من الانسياب السطحي عظم نشاطه في تعرية التربة بالمناطق التي يزال منها الغطاء النباتي الطبيعي ، أو بالمناطق المزروعة على جوانب المنحدرات ، ما لم تتخذ المعاير الوقائية المناسبة .

مصير المياه التي تفيض بها التدفقات العشوائية والمسيلات يتحدد تبعاً لكمية الأمطار ، وطول فترة سقوطها ، فإذا كان التهطل غزيراً

ومستمراً لفترة كافية، فان المياه تنصرف الى القنوات النهرية أو روافدها، وأما الى البحيرات القرية ، أما اذا كانت الامطار قليلة ضاعت المياه بالبخر والتسرب قبل بلوغها القنوات الدائمة والمسطحات المائية .

### ٣ - القنوات النهرية الثابتة :

تتبع المياه الجارية أقصر السبل في هبوطها على جوانب المنحدرات . وتنظم في شبكات متكاملة تعرف باسم نظم التصريف المائي ، يشغل كل منها مساحة أرضية بضاوية أو قريبة للاستدارة ، تنصرف اليها المياه التي قد تسقط على جميع بقاع هذه المساحة ، وهذا ما يعرف باسم حوض التغذية ، ويفصل كل حوض عما يجاوره بواسطة ذرى من تفunas تؤلف ما يعرف باسم الفاصل المائي أو المقسم ، يلاحظ أن المياه الجارية في الأحباس العليا من أي حوض نهري تتبع مجاري صغيرة وغدران ، لا يليث الكبير منها أن يجتذب الصغير فينemo على حسابه في عملية تعرف باسم اختزال الجداول ، ويتشاشي الصغير ويبقى الكبير الذي يكتب بفضل ما ينصب فيه من مجرى أصغر ، فيتكون لذلك رافد مائي صغير ، وحين تنصرف مجموعات منه الى روافد أكبر تكون روافد ثانوية ، تنصب بدورها في روافد رئيسية ، تنتهي الى القناة النهرية الرئيسية .

فالقنوات المائية الثابتة المحددة عبارة عن أخداد أرضية طولية حفرتها المياه الجارية على سطح الأرض ، لكي تتمكن هذه المياه بما تحمله من رواسب من سلوك أنبعج السهل لنقل كل ما يصل من حوض التغذية بين المتابع والمصبات ، وتختلف سعة القنوات المائية الطبيعية للأنهار فتتراوح بين قنوات ضيقة يمكن تخفيتها بالقدم كنهر الأردن ، وأخرى واسعة يزيد عرض بعضها على الكيلومتر كالنيل . وتمارس الانهار نشاطها في تشكيل وجه الأرض بواسطة ثلاثة ثلاث عمليات رئيسية هي النقل والمنتزعة والارساح .

## النقل :

المواد التي تلتقطها مياه النهر من مجراه مباشرة ، أو تلك التي تجلبها إليه روافده من بقاع حوضه المختلفة ، بالإضافة إلى المواد التي تغسلها مياه الامطار والتدفقات من جوانب المنحدرات ، تؤلف فيما بينها ما يعرف باسم حمولة النهر من المواد الصلبة ، هذه الحمولة تدفعها مياه النهر ، وتظل تنقلها معها نحو المصب إلى مستقرها النهائي في البحر أو المحيط الذي ينتهي إليه النهر ، ويلاحظ أن أي مجرى نهري لا يستطيع أن يننقل حمولة تزيد عن طاقته أو تعادلها تماما ، بل الغالب أن يحمل النهر كمية من المواد دون طاقته ، وينقل النهر حمولته بالوسائل التالية :


### ١ - العبر أو السحب :

وذلك بالنسبة للكتل الكبيرة من الفتات الصخري الذي لا يمكن لثقله أن يبقى عالقا بالماء ، لذلك فإن قوة تدفق تيارات الماء بالقناة تعمل على سحبها معها ، بحيث تظل معظم الوقت ملامسة لقاع المجرى ، ولبعض الانهار السريعة الجريان مثل نهر كولورادو القدرة على سحب جلاميد ضخمة ، كما أن لكثير من الأودية الصحراوية الجافة من الانحدار والعنف عند سقوط الامطار الزوابعية المفاجئة ما يكفي لسحب ودحرجة جلاميد من الصخر ، قد تزن الواحدة منها بضعة أطنان .

### ٢ - طريقة القفز :

ومؤداها أن الحبيبات الصغيرة من فتات الصخر التي ينقلها الماء في المجرى تبقى عالقة لفترات أطول من النوع السابق ، ولكنها تعود بعد مسافات قصيرة للارتطام بقاع النهر ، فتندفع إلى أعلى مرة أخرى ، وتتسير مع التيار مسافة تعود بعدها للارتطام بالقاع ، فإذا اصطدمت بحصاة صغيرة أزاحتها قليلا عن موضعها ، أو رفعتها إلى أعلى ، فتتتخذ هذه الحصاة مسارا مشابها لتلك التي دفعتها ، وهكذا تنقل بعض الحبيبات

في فقرات متتابعة ، بينما تزحف بعض الحصوات والاحجار على القاع بدفع الحبيبات التي تصطدم بها ( شكل ٣٨ ) .



شكل ( ٣٨ ) النقل بواسطة الانهار

#### ٣ - التعلق :

تتألف المواد العالقة بمياه النهر من الجزيئات الدقيقة من الرمل الناعم والفرين والطين ، ويمكن أن تظل عالقة بالماء لمسافات طويلة حتى تصل إلى المصب . جزء كبير من حمولة معظم أنهار العالم ، خاصة أوقات الفيضان من هذا النوع ، ويمكن التأكيد من ذلك بأخذ كأس من ماء النهر الذي يبدو عكرا ، فإذا ما تركت الكأس مليئة فترة من الزمن استقرت معظم الأكدار من المواد العالقة في قاع الكأس ، وظهر الماء فوقها نقيا من معظم ما شابه .

#### ٤ - المواد المذابة :

وهي عبارة عن أنواع مختلفة من الاملاح الذائبة التي قد لا تبدو ظاهرة للعيان في مياه النهر ، ولكنها موجودة وتشكل جزءا من حمولته ، وتستنفد قسطا من طاقته ، بمعنى أن زيادة كمية هذه المواد تقلل من قدرة النهر على التحمل بالشوائب ، وقد تكون المواد المذابة على شكل أحماض عضوية نتيجة لتحلل مخلفات الغطاء النباتي في حوض النهر ، أو قد تكون مواد كلسية اذا من النهر بمناطق تكوينات الحجر الجيري ، بالإضافة الى كميات قليلة من الكلوريد والسلفات والسيликات تقدر كميتها في الماء

بأجزاء في المليون جزء ، وتحمل مياه بعض الانهار كميات وفيرة منها ، قد تصل الى ألف جزء في المليون مثل نهر الاردن ، ولذلك فان مياه الانهار رغم عذوبتها الا أنها جمیعاً وبلا استثناء تشتمل على كميات متفاوتة من المواد المذابة ، وقد قدر أن كمية المواد المذابة التي تحملها أنهار الولايات المتحدة الامريكية الى المحيط تبلغ سنوياً ٢٧٠ مليون طن ، كما تحمل أنهار العالم مجتمعة ما يقرب من ثلاثة بلايين من الاطنان من المواد المذابة الى المحيط كل عام .

#### النحت :


الواقع أن الكثير من عمليات النحت التي يقوم بها الماء الجاري قد لا تختلف كثيراً عما أوضحتنا سابقاً بخصوص النقل ، فالنحت والنقل في بعض مظاهرهما شقان لعملية واحدة هي إزالة المواد ، لأن النهر الذي يقوم بنقل المواد من موضع ما ، فإنه يعمل بذلك على تخفيض مستوى سطح هذا الموضع ، أي نحته .

ويتضح هذا بصفة خاصة أينما شق النهر سبيلاً خلال صخور رسوبية سائبة أو صخور ضعيفة التمساك ، فإنه في هذه الحالة يتمكن من رفع جزئيات هذه الرؤوس بسهولة من مواضعها ، ومن ثم يمكن أن نعد هنا نحتاً أو نقلًا ، كذلك الحال بالنسبة للصخور القابلة للذوبان في مياه الانهار ، فإن عملية الإذابة في حد ذاتها من قبيل النحت ، لأنها تقلل من حجم الصخور التي تعرضت بعض معادنها للذوبان ، بينما يعتبر تحمل مياه النهر بالمواد المذابة وحركتها مع التيار من عمليات النقل .

أما الجهات التي تتتألف من صخور صلدة صلبة ، فإن النحت النيري في حد ذاته لا يؤدي عملاً يذكر ، ما لم تمهد له السبيل عوامل أخرى كالتشقق والتفصل وانتشار سطوح الانفصال ، ثم التجوية الكيميائية بما نحدثه من توسيع لخطوط الضعف هذه ، فتيسّر على تيار الماء الجاري اقتلاع كل الصخور واقتراضها ، وغالباً ما يكون الفضل في هذا راجعاً إلى حمولة الماء

المسبقة من فتات الصخر الذي يستخدمه التيار كمطارق ينترع بها الكتل وينتزعها من مواضعها .


وتعرف عملية اصطدام الفتات الصخري المنقول مع التيار بجوانب المجرى وقاعده ، واحتكاك الكتل المنقوله بعضها بالبعض باسم النحر ، فهذه العملية أيضا تؤدي الى تأكل الفتات المنقول ، فتتضاعل أحجامه على طول الرحلة بين المترابع والمصبات ، فالنحر اذن هو تأكل الصخر ميكانيكيا بفعل احتكاكه بأجسام صخرية أخرى . وفي المجاري العليا للأنهار بالمناطق الجبلية حيث معدلات الانحدار كبيرة ، تلعب عملية اقتلاع الصخور بواسطة الضغط الهيدروليكي دورا كبيرا في النحت ، فالتيارات المائية الجياشة بفعل اندفاع المياه بشدة تولد فيما بينها طاقة عظيمة من الضغط ، كفيلة باقتلاع كل كبيرة من الصخر الذي تعدد المفاصل ، ومن ناحية أخرى تعمل التيارات المائية المضطرمة على تكوين حفر في قيعان القنوات ، تتخلل تتسع بفضل دوامات الماء والمواد المنقوله حتى تتواصل ، فيزداد عمق هذه القنوات . كذلك تنشط عمليات النحت النهري بمناطق الشلالات ، حيث تتراجع التكوينات الملينة أسفل التكوينات الصلبة ، فلا تجد هذه في النهاية ما يسندها فتنهار في المجرى وتتكسر وتحملها المياه بعيدا ( شكل ٣٩ ) .



شكل ( ٣٩ ) الشلال

بهذه الوسائل يحفر كل نهر واديه الذي يتناسب مع كمية المياه وسرعة التيارات ودرجة صلابة الصخر ومقاومته ، فيزداد العمق والسعنة مع مرور الزمن ، كما أن منابع النهر وروده تستطيل في عملية نحت صاعد إلى أن تبلغ قمم المرتفعات تجاه المقاسس المائية التي تفصل الأحواض المجاورة ، وعلى هذا تناكل المرتفعات بمناطق المنابع ، فيتدنى مع الزمن منسوبيها ، أما المواد الصخرية المزالة منها فانها ترسب في موضع أخرى

( شكل ٤٠ ) .



شكل ( ٤٠ ) تطور نحت كتلة أرضية بـمـاء الجـارـية


الإرـسـاب :

عندما يفقد تيار النهر السرعة اللازمة لtransport حمولته من الرواسب في آية بقعة من مجراه ، فإنه سرعان ما يتخلص من جزء من حمولته ، فيبدأ أولاً باسقاط أخفى ما بالحمولة من رواسب ، ولكن تضاؤل السرعة بعد ذلك يضطره لالقاء مواد أدق كلما تباطأ التيار أكثر فأكثر ، حتى

ترسب أخيراً المواد الناعمة العالقة بالماء عند نهاية الرحلة قرب المصبات ، بمعنى آخر تصنف الرواسب النهرية حسب الاحجام ، تبعاً لتناقص سرعة التيار ، وتؤلف الرواسب عدداً من الظاهرات الهامة هي :

#### ١ - السهول الفيضية :

في المراحل المبكرة من نشأة الانهار ، تتحصر المجرى المائي ما بين جوائط صخرية وعرة ، بحيث يندر أن يكون هناك حيز ما بين المجرى وقواعد المنحدرات ، ولكن بدخول النهر مرحلة النضوج يتسع بطنه الوادي بفضل منعطفات القناة التي تدفع بالجوائط بعيداً ( شكل ٤١ ) ،




شكل (٤١) المنعطفات النهرية

فيفسح المجال لنشأة أسطح صخرية مستوية متزايدة المساحة على كلا الجانبيين ، هذه الأسطح تصبح عرضة لتلقي الرواسب في أوقات الفيضان ، عندما تتخطى مياه النهر مجراه ، فتغمر جميع الاراضي المستوية على الجانبيين ، وتنشر فوقها غلالات من الرواسب الفيضية ، يزداد سمكها كل عام ، حتى تبلغ في بعض الاحيان عشرات الامتار ، كالحال في النيل الادنى بمصر ( شكل ٤٢ ) .

#### ٢ - الدلات :

لقد استطاع نهر النيل على مدى عصور طويلة أن يكون لنفسه سهلاً مثلث الشكل عند مصباته ، اقتطعه من مياه البحر المتوسط وفرشه بطبقات




شكل (٤٢) السهل الفيسي

من طميء ، فأطلق عليه الأغريق اسم دلتا ، نظراً لتشابه الشكل العام لهذا السهل مع الحرف الأغريقي (Δ) دلتا . ومن ثم صار هذا اللفظ علماً يطلق على جميع الحالات المشابهة ، فحيثما انتهت مياه النهر إلى مسطح مائي ساكن ، سواء كان المسطح بحراً أو بحيرة ، فإن سرعة التيار وبالتالي قدرته على العمل تتلاشى فجأة ، فإذا كانت الظروف مواتية من حيث كمية الرواسب المجلوبة ، ومن حيث هدوء المسطح المائي وقلة عمقه ، تكونت دلتا ، ونظراً لأن المياه المالحة أكثر كثافة من الماء العذب ، فإن تيار الماء عند مصب النهر يتصدم فيتوقف فجأة ، ومن ناحية أخرى تعمل المياه المالحة على تكتيل حبيبات الطمي بتجميعها بعضها إلى البعض ، فتشغل ويستحيل بقاوئها عالقة بالماء ، فتستقر على القاع .

أما إذا كان قاع البحر عند المصب شديد العمق ، أو كانت التيارات البحرية والامواج عظيمة النشاط ، أو لو كان القاع عرضة للهبوط التوازني بالتدرج ، فإن هذا كلّه من دواعي تأخير ظهور الدلتا ، واعاقة نموها ، وتواضع رقعتها والدلتا المثالية سهل مثلث الشكل ، قاعدته نحو مياه البحر أو البحيرة ، ورأسه صاعد عكس تيار النهر .

والدالات على أنواع ، من أشهرها النوع المثلث المروحي الشكل ، الذي تمثله دلتا النيل الشهيرة خير تمثيل ، ومنها ما يشبه قدم الطائر مثل نهر المسيسيبي ، وهي دلتا مركبة من عدد من الدالات الصغرى عند كل مصب ، ومن الدالات أيضاً ما ينشأ في مصبات خليجية ، ومن ثم فإن أشكالها تتعدد بأشكال الخليجان التي تنشأ بها ، ومن أمثلة ذلك دلتا نهر السين الصغير بمصبـه الخليجي في القناـل الانجليـزي . وأحياناً قد تـنشأ الدـلات بـمناطق تـتميز باستقـامة السـواحل المـفتوحة عـلى الـبحـار ، وـمن ثـم تـصبح روـاسـبـها عـرـضـة لـهـجـوم شـدـيد مـن قـبـل الـامـواـج وـالـتـيـارـات الـتـي تـبعـثـها عـلـى كـلـاـجـانـيـ المـصـبـ ، فـتـتـخـذ قـاعـدة الدـلتـا فـي هـذـه الـحـالـة شـكـل قـوـسـيـن يـتـقـاطـعـان أـمـامـهـ المـصـبـ الرـئـيـسيـ ، وـتـسـمـى لـذـلـك بـالـدـالـات الـحـدـباءـ ، كـمـا هـو الـحـالـ في نـهـرـ التـيـبـيرـ (ـشـكـلـ ٤٣ـ) .




شكل (٤٣) أنواع الدلات

## الجليد

### الثلج :

عندما يتکاثف بخار الماء في الهواء تحت درجات حرارة دون نقطة التجمد يسقط الثلج ، الذي تتخذ بلوراته أشكالا هندسية غاية في التنوع والابداع ( شكل ٤٤ ) ، وتشاهد هذه البلورات وقد التحتمت في ندف



شكل ( ٤٤ )

رهيبة ، كأنها قصاصات ورق أو زغب متطاير ، يذوب بعضه بمجرد بلوغه سطح الارض عند بداية التهطل ، ويبيقى أكثره اذا استمر نزول الثلج بوفرة لفترة زمنية كافية ، وتتناسب نوبات التساقط الثلجي ومدةبقاء تكتساساته على الارض طرديا مع ارتفاع كل من المنسوب وخط العرض .

فعلى الصعيد العالمي ، نلاحظ أن التساقط الثلجي هو القاعدة العامة لكافة البقاء الواقع فيما وراء الدائرتين القطبيتين ، وهناك يستقر الثلج جليدا على الارض معظم أيام السنة ، نفس الشيء ينطبق أيضا

على الاراضي الجبلية الشاهقة حتى بالعروض الدنيا قرب خط الاستواء، وفي بعض الحالات ربما فاق تساقط الثلوج على الجبال العالية صيفا حصيلة فصل الشتاء منها تبعا لغزارة التهطل .

أهم ما يلاحظ هنا هو أن الثلوج المستقرة على السطح دون حرراك ليست في حد ذاتها عامل نحت أو تعزيرية ، بل على العكس قد تقى أغطية الثلوج المستقرة المواد السطحية الناعمة تحتها من عصف الرياح ، كما تسبب حالة التجمد المقيم وقف كل أثر للمياه الجارية في اقتلاع فتات الصخور واقتراضها من مواضعها ، وما لم تكن الاراضي التي تغطيها الثلوج عرضة لتناوب الذوبان والتجمد بين النهار والليل ، فإن نشاط التجوية الميكانيكية فيما يعرف بفعل الصقيع يبطل تماما .


#### حقول الثلوج :

أينما استمرت تكتسات الثلوج فلم تذب من عام لعام فوق رقاع مترامية من الارض ، نشأت عنها حقوق الثلوج ، وتلك ظاهرة مألوفة في جميع العروض وان اختلف المنسوب ، ففي المناطق المدارية تقتصر حقوق الثلوج على تضاعيف أعلى القمم الجبلية ، خاصة ما اعتصم منها بفجوات ضليلة . وفي العروض المعتدلة والباردة تشيع حقوق الثلوج على مناسبب أدنى بكثير حتى اذا ما بلغنا العروض القطبية ، كست الثلوج الدائمة السهول الخفيفة على مناسبب تقترب من مستوى سطح البحر . ويلاحظ أن كافة المجموعات الجبلية الكبرى على سطح الارض تتتمتع بحقول ثلجية ، تستوي في ذلك جبال آلاسكا وروكي وسيرانفذا والمكسيك بأمريكا الشمالية ، وسلسل الأنديز على طول امتدادها بغرب أمريكا الجنوبيه، والألب والبيرانس والقوقالز ومرتفعات اسكندينافيا في أوروبا ، والهيمالايا وما وراءها من سلاسل في النصف الشمالي من آسيا ، وحتى الأعلام الجبلية الشاهقة بوسط أفريقيا الشرقي لا تخلو ذراها من حقوق ثلوج محدودة ، ضمن عروض استوائية حقيقية .

## حقول الجليد والثلاجات :

الواقع أن كل حقل ثلجي هو بالضرورة حقل جليدي ، حيث أن الثلج متى تراكم بكميات كبيرة ، وتضاغطت أثقاله ، تحول بمرور الوقت الى جليد ، وبتوالي تراكم الثلوج وتضاغط الجليد في حقوله ، تشرع أغلفته في الزحف ببطء أياماً انفسح أمامها مجال العركة المطلقة ، وعندئذ تعرف السنة الجليدية المنبعثة من الحقول باسم الثلاجات .

تتنوع أصناف الثلاجات تبعاً ل أحجامها وطبيعة الاراضي التي تستقر عليها ، فلو كانت حقول الجليد مما ينشأ على رؤوس الجبال ، فان من الطبيعي أن يتحرك محتواها هابطاً على السفوح ، فلو خرجمت من مثل هذه الحقول وديان أرضية غائرة معدودة المسارات ، ترسمتها السنة الجليدية المتدافعه وتركزت بمغاريهما على نحو ما يحدث بالنسبة لتجمع المياه بقنوات الأودية الأنهر . أما اذا شغلت حقول الجليد مساحات أرضية منبسطة باهتة المعالم ، انتشرت الأجسام الجليدية من مراكزها تجاه جميع الاطراف على حد سواء ، وتدعى الانواع التي تحتل فجوات الأودية ثلاجات الأودية ، وهي في المعناد الصورة التي تتبداء الى الذهن أولاً عند ذكر كلمة ثلاثة ( شكل ٤٥ ) .



شكل ( ٤٥ ) ثلاثة جبلية

أما الفئة الأخرى فهي ما يعرف بثلاجات العروض العليا ، وتحتلي قليلا في بعض مقوماتها عن الانواع الالبية السابقة من حيث وعورة جوانب أشرطة الجليد و نهاياتها المفاجئة . بينما يتعدى الجليد المتراكم فوق أسطح السهول أو الهضاب المستوية بالعروض الباردة والقطبية أشكالا أقرب إلى الاستدارة ، ومن مراكز هذه التجمعات الجليدية الهائلة ، تنتشر الحركة زحفا في جميع الاتجاهات ، مما يبرر تسمية تلك الأشكال أغلفة الجليد ، وأكبرها يغشى القارة القطبية الجنوبية وجزيرة جرينلاند وأيسلندا وجزر المحيط القطبي وأرخبيل شمالي كندا .

#### الأودية الجليدية :

تتميز الأودية الجبلية التي تحملها الثلاجات بخصائص معينة تفرقها عن الأودية النهرية العادمة الناتجة عن عمليات النحت المائي ، ولعل أبرز هذه الخصائص استقامة الأودية الجليدية على امتداد مسافات كبيرة وعزم اتساعها ، وتستطيع بطونها ووعرة جوانبها ، مما يبرر تشبيهها أحيانا بالحرف ( U ) كذلك تتتصف بطون الأودية الجليدية بتضرسها نتيجة اشتتمالها على العديد من الفجوات والهواء الأرضية المغلقة ، بينما تبرز من أرضياتها اعتاب صخرية ، وتكتفها بين العين والآخر تلال عقدية صغيرة كالأسفافين .

تناسل الأودية الجليدية الجبلية بحقول الثلوج والجليد التي تملأ وهادا أرضية بين الدرى تدعى الحلبات ، وهي فجوات حوضية غائرة ، تقفلها حواطط جرفية سحرية تجاه أعلى المرتفعات ، بينما ينفرج طوقها في الاتجاه المقابل عن فج تخرج منه الثلاجة ، هو بداية الوادي الجليدي الذي يشرع من هناك سعيه هبوطا على جوانب السفوح ، وتنقسم قيعان الحلبات بانحدار لطيف ، ابتداء من قواعد البروف إلى مخارج الفجاج ، ميسرة بهذا ولوج الأجسام الجليدية التي تشكل الثلاجات .

يتعرض جليد كافة الثلاجات الجبلية للتناقض بصفة مستمرة كلما

هبطت على السفوح ، ويتفاوت مدى امتداد الأطراف النهاية لها فيما وراء خط الثلج الدائم من موسم آخر ، تبعاً لوفرة التساقط الثلجي ودرجات الحرارة ، ولا يتجاوز طول معظم الثلوجات خمسة عشر كيلومتراً ، وعرضها بعض مئات من الأمتار ، وتتراوح سرعة حركة الجليد بها ما بين كسر من المتر والثلاثين متراً يومياً .

#### الثلوجات القارية :

توجد أفضل نماذجها في نصف الكرة الشمالي بجرينلاند ، التي يغشى ثلاثة أرباع مساحتها غلاف واحد متصل تترامي رقعته فوق ما يقرب من 1,٣ مليون كيلومتر مربع ، ويتجاوز سمكه بوسط الجزيرة ثلاثة آلاف متر ، ومن المحتمل أن يكون ذلك الشقل الرهيب الذي ترزع تحته أرض جرينلاند قد سبب هبوطاً توأزنياً ، غار بالارض اليابسة في الوسط الى ما دون منسوب البحر . وبالقرب من حواشي الجزيرة ينساب غطاء الجليد عبر فجوات في جبالها الهاشمية كثلوجات أودية عملاقة ، وغالباً ما تتكسر الاطراف الخارجية لهذه الثلوجات عند هبوطها الى مياه البحر ، مشكلة جبالاً جليدية طافية ، ويقدر معدل تقدم الجليد هنا بنحو عشرة سنتيمترات يومياً .

أعظم من هذا بكثير غطاء الجليد القاري على الجزيرة القطبية الكبرى أنتراتيكا ، الذي يقدر بسبعينة أمثال جليد جرينلاند ، فهنا تغطي الأغلفة مساحة ٩ ملايين كيلو متر مربع ، أي ما يقرب من مساحة قارة أوروبا بكاملها ، والسطح العلوي له عبارة عن هضبة تشتمخ أكثر من أربعة آلاف متر فوق مستوى مياه البحار المجاورة ، ولا تظهر الارض اليابسة مطلقاً الا في بعض الحواشي ، ويتكسر الجليد عند بروزه من اليابس في كتل ضخمة تحملها التيارات البحرية بعيداً عن المياه القطبية .


#### نحت الجليد :

تتوقف قدرة الثلوجات وأغلفة الجليد كعوامل نحت على سرعة انسيا بها ،

فالجليد المتحرك يحتاج أغطية التربة والرواسب السطحية ، ويسمى ما بالارض من مظاهر التضرس الصخرى ، أما عالم السطح الكبرى فانها تبقى كما هي باستثناء حفر الأخداد والفجوات ، ويحفر الجليد المتحرك في الاودية أرضيات تلك الاودية ولكن حالما يقل الانحدار نحو مهابطها ، فسرعان ما تفقد الثلاجة قدرتها على النحت والازالة ، وتجنح لالقاء أعبائها من الرواسب الركامية متى سلبت الطاقة .

تسلح الثلاجات بفتات ما تلتقط من صخر أثناء زحفها على الارض ، كما تتزود بكل ما تتلقاه أسطحها من جلاميد ومواد ترسلها بين العين والآخر تهلالات جروف العلبات ، وانهيار جوانب الاودية ، فتكتسب لذلك قدرة على النحت والتعرية ، وهي قدرة تتعاظم كلما اقتلت آلسنتها المتحركة من أحجار وشظايا الصخور السائبة من مواضعها ، وجرفتها معها في رحلة طويلة الى حيث تنتهي . وتعتبر هذه المواد بمثابة أضارس الجليد الطاحنة ، ونصاله الكاشطة ، فهو حين يدفعها بقوة ضغطه الهائل ، تعرك أسطح الصخر تحت الأغلفة ، وبامتداد بطون الاودية وجوانبها ، فتراها في كثير من المواقع بعد أن ينجاب الجليد محذزة متأكلا ، وقد يبلغ عمق بعض الأخداد الناشئة عن هذا النوع من النحت قرابة ثلاثين مترا ، بامتداد مسافات أفقية تزيد على الكيلومترين ( شكل ٤٦ ) .

كذلك متى تصدت من سطح الصخر أجسام بارزة في طريق الجليد الزاحف تأكلت أو جهها الواقعة في مستهل الحركة ، وتختلف عنها تلال بيضاوية أما أغشية التربة وأغطية الحطام الصخري التي كانت تكسو الأرض قبل مجيء الجليد ، فانها تعلق بالسنطة ، وتظل تتآكل حتى تخفي كلية ، عندئذ يتعرض الصخر الصلد الذي كان دفينا تحتها لعمليات الصقل والتخدد وفي نفس الوقت تتدافع كتل الجلاميد والحصوات أثناء الحركة ، فتطرق بعضها البعض ، وتحتفظ بأسطح الصخر حتى تبرى



شكل (٤٦)

وتطحن ، وينتتج عنها مساحيق ترابية غاية في التعومة ، هي ما يعرف مجازا  
بدقيق الصخر .

#### الارساب الجليدي :

ينقل الجليد المتحرك كميات كبيرة من الرواسب المؤلفة من الجلاميد

والاحجار والحصى والرمال والطين ، التي تشاهد مختلطة ، وتدعى الركامات وهي على أنواع :

- ١ - الركامات الجانبيّة وتوجد على كلا جانبي الأودية الجليديّة الجبلية في كثير من المواقع .
- ٢ - الركامات الوسطيّة وت تكون عندما يلتجم ركامان جانبيان نتيجة لاتصال واديين جليديين والتعامهما في مجرى موحد . وت تكون هذه الركامات من أشرطة طولية مستقيمة في وسط المجرى الجليدي (شكل ٤٧) .



شكل (٤٧) الركامات الجليديّة

٣ - الركامات النهائية وتوجد عند نهايات الثلاجات ، وأحياناً يكون هناك أكثر من ركام نهائي واحد للثلاجة الواحدة ، يعدد كل منها مرحلة من مراحل تراوتها .

## الرياح

النحت :


تؤدي الرياح دورها كعامل نحت بأحدى وسائلتين : الوسيلة الأولى هي التذرية ، وتمت بواسطة قوة دفع التيارات الهوائية وحدها ، واحتراها بالسطح ، فحيثما وجدت مساحة من سطح الأرض العاجفة المكسوفة والمغطاة بمواد سائبة أو قليلة التمسك كففات الصخور المعروضة للتجموية ، أو الرؤوس الفيوضية والجلدية أو رمال السواحل ، فإن الرياح متى مرت بهذه الجهات التقطت بعض الحبيبات الدقيقة من بين الرؤوس ، وحملتها أو جرتها بعيداً عن مصادرها ، لهذا فإن جميع جهات السطح بالمناطق العاجفة أساساً عرضة لهذه العملية ، بسبب شدة الجفاف ، وخلو الأرض من الغطاء النباتي .

وبطبيعة الحال تكون الرياح أقدر على حمل الحبيبات الدقيقة من التراب المشتق من الصخور الصلصالية والطينية والغرينية إلى ارتفاعات كبيرة ، ومسافات شاسعة ، أكثر من حبيبات الرمال الغليظة التي تتطلب هبات شديدة من الرياح ، قبل أن تتحرك بالقرب من سطح الأرض ومسافات قصيرة ، وأهم ظاهرات السطح التي تنتج عن التذرية هي :

### ١ - المرتفعات الصحراوية أو صحراء الرق :

وهي عبارة عن الأراضي الصحراوية التي تفرضها الحصوات مع الرمال ، فتتولى الرياح تدريجة الرمال الرقيقة من بين الحصوات التي تتركز بمرور الزمن ، فت تكون قشرة متصلة من حصوات ، التي

تتدخل فتتصلب وتكون أسطح غاية في الاستواء ، تصلح لسير المركبات بالصحراء وكأنها الطرق المرصوفة ( شكل ٤٨ ) .



شكل ( ٤٨ ) المرصفات الصحراوية

## ٢ - المنخفضات الصحراوية :

لا يتعدى أثر الرياح في هذا الصدد احداث منخفضات متواضعة الحجم، محدودة المساحة ، تتراوح ابعادها بين بضع عشرات من الامتار ، وبضعة كيلومترات على اقصى تقدير ، وتسمي تجاويف التذرية ، ويكثر وجودها بالمناطق الرملية خاصة . أيضا تتعرض السباح والقيعان الصحراوية لازالة الأتربة بكميات كبيرة لدرجة أن بعضها يغور بضعة امتار تحت السطح ، وتزيد ابعادها عن كيلومترات عده .

وتنقل العواصف الشديدة كميات كبيرة من الغبار كرياح الهبوب في السودان ، مثل هذه العواصف تنقلآلاف الاطنان من الغبار العالق وباستطاعة الغبار أن يسافر مسافات شاسعة مع الهواء ، حتى أن أثر

بعض العواصف الترابية الشديدة يمكن تتبعها لمسافات تراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كيلومتر بعيداً عن مصادرها .

أما الوسيلة الثانية للنحت بواسطة الرياح فهي التخديد أو التعریش ، وتنتمي بواسطة الرياح المحملة بالرمال ، فتتعرى أعمدة الهاتف في الصحراء متآكلة القواعد ، وتقوم الرياح في هذه الحالة بعمل يشبه عمل ورق الزجاج ، ويبدو أثر نحت الرياح والرمال كذلك في الجلاميد وكتل الصخر ذات الأسطح اللامعة المتآكلة ، ومن الاشكال التي تنشأ عن ذلك أيضاً الحصوات المثلثة الاسطح كالجوز البرازيلي ، وهي تظل تتآكل حتى تتحول إلى صفائح رقيقة ، وأفضل البقاع التي يمكن العثور فيها على تلك الحصوات المشطوفة المصقوله ، هي المناطق الواقعة تحت الرياح مباشرة من التراكمات الرملية .

#### الارسال :

تنتقل الرمال مع الهواء كانتقال الرواسب الفيوضية بالماء، أما بواسطة الجر والسحب أو التعلق أو القفز أو التزحف ، ومصير الرمال والتراب مهما طالت حركته مع الرياح هو الاستقرار مرة أخرى ، ويرجع ذلك لبطء تيارات الهواء فجأة ، أو اعتراض عقبات طبوغرافية لها ، عندئذ تتخلص الرياح من معظم حمولتها ، وأشهر الرواسب نوعين :

١ - تربة الليس : وهي عبارة عن طبقات من الغبار الرقيق ، حملتها الرياح مسافات طويلة قبل أن تضعها ، وأبرز نماذجها بشمال الصين ، وشرق نهر المسيسيبي ، كذلك يوجد الليس في بعض جهات الأردن عند المفرق وجنوب الضبعه على طريق العقبه ، هذه التربة غنية متى وجدت الماء الكافي .

٢ - الرواسب الرملية : منها ظلال الرمال خلف العقبات الطبوغرافية ، والكتبان الهلالية وكثبان السيف أو الغرود الطولية، والنباك وهي كومات

رملية تتجمع خلف أكمام النبات في الصحراء ، ثم فرشات الرمال التي تغشى مساحات واسعة من السهول الرملية بكثير من الصحراء . وفيما يتعلق بحركة الرمال مع تيارات الهواء وعوامل تشكل تلك الانماط الرملية ، فهي غاية في التعقيد ، وتتطلب استفاضة تخرج بنا عن الهدف من هذه المعالجة المقتصبة .

## الأمواج


النعت :

تمارس الامواج نشاطاً حتى ملحوظاً بالجهات الساحلية ، خاصة تلك التي تنفتح على البحر الكبري والمحيطات ، فالامواج عندما تتعرض على صخور الساحل فان ضغط الماء والهواء المحبس معه يصل إلى مئات الاطنان على القدم المربع الواحد من السطح . وفضلاً عن ضربات المياه ، فان ما تحمله من حطام الصخر يكون كالطارق التي يتواли وقعها على صخور الساحل فتهار ، وتندل الامواج بمزيد من هذه الطارق ، كما تحصل الامواج على كثير من المواد المفتدة التي تأتي بها مياه الانهار كالحصى والرمال .

ويساعد الامواج في عملها رخاوة قواعد بعض الجروف الصخرية التي تنال منها بسرعة فتهاها ، وكذلك تلعب الشقوق والماضيل بالصخر دوراً هاماً في تأكلها أمام الامواج ، على أن أنشط الامواج في عمليات النعت هي ما كان عمودياً على خط الساحل ، بعكس الامواج التي تصل الساحل بزاوية ميل كبيرة فانها تكون قليلة الفعالية في هذا المضمار . وأهم ما تحدثه الامواج من ظاهرات النعت ما يأتي :

١ - النجوات القاعدية : وتنشأ نتيجة لضرب الموج قواعد الجروف الصخرية فتتراجع في مراحل ، حتى تصبح الفجوة من العمق بدرجة

تمجز معها الصخور التي تعلوها عن مقاومة قوى الجذب فتسقط، ويترافق مع الساحل الصخري في نوبات متتابعة بتأثير هذه العملية ، وتنقدم في أعقابه مياه البحر ليستمر عمل الامواج من جديد ، لكي ينشأ في النهاية رصيف نحت مستوى بمحاذاة الشاطئ ( شكل ٤٩ ) .



شكل ( ٤٩ ) نحت الامواج

٢ - الكهوف : حيث تکثر المفاصل الرأسية في الصخور ، وحيث تهب على الشاطئ العواصف والأنواع فتقوى الامواج، تتكون الكهوف التي تجوفها ضربات الموج في التكوينات الرخوة ، وأحياناً تتكون الكهوف فوق مستوى الماء ، كما أنها في بعض الأحيان تنشأ تحته ، وتواجه فتحات الكهوف مياه البحر ، في حين تتعمق فجواتها داخل اليابس .


٣ - الأقواس البحرية : عندما تبرر السنة من الصخر في ماء البحر ، تضر بها الامواج من جانبيها ، فتؤدي إلى تكوين فجوتين قاعديتين متقابلتين في كل بروز من هذه البروزات ، تتحول الفجوتين مع الزمن إلى كهوف ، ثم تتواصل الكهوف ، فيبقى القسم العلوي معلقاً على الفجوة النافذة ، ومن ثم يتتشكل القوس .

٤ - المسلطات البحرية : وهي خطوة تالية لتكون الاقواس البحرية ، فباستمرار فعل الموج ، ترق أسقف الاقواس ، وتنتسع الفجوة من تحتها ، فلا تلبث أن تنهر الاسقف ، مخلفة تجاه البحر عموداً من الصخر ييسو كسلة قاعدها عريضة متاكلة ، ورأسها مدرب مسنن ( شكل ٤٩ ) .

### الارسال :

تكون الامواج أشد ما يمكن عنفا على الجهات البارزة كرؤوس صخرية في مياه البحر ، ولكنها تضعف كثيراً وتتوزع طاقتها في المناطق الغائرة التي تشكل الخليجان ، ومن ثم فإن الامواج تعمل على تأكل الرؤوس وتراجعها بسرعة ، في حين تساعد الامواج الضعيفة على طم الخليجان ، وامتلائها بالرواسب . بالإضافة إلى ذلك فإن الامواج التي تضرب سواحل صخرية كثيرة الشقوق والفيجوات ، فإنها تنتزع منها كميات طائلة من الأحجار ، التي تظل تعركها جيئة وذهاباً حتى تلثم جوانبها ، فتتکور أو تصبح بيضاوية ، فإذا ما زادت حمولة الموج من هذه المواد عن طاقته ، أرسيب قسماً منها كأشرطة طولية بمحاذاة الساحل ، فتعرف لذلك باسم السواحل الحصباوية ، وهي مواد غليظة ، يتعدى على الامواج العاديّة الهدأة بلوغها أو سحبها بعد تراكمها إلى البحر مرة أخرى .

أما الخليجان فإنها نتيجة حمايتها من الموج العاتي ، تصبح لذلك حيزاً ارسابياً تلقى به وعلى جوانبه المواد الدقيقة من الرمال الصغيرة على شكل هلال ، وأحياناً أخرى تضع الامواج حمولتها عند مدخل الخليج قبل أن تبلغ الساحل ، وفي هذه الحالة تظهر الرواسب الرملية كجسر عرضي يصل ما بين جانبي الخليج ويفصل جزءه الداخلي عن مياه البحر فيتحول إلى بحيرة ساحلية . أما عند مصببات الانهار التي تحمل رواسب الرمال ، فقد تتكون أمام الساحل حواجز رملية من المواد الفيوضية ، تحصر بينها وبين الساحل مستنقعات وغياض ( شكل ٥٠ ) .




شكل ( ٥٠ ) رواسب الشواطئ

## الفصل السادس

### الأنماط التضاريسية الكبرى

يتتألف سطح الأرض من عدد محدود من الأشكال التضاريسية الكبرى لو شئنا تصنيفه إلى أنماط بناء على عامل المنسوب والانحدار (شكل ٥١)



شكل ( ٥١ ) أنماط التضاريس الكبرى

فتعتبر أدنى المناسب ، أي أقربها إلى سطح البحر ، تنفسخ أراضي السهول المنبسطة المستوية ، وهي لذلك أرض قليلة الانحدار ، لطيفة التضارس ،

باهته المعامل على النقيض من ذلك الاراضي المرتفعة ، ذات الذرى الشامخة والمنحدرات الوعرة ، فانها تكون الجبال ، التي هي أشكال أرضية بارزة ، شديدة التضرس ، ذات ملامح نافرة ، يتكسر عليها خط الأفق ، لتفاوت مناسيبها بين هotas سحرية في فجاج الاودية المائرة ، وبين قمم عالية تنتصب فوقها مئات الامتار .

فيما بين النقيضين ، توجد صورتان آخرتان ، تجمع كل منهما بين بعض خصائص النوعين السابقين ، وهم الهضاب والتلال ، فالهضاب تأخذ من الجبال شموخ المناسيب في الغالب الاعم ، كما تأخذ من السهول انبساط الاستطح العليا واستواعها ، غير أن الاودية الخانقية التي تمزق معظم الهضاب العالية حول العالم ، تعطيها مظها جبليا في المعتمد ، ينأى بها كثيرا عن اراضي السهول المتصلة . أما التلال ، فتشبه الجبال من حيث الوعرة ، والتضرس ، ولكن على نطاق مصغر ، حيث تتواضع مناسيبها ، فتقرب بذلك من مناسيب الاراضي السهلية .

## أولا : السهول

السهول رقاص فسيحة من الاراضي المستوية ، التي ان وجد بها شيء من التضرس ، فانه لا يزيد عن استطح تلال محدودة، تندحر جوانبها بلهف فوق مستويات السطح العام ، والسهول وان اشتهرت في تلك الخصائص العامة من حيث الاستواء ، وهوادة السطح ، الا أنها تتميز فيما بينها تمايزا شديدا ، فبعضها خفيض لا يعلو كثيرا عن المستوى العام لسطح البحر ، بينما قد يرتفع بعضها مئات الامتار فوقه ، ومنها ما يتماوج سطحه ، كما أن منها ما تكتنف وجهه الغياض والمستنقعات ، أو تنشاه كثبان الرمال وال حصى ، في حين قد يستقر الجليد دائمآ فوق أسطح بعض أنواع السهول بالمناطق القطبية ، بينما قد يكشف بعضها الآخر عن وجه حجري قاس .

تساعد سمات التسطح والاستواء في ظل بعض الظروف الطبيعية

المناسبة على انتشار البشر بأعداد متكاثفة فوق أديم الاراضي السهلية ، ويفيد ذلك الامر واضحا عند موازنة خريطتين احداهما للتضاريس والاخرى لتوزيع السكان حول العالم ، فباستثناء السهول الجليدية والجبلية ومناطق المستنقعات والادغال الاستوائية ، فان بقية الاراضي السهلية تغص بسكانها حيث يسهل استثمارها في افراض الزراعة واقامة العمران وانشاء شرائين المواصلات متى سمحت ظروف المناخ والتربة بذلك .

#### أصل السهول :

##### استواء اسطح الجهات السهلية مرده أحد ثلاثة عوامل :

- ١ - اما أن مساحات واسعة من الارض قد سوتها عوامل طبيعية معينة ، خفضت من مناسبيها بازالة ما كان بها من معالم تضرس ، أو أن هذه المساحات قد تعرضت للطم السريع بموجات ارسابية جلبت اليها من خارجها فطمرت ما يأسطحها من دواعي عدم الانتظام وتبين المناسيب .
- ٢ - قد يكون استواء السطح ناجما عن استقرار الارض ، وعدم معاناتها لحركات باطنية على الاقل أثناء الاحقاب الجيولوجية المتأخرة، اذ أن حركات الرفع يتبعها في المعتاد تمرق الكتل الناهضة بفعل الاودية النهرية ، وافتراقها وبالتالي عن السطوح السهلية المستوية .
- ٣ - قد يكون من بين اسباب استواء الاراضي السهلية حداثة العهد بحركات النهوض بشكل لم يدع الفرصة الزمنية الكافية لان تقطع الانهار او صالحها .

#### التوزيع العغرافي للسهول :

- ١ - أمريكا الشمالية : تتمتع هذه القارة بنسبة عالية من السهول ، حتى لا يفوقها في ذلك سوى قارتي أوروبا واستراليا ، فعلى طول امتداد وسط القارة من المياه المدارية على سواحل خليج المكسيك الى المياه

القطبية على سواحل المحيط المتجمد الشمالي ، تنتشر أراض سهلية عبر مسافة تقرب من خمسة آلاف كيلومتر ، يحفر بها السهل القاري العظيم من الغرب سلاسل من التلال والهضاب والغابات الجبلية لمقدم واجهة جبال روكي ، التي تنتهي شمالاً تاركة شريط سهلياً يمتد غرباً على ساحل المحيط المتجمد الشمالي لشبه جزيرة آلاسكا ، يقابل هذا في الجنوب امتداد للسهل الداخلي شرقاً حتى يصل إلى المحيط الأطلنطي ، وهناك ينبعث منه شريط ساحلي ينتشر شمالاً حتى خليج سانت لورنس وينفصل بذلك عن الداخل بواسطة كتلة جبال الألبلاش ، أما كتلة المرتفعات اللورنسية إلى الشمال من مصب سانت لورنس فتحده السهول الكندية الداخلية من الشرق .

ليس أدل على استواء هذا السهل الفسيح من أن المسافر من دلتا المисسيبي إلى مصب نهر ماكنزي عبر القارة لن يتسلق أرض يزيد منسوبها على ٢٥٠ متراً في أية بقعة على طول الرحلة ، بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد من السهول الصفرى يطلق عليها اسم أودية ، مثل وادي كاليفورنيا الأوسط ، وحوض بحر سولتون بشقيه وادي أمبيريال في الجنوب ووادي أكتوتشيلا في الشمال ، بالإضافة إلى ذلك توجد سهول جيرية بحيرية بكل من شبه جزيرة فلوريدا وشبه جزيرة يوكاثان .

تعتبر قارة أمريكا الشمالية قارة محظوظة بنصيتها من السهول الفسيحة ، خاصة النطاق القاري الداخلي المتصل ، حيث تقوم على أرضه الرحمة حياة زراعية غنية ، يندر أن يوجد لها مثيل ، فاستواء السطح ساعد على تطبيق الوسائل الآلية الحديثة على نطاق واسع في كافة عمليات الانتاج بالجملة ، يضاف إلى ذلك رطوبة المناخ ووفرة الأمطار والخصب النسبي للترابة عبر مساحات شاسعة ، لهذا تشتهر هذه السهول بانتاجها الهائل من أحزمة ثلاثة ، هي حزام القطن جنوباً ، يليه حزام الذرة في الوسط ، فحزام القمح الشتوي ثم القمح الربيعي في الشمال ، وهي جميعاً سر فائض الأغذية ، التي تصدر كميات منها كمعونات يتبعها من وأدى للاقتطار المعوزة التي تتلقى منها التزمر اليسيير .

٤ - أمريكا الجنوبيّة : يتبع التنظيم التضريسي هنا نمطاً مماثلاً كما بقارة أمريكا الشماليّة ، فالسهول الواسعة تشغل القلب القاري ممتدة أيضاً من الشمال إلى الجنوب ، تحفها المرتفعات من الغرب والشرق ، وتشتمل الرقعة السهلية أراضي الپیما الارجنتينيّة ، وتمتد شمالاً إلى منخفضات بارانا ، التي تتصل بدورها بسهول الأمازون الفسيحة ، حيث تنفتح على المحيط الأطلنطي عبر مرّ على امتداد المجرى الأدنى لنهر الأمازون ، المرتاد لتلك السهول طولاً وعرضًا ابتداءً من بيونس آيرس إلى مصب الأمازون ، لا يصادف في رحلته أراضٍ يعلو منسوبها على ٢٥٠ متراً فوق مستوى سطح البحر ، على فرار السهول الداخلية لأمريكا الشمالية ، ولكن مع هذا فسهول أمريكا الجنوبيّة رغم اتصالها يفرض على بعض أجزائها نوع من العزلة بسبب بعد الشقة عن الجهات الساحليّة ، وأيضاً بسبب انتشار المستنقعات عبر مساحات واسعة في بعض البقاع ، وتعasse الظروف المناخية في بقاع أخرى .

كذلك العواف الجبليّة هنا أشد وعورة وأعظم اتصالاً من تلك بقارة أمريكا الشمالية ، فسلسل الانديز أشمخ وأعظم استمراً من الروكيّ ، والهضاب الشرقيّ أوسع ولكنها أقل وعورة وتمزقاً من الأ بلاش ، فمن ريو ديجانيرو على ساحل البرازيل إلى سهول الأمازون يقطع المسافر ٣٢٠٠ كيلومتراً في أراضٍ هضبيّة تكتنفها تلال تعداد بمثابة بريّة قليلة السكان .

على الجانب الشمالي من القارة يقع ثانٍ سهول أمريكا الجنوبيّة سعة في حوض نهر الأورينوكو ، الذي يمتد كفجوة هائلة بين قواعد جبال الأنديز والبحر الكاريبي ، عبر مسافة تزيد على ١٥٠٠ كيلومتراً ، ويطوق هذا الحوض من الغرب والشمال قوس من شعب الأنديز ، في حين يفصله عن سهول الأمازون مجموعة هضاب جيانا . ويعيب هذا الحوض فصلية صارمة في توزيع المطر حيث الشتاء قاسي الجفاف والصيف منهن المطر .

بقية الاراضي السهلية بأمريكا الجنوبيّة عبارة عن مساحات محدودة

ولكن لبعضها من الخصائص الطبيعية المواتية ما جعلها مراكز تكافث سكانية هائل كالحال في وادي تشيلي الأوسط والسهل الساحلي لأوروجواي بعضها الآخر تنقصه هذه الميزات كالصحراء الساحلية الفربية في شمال تشيلي وامتدادها شمالاً في بيرو .

٢- السهول الأوروبية : أكبرها السهل الروسي الذي يبدأ من منطقة البحر الأسود وبعمر قزوين عبر أعراض بقاع القارة شمالاً حتى المحيط المتجمد الشمالي ، عند الطرف الجنوبي لجبال أورال ينفتح هذا السهل شرقاً ليمتص بسهولة الترکستان وغرب سيبيريا في آسيا ، وعلى الرغم من أن بعض أجزاء هذا السهل أراض صحراوية وشبه صحراوية في أقصى الجنوب والجنوب الشرقي ، وبعضاً الآخر باردة تغطيه المستنقعات في الشمال ، فإن الشطر الأكبر منه أرض منبعة ، هي التي تمد الاتحاد السوفييتي بالقسط الأوفى من حاصاته الزراعية ، التي قد يجد فائضها سبيلاً في يسر إلى موانئ البحر البلطي والبحر الأسود .

يضيق السهل الروسي غرباً بتجاه المحيط الأطلسي ، حيث يطوق جزء منه سواحل البحر البلطي ، ويمتد طرفه الغربي القصبي عبر شمال المانيا والدانمرك والاراضي المنخفضة وغرب فرنسا حتى قواعد جبال البرانس هذا الانفتاح على البحر وارتفاعه الاراضي المرتفعة ييسر دخول مؤشرات المناخ البحري الملطف إلى داخل القارة ، فيكسبها رطوبة واعتدالاً .

فيما عدا ذلك تتمتع الكثير من أقطار القارة برقع محدودة من السهول تناسب مساحة كل منها ، أبرزها سهل البو بشمال ايطاليا ، وسهول حوض الدانوب الأوسط بهنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا ، غير ذلك نجد سهل الرون في فرنسا ، وسهول الاندلس في جنوب اسبانيا ، هذا فضلاً عن جيوب سهلية صغيرة فيما بين مياه البحار الجنوبية والتلال الداخلية بكل من ايطاليا واليونان ، وترجع أهمية هذه السهول إلى أنها كانت النوايا التي نشأت عنها بادرات مدنيات قديمة راقية أيام العصور الذهبية للرومان والاغريق .

٤ - افريقيا : شطر زهيد للغاية من مساحة هذه القارة أراض سهلية، اذ أنها في المعظم قارة هضبية كبيرة ، و تكتنفها العديد من المنخفضات الصغرى في الداخل ، و تطوقها أشرطة ساحلية و طيئات رفيعة على طول حواشيها ، أشهر هذه المنخفضات حوض الكونغو ، وهو سهل واسع مستديرين في مثل مساحة فرنسا ، تحفه هضاب عالية من كل جانب ، و يناظر في موقعه و ظروفه المناخية والنباتية سهول الامazon بأمريكا الجنوبيّة ، الى الشمال من هذا الحوض يوجد منخفض تشارد بسهوله الصحراويّة وبحيرته الملحيّة ، شبيه بذلك أيضاً منخفضات موريتانيا الشاسعة التي تمتد من قلب الصحراء غرباً لتتصل بالسهول الساحلية لغرب القارة وامتدادها شمالاً على طول السواحل المغاربية ، وجنوباً الى غينيا بيساو، ويبلغ طول هذه الشقة السهلية الساحلية على الاطلنطي نحو ٢٢٠٠ كيلومتر .

بقية السهول الافريقية تتخد نمطاً شريطياً واضحاً ، خاصة المعدقة منها بالسواحل الغربيّة للقارّة ، والتي تمتد منها ألسنة لمسافات متباعدة نحو الداخل ، بعضها أراض صحراويّة كجنوب تونس وجنوب غرب أفريقيا والصومال ، وبعضها الآخر مداري حار رطب كدلتا النيل، ولكن أهمها في الواقع الشريط السهلي الضيق الذي يعبر مساحات واسعة من الصحراء على جانب وادي نهر النيل ، حيث نشأت واحدة من أقدم حضارات الارض فوق مساحات من أراض خصبة يسقيها النيل .

#### ٥ - آسيا :

بهذه القارة التي تبلغ مساحتها نحو ضعف مساحة قارة أمريكا الشماليّة، يوجد واحد من أكبر السهول رقعة تترامي أطراfe ما بين منخفض بحر قزوين ومياه المحيط المتجمد الشمالي ، أي ما يماثل عرض أراضي الولايات المتحدة الامريكية عبر أعرض بقاعها من الشرق الى الغرب . غير أن هذا السهل الآسيوي يتفاوت كثيراً في سعته من بقعة لأخرى ، اذ

يبلغ أقصى عرض له في غرب سيبيريا ، ولكنه يضيق نسبياً أينما امتدت إلى قلبه السنة من السلسل الجبلية ومرتفعات وسط القارة من الجنوب والشرق ، على طرفيه يوجد نوعان من الصحاري : في الشمال أصقاع التندرا بمستنقعاتها وبرودتها ، وفي الجنوب الصحاري القارية بجفافها وملوحتها ، ولكن فيما بين هذه وتلك تمتد سهول رائعة ، صالحة للاستثمار خاصة إلى الجنوب من خط السكة الحديد الذي يصل ما بين أراضي روسيا الأورو بيية وساحل المحيط الهادئ . منذ سنوات شرعت السلطات السوفيتية في استصلاح واستزراع هذا السهل وتعميره ، فأثررت الجهود ، وتحسن أحوال الأرض وسكنها ، وتفتقت طاقاتها عن إمكانات استيعاب هائلة وفرص المسكان .

يلи ذلك من حيث الراحة قوس سهلي عملاق يتوج هضبة الدكن من الشمال ، ويعرف شطراه الشرقي الرطب الخصيب بسهول الجانج والبراهماء يوشرا فيما بين رأس خليج بنغال وأطراف سهل البنجاب بشمال غرب باكستان ، فيما بين قواعد الهيمالايا الشامخة في الشمال ، وأطراف الدكن التلية في الجنوب ، تندرج أراض سهليه تضم من الهند ملايين تفوق في عددها أي قسم طبيعي آخر من أقسام هذه البلاد ، الجانب الغربي من هذا القوس السهلي يدعى سهول السند فيما بين البحر العربي وعقدة بامير الجبلية ، شطراه الجنوبي صحراء حارة ، والشمالي شبه صحراء أقل قسوة وجديا ، القسم الشمالي يدعى سهل البنجاب ، يمتزج شرقا بالجانب الشرقي من القوس عبر سهول الجانج ، ويرجع الفضل إلى مشروعات الري المتعددة في جلب أعداد متزايدة من سكان الباكستان للاستقرار بهذه السهول .

في الجنوب تمتد أشرطة ساحلية على جانبي شبه الجزيرة ، وهناك الأمطار من الوفرة والارض من الخصب بدرجة تسمح بتكافف السكان على نحو ما يتکاثفون بسهول الجانج ، في الغرب ما بين مياه البحر العربي وجبال الغابات الغربية يعرف القسم الجنوبي من السهل باسم ساحل مالا بار

Malabar Coast ، الذي اشتهر بكونه أول بقاع الهند استقبلاً للاوروبيين بعد أن نزل المستكشفون البرتغاليون به لأول مرة في أوائل القرن السادس عشر ففتحوا بذلك أولى صفحات السجل الاسود للاستعمار ، أما السهل الساحلي في الشرق ما بين مياه خليج بنغال وجبال الغات الشرقية فأكثر سعة ، ويمتد من أقصى جنوب شبه الجزيرة حتى دلتا الجانج ، ويعرف طرفه الغارجي باسم ساحل كروماندل Coromandel Coast ، الذي كان مسرحاً لصراع مرير بين المستعمرين البريطانيين والفرنسيين خلال القرن الثامن عشر في سبيل السيطرة على جنوب الهند .

في جنوب شرق القارة توجد سهول بورما وتاييلند وكمبوديا ، وهي أقل سكاناً من سهول الهند ، وإن لم تكن أقل منها خصباً ، أما القسم الجنوبي الغربي من القارة فتميزه سهول الرافدين مهد حضارة قديمة عريقة ، ويعيب هذه الاراضي طقس حار جاف ، إلا أن ما يجلب إليها من ماء خلال مواسم الفيضان يفرق مساحات كبيرة على الجانبيين حتى ليركز بعضه في مستنقعات دائمة تميز أهوار جنوب العراق .

سهول منشوريا وشمال الصين تنطوي مساحات شاسعة من شرق آسيا ، وتمتد منها أشرطة كممارات عميقية تجاه الغرب ، لكنها لا تصل قلب القارة الثاني ، وقد كان الخصب الشديد لتربيتها مدعاة لتزاحم أعداد هائلة من البشر فوق أديمها ، أحد هذه السهول ينتمي سلسلة من الأحواض تصل ما بين مصب نهر اليانجتسى واقليم ايشانج (Ichang) في الداخل ، أما سهل الصين الشمالي فيمتد في قوس يطوق تلال شبه جزيرة شانتونج ، وينبسط شمالاً حتى قواعد تلال شمال الصين . وتبدأ سهول منشوريا من مياه البحر الاصفر ، وتنسخ باتجاه الشمال حيث الاراضي العشبية الخصبة التي قدمت في السنوات الاخيرة امكانات طائلة للصين في مجال التعمير والتلوسي الزراعي .

## ٦ - استراليا :

نسبة الاراضي السهلية بهذه القارة الجزرية أعلى بكثير من نسبة

الاراضي الهضبية الجبلية ، أكبر هذه السهول يمتد بلا انقطاع فيما بين مياه الخليج الاسترالي العظيم في الجنوب وخليج كربنطاريا في الشمال ، يضاف الى ذلك مساحات لا بأس بها من السهول الساحلية الشريطية على جانبيها الشرقي والغربي ، هذه النسبة العالية من الاراضي السهلية ليست كلها بركة ، اذ أنها تشمل فياف صحراوية واسعة تكاد تخلو من السكان ما عدا بضعة آلاف من الاستراليين الأصليين المتعساء .

#### أصناف السهول :

السهول على نوعين رئيسيين : الاول ينشأ نتيجة لعمليات الحت او التسوية ، فيختلف السطح عن تمليس كتلة مستوية ، بعد تأكل معظم ما برز من جسمها فوق مستوى البحر ، والنوع الآخر ينبع عن التوضع والاrasab .

#### ١ - سهول الحت :

ينتشر هذا النوع من السهول في جميع أرجاء المعمورة باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، هذه السهول في مجموعها نتيجة فعل الماء الجاري فوق السطح ، او نتيجة حث أغطية الجليد الزاحفة وألسنته ، او نرجم لفعل الأمواج بالجهات الساحلية . من أمثلة ذلك السهول القطبية بشمال أمريكا الشمالية حول خليج هدسون التي تدنت مستوياتها وتملست أسطحها بسبب العمل المشترك للمياه الجارية والجليد المتحرك ، ففي أول الأمر تعرض هذا السطح القديم لعوامل التعرية النهرية ، التي خفضت من سطحه خلال آماد طويلة . تلى ذلك زحف أغطية الجليد العظمى أثناء الأدوار الجليدية بعصر البلاستوسين مما سبب ازالة ما كان يعلوه من رواسب ، وما ان انقضع آخر هذه الأغطية بنهاية عصر البلاستوسين ، حتى بدا السطح الصغيري أملس عاريا باستثناء بعض بقاع خفيضة ملأتها الرواسب أثناء عمليات التسوية ، كذلك حفرت بعض ألسنة الجليد الزاحفة خنادق عميقة شغلتها مياه البحيرات بحلول فترة الدفء الراهنة .

مثال آخر سهل الأمازون الفسيح ، فالشطر الغربي من هذا السهل عند قواعد جبال الأنديز عبارة عن سهل حت نشأ بفعل عمليات الازالة بالجملة، لكتلة أرضية كانت في الماضي أعلى منسوباً من السطح الراهن ، كما يدل على ذلك ما يعلو السهل من تلال متفرقة متكافئة المنسوب ، بحيث يمكن رسم خط أفق مستقيم يمر بذرها جميعاً ، هذا الخط يمثل بقايا السطح الأصلي القديم للكتلة الأرضية التي صيغ منها السهل قبل أن تمزقها المجاري المائية ، وتحمل أنقاضها مع تيارات الماء ، لترسبها في مواضع أخرى نائية ، فوصل الشطر الأعظم منها إلى المحيط .

## ٢ - سهول التوضع :

وهي تتراوح كثيراً في أبعادها وأهميتها ، ولكنها جميعاً سهول بناء شيدت من الرواسب التي جلبتها عوامل النحت من بقاع بعيدة ، لتضيقها فوق سطح أراضٍ منخفضة ، أو قيعان خليجان أو مياه شاطئية قليلة العمق ، وقد ظلت هذه التوضعات تنمو وترتفع بمناطق ارساسها حتى علت وظهرت كسهول فوق سطح الماء . من أبرز هذه الانواع سهل الصين الشمالي الذي يدين بما يعلوه من رواسب سميكية إلى نهر الهوانجهو (النهر الاصفر ) ، حيث تتحمل مياهه بكميات وفيرة من الرواسب ، تتحتها من الجبال والتلال الغربية والهضاب الداخلية بالأحباس العليا وعند المنابع ، وتحملها أو تدفعها لتلقي بها في الاراضي المنخفضة تجاه الشرق ، وفي مياه البحر الاصفر الضحلة وخليج بوهای Po Hai ، وقد تجمعت هذه الرواسب في طبقات على طول الأحقاب الجيولوجية الطويلة ، طبقة فوق أخرى ، مكونة سهلاً مستوياً اقتطعته من مياه البحر ، وقد ساعدت الرياح الهامة من أواسط القارة إلى هذه الجهات في عمليات التشييد بما أضافته إلى سطح السهل من غبار ناعم هو ما يعرف بتربة الليس .

من الأمثلة الأخرى على هذا النوع من السهول وادي النيل ودلتاه في مصر ، ويتألفان من مواد رسوبية خشنة ملأت قاع خليج مستطيل من البحر

المتوسط في البلايوسین وما تلاه ، ثم عاد النهر وفرشته بطبقات رقيقة من الطمي التاعم مع الفيضان السنوي عاما بعد عام ، نفس القصة تكررت بالنسبة لأرض الراافدين ودلتا نهر اير او ادي وسهل الكلورادو ودلتاه .

ثمة أصناف أخرى من سهول الارساب الجليدي والسواحل الناهضة ، فالأراضي السهلية الى الجنوب من البحيرات العظمى بالولايات المتحدة ترجع الى توضع ارسابات هائلة من الركامات التي جلبتها ألسنة الجليد وغضائطاته من الشمال ، وتتألف أسطحها من الجلاميد والحسى والرمال والطين في خليط غير متجانس ، وقد طمرت هذه الارسابات السطح بأكمله فأضاعت ما كان به من ملامع بارزة أو غائرة من قبل ، وأقامت فوقها أشرطة من الأسطح الطينية والتلال الحصوية التي تتناوب في أشرطة متعرجة . مثال على السواحل الناهضة السهل المتد على طول ساحل الأطلنطي بالولايات المتحدة ، وهو يتكون من رواسب حملتها الانهار من اليابس وألقت بها في المياه القليلة الغور ، حيث قامت الامواج والتيارات البحرية بفرشها على مساحة واسعة من القاع ، بعد ذلك تعرض القاع للنهوض فانحسرت المياه عن جانبه الساحلي ، وبرز قسم من السطح الرسوبي المستوي كأرض جافة ، أضيفت الى جسم القارة ، وامتدت بها مصبات الانهار التي كانت تجري باليابس القديم من قبل .

### ثانياً - الأراضي الجبلية

تغطي الجبال مساحات كبيرة من سطح اليابس ، ولكن مع هذا قد لا يشعر الكثيرون بوجودها ، ذلك لأن معظم سكان العالم يقطنون ما سهل من الأرض ، ويتركون ما غلظ منها وتضرس لفئات قليلة متنتشرة ، وجماعات قديمة منعزلة ، ولا يعرف على وجه التحديد نسبة مساحة الاراضي الجبلية حول العالم ، ولكن بتفحص خريطة تفصيلية لوجه الارض يمكن القول تخمينا بأن سعة الاراضي الجبلية تفوق عشر المساحة الكلية للقارات ، فعلى سبيل المثال نجد قارة كآسيا رغم تمنعها بسهول

فسيعة وهضاب رحبة ، الا أنها تشتمل على مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من أراضٍ جبلية تناهٰى المساحة الكلية لقارة كأوروبا . بيد أنه من ناحية أخرى تفتقر بعض القرارات - خاصة استراليا - لسلال العجائب الحقيقية ما عدا رقعة محدودة في جنوبها الشرقي ، وفوق ذلك توجد ملايين أخرى من الكيلومترات المربعة غارقة تحت مياه المعيط ، تعلوها جبال شم، قد تبدو بعض ذراها كجزر فوق الموجة .

لتعریف العجائب يمكن القول بأنها تلك الاراضي المرتفعة التي تعلوها قمم عديدة واضحة محدودة المعالم ، تشمئخ فوق منحدرات وعرة متضرسة، وتميز عن التلال بفارق المنسوب بين الذرى والقواعد أو ما يعبر عنه بالتضرس الموضعي Local relief ، فإذا كان الفارق في حدود مئات الامتار اعتبرت المرتفعات تلالا ، وإذا تجاوز الفرق ذلك فقدر بآلاف الامتار عدت جبالا ، فالاختلاف بين التلال والجبال ليس في النوعية أو الشكل أو المظهر العام بل في الحجم ، أي الحجم ، خاصة بعده الثالث ونعني الارتفاع . ولذا فإن كثيرا من الجبال تنتهي عند حضيضها بمجموعات من التلال أصغر حجما وأدنى منسوبا ، وقد يبلغ مدى التضرس الموضعي بالاراضي الجبلية الكبرى ثلاثة أو حتى أربعة آلاف متر ، ولا يزيد على ذلك إلا في أحوال نادرة ، والمعدل الدارج فعلا هو في حدود ١٠٠ أو ١٢٠ متر فقط .

إذا كانت الجبال تصور في الذهان كأراضٍ شديدة الوعورة لجريوها شبه القائمة ، أو حتى المعلقة أحيانا ، فإنه قلما نجد مثلاً حقيقة من الوعورة بالدرجة التي يتخيّلها الإنسان للوهلة الأولى ، فمعدل انحدار معظم جوانب المجموعات الجبلية الكبرى لا يتجاوز ٢٠ أو ٢٥ عن المستوى الافقى ، وقليل منها يصل ميل أسطعه ٣٥ ولا يزيد عن ذلك إلا عند بعض القمم ، فالجروف القائمة مبالغة من نسج الخيال ، وكثير منها لا يتعدى ميله في الواقع ٧٠ ، وبذا يمكن تسلقه ، أو على الأقل ذلك في مقدور الحيوانات التي ترتاده وتسكنه .

هناك بعض مصطلحات خاصة بسميات الاراضي الجبلية ، منها لفظ سلسلة range الذي يطلق على النمط الشرطي المدود من العافات والقمم الجبلية ، التي تتخللها وديان الانهار ، والسلسلة الواحدة غالباً ما تشتهر أجزاءها في خصائص موحدة من حيث ظروف البناء والتراكيب الجيولوجي والعمر ، من ذلك سلاسل جبال لبنان . أما المجموعات الجبلية groups فهي قد تشمل جمهرة من السلاسل القصيرة التي تجتمع حول نواة على شكل عقدة شبه دائرية ، أو كتلة متشعبة عنها كالبامير ، والنظام الجبلي systems لها مدلول أوسع ، اذ تشمل عدداً من السلاسل أو المجموعات ترابط بحكم الموقع أي تتجاوز وتنما شكلها وبناء ، ولكن تفرق بينها الاوحاض كجبال الروكي ، وأخيراً لفظ كورديرا Cordillera ويعني أحد النظم الجبلية العظمى كالأنديز .

#### المجموعات الجبلية العظمى :

##### ١ – حلقة المحيط الهادئ :

تطوّق حوض المحيط الهادئ أراض جبلية في شبه حلقة تعد من أبرز ملامح التضرس على وجه الارض ، فابتداء من أقصى الجنوب بالقاراء القطبية ، تظهر سلاسل جبال غارقة تحت أفق البحار الدائم تطرّها ، ولكنها تستمر شمالاً بعد فجوة في المحيط فتبعد شامخة فوق الماء بجزيره تيرادلو يبعُو بالطرف القصبي لقاراء أمريكا الجنوبيه ، وبعد عبور مضيق ماجلان يشاهد حاجز الأنديز وقد امتد شمالاً باصرار واستمرار على الجانب الغربي من تلك القارة ، حتى البحر الكاريبي ، مشكلاً بذلك أطول النظم الجبلية قاطبة ، وأكثرها اتصالاً ، اذ يكاد يخلو كلية من آية مرات منخفضة ، فالأنديز بذلك عقبة طبيعية منيعة تحول دون عبور القارة عرضاً لا بصعوبة كبيرة حتى على الطائرات ، وتحجز ما بين السهول الساحلية الغربية ، وبين بقية بقاع شرق القارة ، ولو لا وجود بعض المنخفضات الحوضية المتناثرة في أحضان هذه الجبال ، لخللت سلاسلها المدودة من السكان ، ولاقتصر العمران بها على قواعدها الخفيضة .

من أمريكا الجنوبيّة يستمر العمود الفقري للجبال في جمهوريات أمريكا الوسطى ، ولكن لحسن الحظ تتخلل الجبال هنا فجوات من رقاع سهلية وتلال وطيئات بكل من باناما ونيكاراجوا ومضيق تهوانتبك Tehuantepec بالمكسيك ، لهذا فأثر هذه السلسل ك حاجز أقل منعة بكثير من كورديرا الأنديز ، وهنا أيضا يوجد العديد من الأحواض في كتف الجبال ، وهي تأهل بسكنها ، لا بسبب استواء أسطحها وتربيتها فحسب ، بل بفضل ملاءمة طقسها حرارة ورطوبة ، بالقياس إلى المنخفضات الساحلية الغائنة بعراقتها ورطوبتها هوائتها العالية على مدار السنة بتلك البيئة المدارية .

شمال غرب المضيق السابق ذكره تتشعب الجبال إلى سلسلتين ينفرجان عن هضبة المكسيك في الوسط ، تعرفان بالسيرا مادري Sierra madre الشرقيّة في الشرق والغربيّة في الغرب ، ونظراً لأن الهضبة الوسطى بأحواضها تمثل مركز الثقل السكاني ، ومقرًا للحكومة المكسيكية ، فإن هذين الحاجزين يعوقان الاتصال بالسهول بينها وبين العالم الخارجي .

بعد انقطاع قليل في الشمال ، تعود الاراضي الجبلية للظهور ممثلة في جبال روكي في داخل غرب قارة أمريكا الشمالية ، ثم تجاه سواحل المحيط تمتد جبال السيرانفادا وكسيكيد والسلسل الساحلية التي تطل على مياه المحيط مباشرة ، وجبال روكي أقل منعة من الواجهة الشرقيّة للسيرانفادا ، كما تخللها الكثير من الأودية والمنخفضات المأهولة ، في حين تعبّرها شرائين المواصلات في سهولة نسبية . إلى الشمال من ذلك تمتد جبال روكي الكندية ، والسلسل الساحلية لكولومبيا البريطانية حتى جنوب شرق ألاسكا ، حيث تمتزج السلسل الساحلية مع قوس الجبال بشبه الجزيرة ، التي يشمخ أحد ذراها جبل مكنلي McKinley إلى منسوب يزيد على ستة آلاف متر ، وفضلاً عن كون هذه الجبال عقبة في سبيل الاتصال بين داخل ألاسكا وبين المواني الساحلية ، فإنها تحجب المؤشرات البحرية الملطفة عن الجهات الداخلية ، فتزداد قسوة مناخها وتطرفه ، وأخيراً يدق الطرق الغربي ل بهذه الجبال في شبه جزيرة مستطيلة تغرق غرباً تحت الماء ،

لتعود فتبرز في قوس متقطع تمثله مجموعة جزر الألوشى .

الجانب الشرقي من العلة الجبلية حول الباسيفيك أقل ارتفاعا واستمراً ، ويبدأ هذا الجانب بجبال شبه جزيرة كامتشكا في جزر اليابان وتايوان والفلبين وغينيا الجديدة ، حيث تمثل الجبال الأعمدة الفقرية لهذه الجزر ، إلى الجنوب من ذلك تبدو مرفعات شرق استراليا ، وجزيرة تي نيوزيلند ، التي تنتهي مرة أخرى صوب مرفعات أنتارتيكا .

## ٢ - عقد اليمير وشعباتها :

يطلق على هذه المقدمة اسم سقف الدنيا ، وتقع فيما بين باكستان وقرب العدد الروسية والأفغانية والصينية ، وتنبع عنها ثلاثة أذرع عملاقة تمتد آلاف الكيلومترات على وجه الأرض ، أحدها يتجه اتجاهها شمالاً بشرق عبر قلب القارة الآسيوية حتى يصل إلى أقصى أطراف سيبيريا على الباسيفيك ، ويضم هذا الذراع مجموعات جبلية شهيرة مثل تين شان Altais وآلتاي Tien Shan والسايان Sayan ويا بلونوي Yoblonoyi واستانوفوي Stanovois ، وهكذا فابتداء من اليمير تمتد الدرى الجبلية في صفوف متراصة خلال القارة لمسافة تقارب من ثمانية آلاف كيلومتر وإن تخللها العديد من الفجوات بين كل مجموعة وأخرى ، اتخذت منها قوافل التجارة ممرات وارتادها الغزاة على مر التاريخ ، وحتى اليوم ينفذ خط سكة حديد سيبيريا الشهير من فجوة في جنوب شرق بعيرة بي كال ويواصل مسيرة شرقاً طلباً لساحل المحيط . ومن البداهي أن تتعكس آثار العزلة التي فرضها هذا الطوق الجبلي على قلب آسيا في عدة أوجه ، كبعد الشقة ، وقلة الماء ، وجروح قبائل الرعاة إلى الاستقلال والعدوان .

أما الذراع الثاني فأعني وأشد تعقيداً ، وإن كان أقل طولاً ، فهو ينبع من سقف اليمير في اتجاه جنوب شرق مشتملاً على أعلى جبال الأرض قاطبة من بينها الكاراكورم Karakoram وكونلن Kunlun وأشهرها الهيمالايا وغيرها من الجبال التي تنتشر شرقاً حتى أطراف التلال

الداخلية لبلاد الصين . وخلال ٣٠٠ كيلومتر تتوالى الندى الشاهقة كالبنيان المرصوص ، على مناسبات تتراوح بين ٦٥٠٠ متر ونحو ٩٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر ، تفصلها هotas رغم سحقها عاليه فلا تسمح بوجود ممرات هينة على طول المسافة ما بين الصين وبامير ، لهذا تنفصل شبه القارة الهندية في الجنوب عن داخل آسيا في الشمال ، وكان كلاً منها عالم قائم بذاته . وأسوأ من ذلك دور الجبال في حجب الموسمايات الرطبة عن الداخل مما سبب مواد قلب القارة ، فالى الشمال من هذا الدراع الجبلي تسود الصحراء وأشجارها . والى الشرق والجنوب الشرقي تمتد تتمة هذه الجبال أيضاً ولكنها أكثر توافضاً في بورما والملايو وسومطرة وجاوه حيث تشكل بالنسبة لها ما يشبه الاعمدة الفقريّة في الوسط .

الدراع الثالث ينبع خارجاً من البامير جهة الغرب ، ليبلغ الاراضي الروسيّة والتركية ، ويؤدي دور الفصل بين الاراضي الروسيّة في الترکستان وجنوب شرق روسيا ، وبين ایران ، وبين هذه وبين الاراضي العراقيّة ، وتشتمل الجبال على العديد من السلاسل بينها الهندوكوش Hindu Kush والبرز Elburz والقوقاز وزاجروس التي تتصل بمجموعات شرق الاناضول ، الى الغرب من الاناضول يتم هذا الدراع بمجموعة جبال جنوب أوروبا بما فيها البلقان والكربات والألب الدينارية والألب والأبنين والبرانس، ويلحق بها جبال الاطلس بشمال غرب قارة أفريقيا، كثير من هذه الجبال في أوروبا خاصة الكربات والألب ، تتخللها أودية على مناسبات خفيفة ومتوسطة ، تموّج بالعمران وترتبط وثيقاً بالجهات السهلية المجاورة عبر ممرات عديدة ميسرة ، وعبر خطوط القوى الكهربائية والطرق التي عليها يتنقل السياح والمتاجر من أخشاب وخامات معدنية .

### ٣ - بعض الرفاع الجبليّة الأخرى :

بالإضافة الى المجموعات السابقة ، توجد اراض جبليّة أخرى متباشرة

في أرجاء العالم ، منها بعض جهات الأطلس بشرق الولايات المتحدة ، والطرف الشمالي لشبه جزيرة لبرادور ، والقسم المجاور من غرب جرينلاند . وفي جنوب شرق جزيرة كوبا وغرب هايتي ، توجد أراض جبلية متواضعة ، كما تظهر بقارة أمريكا الجنوبية من تفunas بالارضي النباتية ، وشرق البرازيل . وفي أوروبا جبال الترويج ومرتفعات أيسلندا . أما افريقيا ، فتفunas كثيراً للجبال بالمعنى الصحيح ، فالإضافة إلى جبال أطلس السابق ذكرها ، توجد مرتفعات إثيوبيا ، وبعض أعلام منفردة في وسط شرق القارة الاستوائية ، فضلاً عن كتلة وسط الصحراء الكبرى ، وجبال أقصى جنوب القارة . أقل من ذلك خطأ قارة استراليا التي تبرز بعض أطرافها الجنوبية الشرقية كجبال قليلة الارتفاع محدودة المساحة .

#### أصناف الجبال :

تنسب أصناف الجبال إلى أصولها أو عوامل نشأتها ، لأن يقال جبال الطلي أو جبال التصدع أو التقبب أو الجبال البركانية ، وقد سبق معالجة هذه الأمور بشيء من التفصيل عند مناقشة حركات الباطن الأرضي ، ولكن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الكثير من الجبال قد أسهم في خلقها أكثر من نوع واحد من هذه الحركات ، فجبال الطلي دائمًا تشتمل على صدوع وكتل صدعية كالحال في الألب ، كما أن الجبال الصدعية غالباً ما يصعبها طي كالحال في السيرانفادا ، وفي هذه وتلك قد تتناشر طفوح اللابة التي تصعب النشاط الأرضي فتندس بينها كتل بركانية ، أو قد تعلوها مخاريط كأنعلام بارزة من أشهرها قمة أرارات على عقدة الحدود التركية الروسية الإيرانية ، فالتصنيف على أساس النشأة تبسيط للصورة ، وتأكيد لأطول الحركات باعاً في بروز صنف أو آخر ، بمعنى أن كل صنف يعين باعتبار غلبة نوع من الحركات على ما عداه .

ولكي تستكمل الصورة ينبغي ملاحظة أن كافة تفاصيل معالم

التضرس والتمزق هي من صنع عوامل خارجيه تفوم على هدم ما شيدته حركات جوف الارض ، قالوديان العميقه حفرتها مجار مائية ، أو قد تها ألسنة الجليد المهاطلة على الجوانب العليا للمرتفعات ، والقمم المدببة تتآكل وتهن صخورها بفعل عناصر الجو ، فتختضن كتلتها المتداهنة لقوى الجاذبية الارضية فتنهار وتهوي الى العضيض ، والاحواض عند اقدام السلالس تتلقى الانقضاض المنتزع من أجسام الجبال فتنظم قيمانها وتعلو باستمرار ، وما لم تعد حركات الباطن البناء برفع ما هدمته العوامل الخارجية فان مصير أعمى الجبال الى زوال ، حيث تتبعول مع مرور الأزمان الجيولوجية الى مجرد تلال او سهول متماوجة ، تتناشر فوقها بقايا الجبال كالأعلام ، لهذا كانت اقدم الجبال أدناها منسوبا كالكاليدونيات بشمال اسكندنافيا والنرويج ، والفارسكيات بوسط أوروبا والأblast ، أما أحدث الجبال فأعلاها كالهيمالايا والألب .

### ثالثاً - الهضاب

تجمع الهضاب بين بعض خصائص السهول والجبال ، وتناقضهما تماما في بعضها الآخر ، فالهضاب شبيهة بالسهول في استواء أسقفها ، وبالجبال في ارتفاع مناسب بعض أنواعها ، ولكن تختلف الهضاب عن السهول في اشتتمالها على بعض معالم التضرس التي تعلو أسطحها ، فضلا عن العروض التي تنتصب بعنف عند حواframesها بشكل قد يفوق درجات الميل التي ذكرناها بخصوص الجبال ، بينما تفترق الهضاب عن الجبال في توسيع معدلات تضرسها المحلي التي تتراوح بين بضع مئات من الامتار ، وقلما ترقى الى الآلاف ، الا في حالة تمزق بعض الهضاب بخواص نهرية كبرى كالحال في خاتق الكولورادو المظيم .

قد يرجع استواء أسقف الهضاب الى الوضع الأفقي لطبقات الصخور المشكلة لها ، أو لوجود تكوينات بازلية أغرت السطح فملأت فجواته وسوّته ، لكن أهم من ذلك قلة تقطع السطح بالمجاري المائية ، اما الحدائق ، أو لجفاف المناخ ، وعجز الروافد النهرية عن التوغل بعيدا في أراضي

الهضاب تبعاً لذلك ، ويقتصر الامر في بعض الاحيان على أودية أنهار دخلية تضرب بمنابعها في جهات رطبة ، وتخترق بعد ذلك أراضي الهضاب الجافة ، وأمثلة ذلك نهر النيل والكولورادو ، وفيما بين أودية مثل هذه المغارى فان الكثير من الهضاب تتوج أسطحها تكوينات صخرية شديدة المقاومة لعمليات الحت ، أو عظيمة الانفاذ وفيه المسام كالرمال والغضى الذي يساعد على تسرب الماء واضاعته قبل أن يحفر في السطح مغار أو جداول تقطعه وتضرسه .

تبادر الاشكال الارضية بأسطح الهضاب تبعاً لتبادر عوامل التشكيل ، في بعضها تغطيه طبقات من الرواسب الفيضانية أو الجليدية ، أو تنتشر فوقه سهول تسوية نهرية ، وبعضها الآخر قسمته عوامل مختلفة الى عدد من الأسطح المتفاوتة المناسب ، يفصل بين الواحد والآخر جروف وعرة ، كما قد يعلو البعض أشكال بركانية . وتميز حواوف الهضاب بالوضوح والوعورة لأنها في كثير من الحالات تتبع جروفاً صدعية ، أو جوانب خوانق حتية عميقه ، ومع مرور الزمن تنهاي هذه الحواوف فتتراجع الجروف من عدة اتجاهات بواجهات متوازية في المراحل المتتالية ، مما يسبب تضاؤل مساحات الأسطح العليا للهضاب .

#### التوزيع الجغرافي :

تتوزع الهضاب على سائر القارات ، ولكنها قد تتناثر وتتباعد في بعضها ، كالحال في الهضاب الاوروبية ، وقد تتقرب وتتلادم في بعضها الآخر على نحو ما هو كائن بالقاره الافريقيه .

#### ١ - افريقيا :

تمثل هذه القارة طولاً وعرضها هضبة عملاقة واحدة تتخللها بعض فجوات ممثلة في قليل من السهول الكبرى ، وعدد أكبر من السهول الصفرى ومساحات أوسع من أراضي التلال ، ولكن نسبة مساحة أراضي الهضاب وحدها تفوق مساحة جميع الاشكال الارضية الأخرى على وجه

القاراء ، وتتبادر الهضاب الافريقيية في مظهرها العام تبايناً شديداً ، ينافي الفكرة التي يلمسها المتفحص لخريطة التضاريس من النظرة الاولى ، فمن الهضاب الافريقيية ما هو حار جاف قحل تلعب الرياح العاتية برماليه ، ومنها ما يتمتع بأمطار دائمة وحرارة رتيبة في نطاق الغابات الاستوائية ، ومنها ما هو بين هذا وذاك ، يصيبه المطر في الصيف ، ويسموه الجفاف شتاء ، ولذا فنباته من نوع السهوب العشبية ، تتحول تجاه الاطراف الى أعشاب شبه جافة كانتقال لظروف الصحراء بعد ذلك .

كذلك يتفارط المنسوب بين الهضاب ، فيبعضها لا يعلو سوى بضع مئات من الامتار فوق سطح البحر ، كهضاب حواضن الكنفو ومعظم الصحراء الكبرى ، في حين قد يعلو بعضها آلاف الامتار كالحال في اراضي تنزانيا الشاهقة ، وتحتمل هضاب وسط القارة برطوبة وفيرة ، ينعكس اثرها على الغطاء النباتي الكثيف بحواضن الكنفو ، أما هضبة البحيرات فالخشائش الطويلة طابعها العام ، حيث توجد اعظم حدائق الحيوان بالعالم بتلك السافانا . وفي جنوب أفريقيا تنتصب الهضاب عبر عدد من الوحدات السياسية من زامبيا الى روديسيا ، ومعظم اتحاد جنوب أفريقيا ، وناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) ، وهي هضاب عالية معقل للخشائش تقع بجهات مدارية وشبه مدارية ، فيها فرص طيبة للاعمار والتنمية ، فالارتفاع يلطف من الحرارة ويقلل من فرص الجفاف وبالتالي فالطقس صحي ، والظروف ملائمة للنشاط .

## ٢ - الهضاب الأوروبية :

على النقيض من قارة أفريقيا الهضبة نجد أورو با قليلة الهضاب ، وان وجدت فمساحتها محدودة ، أكبرها هضبة الميزيتا meseta الاسبانية التي تشغله قلب شبه جزيرة أيبيريا ، وتطوق التلال معظم حواشيه ، وتحدها الجبال من الشمال والشمال الغربي ، اطراف الهضبة رطبة ، أما الداخل فشبه قاري معزول عن المؤثرات المحيطية من الاطلنطي والبحرية من البحر المتوسط .

فيما عدا ذلك توجد هضاب صغيرة بغرب ألمانيا وشرق فرنسا وجزء من شرق بلجيكا ، أما كل من هضبتي فرنسا الوسطى وبولنديا فهما من التمزق وعدم استواء السطح بشكل يدعو ادخالهما ضمن أراضي التلال .

### ٣- الهضاب الآسيوية :

يشتمل جنوب غرب آسيا على ثلات هضاب شهيرة تشغله أكبرها القسم الأدنى من شبه الجزيرة العربية الصخرية الرملية الجافة ، هذه الهضبة تنحدر من جبال العجاز على البحر الاحمر تجاه الشرق والشمال الشرقي نحو الخليج العربي وسهول العراق ، يلي ذلك من حيث السعة هضبة ايران التي تطوقها الجبال من جميع جهاتها ، وتمتد من ايران الى الأفغان وباكستان ، وهي برية قارية منعزلة . شبه جزيرة الاناضول هي ثلاثة هذه الهضاب ، وهي شبه جافة في قسمها الاوسط ، ولكن حواشيه من الرطوبة بدرجة تجعلها أفضل هضاب جنوب غرب القارة من حيث الامكانيات والاتصال بالعالم الخارجي عبر المضائق التركية والبحر الاسود وبحر ايجه ، أما من جهة الجنوب والشرق فتعد الاراضي الجبلية الوعرة كثيرة من هذه الامكانيات .

أجزاء واسعة من قلب آسيا هضاب جافة وشبه جافة تعزلها الحواشى الجبلية والاراضي الوعرة مما يعد من قدراتها ، وتمتد الهضاب من قاعدة عقدة بامير نحو الشرق حتى الانحناء الكبرى لنهر الهوانجى والحدود الغربية لمنشوريا ، وهي مسافة تعادل ما بين مدينة نيويورك ولوسانجلوس عبر اعرض بقاع أمريكا الشمالية ، وتشتمل هذه الرقعة على حوض تاريم أو صحراء تكلاماكان Takla Makan وصحراء جوبي ، الى الجنوب من حوض تاريم تقع أعلى هضاب العالم بالترتيب وتنقسم فعلا الى العديد من الهضاب على مستويات تتراوح بين ٤٠٠٠ ، ٣٠٠٠ متر في حين تعلو أطوالها الجبلية مثل ذلك القدر فوق منسوب الهضاب ذاتها . على هذه المناسب تتدنى درجات الحرارة كثيرا مقارنة بالجفاف الشديد ، مما يجعلها بحق صحار مجمدة ، لا تختلف كثيرا عن الاراضي القطبية .

بقية هضاب القارة صغيرة المساحة ، منها الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة الدكن الرطبة الخصيبة التربة المت�اثفة السكان ، ومنها أيضا هضبة يونان الصينية وهي برغم رطوبتها الا أنها أكثر ارتفاعا وعزلة .

#### ٤ - الهضاب الأمريكية :

تشتمل الأمريكية على نماذج طيبة من الهضاب ، بعضها يقتربن ويمتزج بالأراضي الجبلية كالحال في الهضاب الآسيوية ، وبعضها الآخر يحتل رقاع خالصة له على غرار هضاب أفريقيا وأستراليا ، وتوجد أكبر هضاب أمريكا الجنوبيّة بالبرازيل والأرجنتين ، وبالبرازيل تمتد الهضاب من العوض الأدنى للأمازون حتى العدود الجنوبيّة للبرازيل ، وتستمر حتى أواسط أوروجواي ، فغالبية نصف المساحة المثلثة مما يطلق عليه عادة اسم مرتفعات البرازيل هو في الحقيقة هضاب ترتفع من الشمال والغرب تجاه الجنوب والشرق ، ولهذه الحقيقة أهميتها في الاستيطان حيث يتخلخل السكان كثيرا بالجهات المنخفضة السطح المرتفعة الحرارة المت�اثفة الأدغال والعشائش من طراز السافانا ، أما إلى الجنوب فيتبع الارتفاع تغير ملموس في النمطين المناخي والنباتي ، اذ تتحول الانواع السابقة الى غابات شوكية ، وأخيرا تظهر حشائش الاستبس والأشجار الصنوبرية ، وتصبح الظروف ملائمة لتكاثف السكان .

بالأرجنتين تمثل هضبة باتاجونيا نموذجا لهذا النوع من التضاريس ، وتمتد فيما بين حائط الأنديز في الغرب ومياه الأطلنطي في الشرق ، وهي في مجموعها صحراء باردة عاصفة الرياح قليلة القيمة . أما بقية هضاب أمريكا الجنوبيّة فتقع في أحضان جبال الأنديز ، وهي في العادة صغيرة الرفع ، وتكثر فيما بين وسط كولومبيا وشمال تشيلي والأرجنتين . أكبرها وأعلاها هضبة بوليفيا وهي جافة في شطرها الأعظم ، ولكن مع هذا فقد كانت الهضاب الاستوائية بالأنديز مقراً لجماعات هندية أقامت دعائم حضارة زراعية راقية ، في ظل ظروف أكثر ملاءمة من الاراضي السهلية المنخفضة في الشرق والغرب بنفس العروض فيما وراء قواعد

الأنديز ، وحين وفد الاسبان على هذه الجهات اتخذوا من الهضاب المأهولة بالهنود مراكز للحكم والادارة ، نمت وتطورت مع الزمن ، لتصبح مدنا عامة ، الواقع أن خريطة توزيع السكان تتفق في حدود بقاعها المتكونة مع التوزيع الجغرافي لهضاب الأنديز .

أما أمريكا الشمالية فان أعظم هضابها تمتد من مدينة المكسيك جنوبا حتى الحدود الكندية الامريكية في الشمال مسافة ٣٢٠٠ كيلومتر وان انقطع هذا الامتداد ببروز العديد من السلالس الجبلية الصغيرة ، كما يعترض استمرارها عدد من الخواص النهرية السحرية ، هذه الهضاب الهائلة شبه صحراء متراصة ، تتخللها بقاع من صحار حقيقية . في الجنوب تقفل هضبة المكسيك جبال من الشرق والغرب والجنوب ، أما في الولايات المتحدة فتتحقق بالهضاب الامريكية جبال من الشمال والغرب ، والى حد ما من الشرق ، وقد ظلت معظم الهضاب الامريكية مناطق عبور لا استقرار بسبب قلة خيراتها ، ويطلق على أجزائها مسميات محلية مختلفة كهضبة كولومبيا في الشمال ، والى الجنوب منها هضاب العرض العظيم ، والى الشرق هضبة كولورادو .

الى الشمال وفي داخل الاراضي الكندية ، تقع الهضاب فيما بين السلالس الساحلية وجبال روكي ، وتنقسم الى ثلاثة أجزاء رئيسية ، الجنوبيّة منها يصفيها الحوض الاوسط من نهر فريز Fraser والوسطى يصفيها الحوض الأعلى لنفس النهر والحوض الاوسط لنهر سكينا Skeena أما الجزء الشمالي فيقع ضمن حدود حوض نهر يوكون Yukon . ونظراً للمناعة الجبال فان تلك الهضاب تقع في شبه عزلة تامة ، ولذا فالمعروف عن طبيعتها قليل لدرجة أن الكثير عن جغرافيتها ما زالت أموراً مجهولة ، والقليل مما يتداول عنها من معلومات مصدره قصص الرحالة والصياديّن وبعض تقارير حكومية متناثرة .

#### ٥ - الهضاب الاسترالية :

معظم قارة استراليا هضبة ، ومعظم الهضبة اقليم صحراوي حار ،

يمتد فيما وراء ساحل المحيط الهندي حتى الوسط الجغرافي للقارة ، ومن الخليج الاسترالي العظيم حتى قرب السواحل الشمالية .

#### ٦ - الهضاب القطبية :

معظم جرينلاند وقاره انتارتيكا هضاب جليدية الأسطح ، فالجليد في جرينلاند من السمك بدرجة أنه يطمر جميع معالم السطح من منخفضات وهضاب وجبال على حد سواء ، ويبلغ الجليد أقصى سمك له في الداخل وينحدر سطحه ببطء تجاه الاطراف حيث يطل بجروف وعرة على مياه البحر ، أو أطراف الارض اليابسة في بعض الجهات العالية من الجليد . نفس الشيء يقال أيضا عن القارة القطبية الجنوبية ، غير أن بعض سلاسل الجبال بها تبرز فوق غطاء الجليد ، وتعطي السطح المستوي بعض ملامح التضرس ، التي تكسر من حدته .

#### أصناف الهضاب :

تصنف الهضاب على أساس من الموقع الجغرافي أو التركيب البنائي أو التطور الفزيوغرافي على النحو التالي :

#### ١ - الموقع الجغرافي :

بخصوص الموقع الجغرافي والأبعاد والعلاقات المكانية بالظاهرات التضريسيّة المجاورة ، تصنف الهضاب إلى أنواع ثلاثة ، هي الهضاب الجبلية الحواشي inter mont أو piedmont ، وهضاب قواعد الجبال continental ، والهضاب القاري . النوع الأول تحتضنه الجبال ومنه هضبة بوليفيا فيما بين سلاسل الأنديز الشرقية والغربية ، ووسط المكسيك بين السيراماوري ، وإلى حد ما هضبة ايران . أما النوع الثاني فيقع عند حضيض الجبال العالية مثل هضبة يونان ، عند أقدام جبال جنوب الصين ، ومثل هضبة تمتد شرق قواعد الانديز في جنوب كولومبيا . وأخيرا النوع القاري ويتميز برباحته ، وانتشار بعض الاراضي الجبلية

فوقه ، من ذلك هضاب جنوب أفريقيا وشمالها ، ومرتفعات البرازيل ، وشبه جزيرة العرب . يلاحظ أن مثل هذا التصنيف على أساس الموقع ليس مانعا ، اذ يمكن أن تنتهي بعض الهضاب لأكثر من صنف واحد ، فهضاب غرب الولايات المتحدة يمكن أن تدخل ضمن النوع الجبلي العواشي لوعقها بين جبال روكي في الشرق ، ومجموعات جبلية أخرى في الغرب ، ولكن من ناحية أخرى فانها يمكن أن تنتهي للنوع الثاني حيث أن معظم أطراها تمثل قواعد الجبال المشرفة عليها ، ثم أخيرا فانها بسبب تراثيتها فوق مساحات شاسعة من القارة قد تعتبر نموذجا للهضاب القارية .

٢ - التركيب البنائي :

الهضاب على هذا الاساس أصناف ثلاثة : الاول ما استقامت طبقاته  
فبدت في وضع افقى او أقرب ما يمكن لذلك ، أمثلتها هضبة كولورادو  
وشبه الجزيرة العربية ، وان تعرضت الاخيره لبعض اضطراب عند  
الهوامش ، والصنف الثاني هضاب تشوهدت طبقاتها فانطوت وتآكلت  
أطرافها ، فسوبريت ، ومنها هضبة آردن Ardennes في جنوب شرق بلجيكا ،  
وهضاب شرق وغرب الاردن ، وهي كما نرى تقع على أطراف شبه الجزيرة  
العربية . أما النوع الاخير فهو هضاب التراكم نسبية الى خروج طفوح  
اللابية من شقوق أرضية ، وتراكمها في طبقات افقية مستوية ، غطت الاشكال  
البنيوية والحتية تحتها ، من أمثلتها هضبة كولومبيا الامريكية ، وهضبة  
بارانا في جنوب البرازيل ، وهضبة حرران السورية .

### **٣ - المضاب المزقة : Dissected**

هناك بقاع ناهضة من سطح الارض على شكل هضاب تعرضت أزمانا طويلا لعمليات النحت والتعرية ، مزقت أوصالها ، وخرشت من أحصانها بشكل يخرجها عن المفهوم العام للهضاب المائدي الشكل المتظلمة الأسطع ، فالخوانق والوديان السحيقة قد صاحت منها منحدرات وغرة ، تقسمها إلى حفافات من التلال العالية ، أو حتى قد تعطيها مظاهر العيال المتسطحة القمم

اذا ارتفعت معدلات التضرس الموضعية . من ذلك هضبة أليجيني Allegheny غرب من تفعات الأ بلاش الامريكية ، وحواف الهضاب الاردنية المطلة على غور الاردن والبحر الميت من الجانبيين .

#### رابعاً - التلال

التلال أكثر الاشكال الارضية شيوعا ، اذ أن ما ليس بالسهول أو الهضاب أو الجبال هو بالضرورة من قبيل أراضي التلال ، والتلال اذ تشبه الجبال في مظاهرها العام ، فانها أقل ارتفاعا ، وان كان بعضها ليس بأقل من أراضي الجبال وعورة وتمزقا وصعوبة عند العبور ، كما أن هناك صلة بين الهضاب المنسقة وبين التلال ، فكلاهما أراض متضرسة محددة الجوانب وان توافت المناسب ، كذلك فالصلة وثيقة بين التلال وغيرها من الاشكال لارضية من ناحية المكان ، فقد توجد مجموعات التلال عند قواعد الجبال الشاهقة ، أو فوق أسطح الهضاب ، أو قد تتناثر أسرابها فوق أوجه الاراضي السهلية الفسيحة .

#### التوزيع الجغرافي :

##### ١ - الأمريكية :

تنتشر معظم أراضي التلال بكل من أمريكا الشمالية والجنوبية بالجهات الشرقية، وان لم تخل منها الحواف الغربية ، وبعض بقاع الداخل من كلتا القارتين . ففي أمريكا الشمالية تغطي التلال الشطر الشمالي الشرقي من القارة مشتملة كل شبه جزيرة لبرادرور وممتدة حتى شمال وشرق اقليم البعيرات العظمى ، ثم الى الجنوب من مصب سانت لورنس تنتشر التلال مرة أخرى عبر نيويورك وزنوجلند ، ملتحمة بمرتفعات الأ بلاش التي تغطي غالبية الولايات الشرقية المطلة على الأطلنطي ، وقد وقفت هذه التلال حجر عشرة في وقت ما أمام المستوطنين الذين وفدو من أوروبا ووطئت أقدامهم أرض القارة لأول مرة على

سواحلها الشرقية ، فكان ولو جهم داخل القارة يتم عبر ممرات معدودة في هذه التلال ، شقتها أودية أنهار أهمها سانت لورنس وهدسون والأوهايو ، وعما يلاحظ أن معظم أراضي التلال هنا شديدة التمزق ، وبعضها يتمتع بمعدلات انحدار كالجبال أو أكثر منها ، ولذا كانت تلك الاراضي قليلة الغيرات ، مخلخلة العمران ، في عزلة وفقر نسبيين .

في غرب القارة تمتد التلال على طول القواعد الشرقية لجبال روكي ، وتنشر شمالا ثم شمالي بغرب وغربا ، لتغطي غالبية الاراضي الداخلية من آلاسكا ، كذلك تسود أراضي التلال على امتداد ساحل المحيط الهادئ من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كاليفورنيا حتى الحدود الكندية ، وكتنمة لذلك في الجنوب تنتشر أراضي التلال عند أقدام جبال سيرامادري الغربية بالتكسيك ، حتى داخل ولاية أريزونا الامريكية ، وهذه في الغالب جهات قارية جافة قليلة النفع .

القسم الاكبر من شمال شرق قارة أمريكا الجنوبية تلال تفصل بينها هضاب أو سهول فيضية رحيبة ، وتنتمي إليها أراضي غيانه وتنتمتها في الحواف الجنوبية لسهل الأمازون ومنتفعات شرق البرازيل ، وقد لعبت هذه التلال دورا مشابها لنظيراتها بشرق أمريكا الشمالية ، من حيث الفصل بين الساحل والداخل ، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار كتل الهضاب والجبال التي تتلاحم معها ، ومناخ هذه الجهات مداري رطب تسودها حشائش السافانا ، مع الغابات الشوكية أو الغابات الاستوائية ، ومن ثم قلت امكاناتها ، وباستثناء التلال الساحلية تكاد تخفو بعض بقاع الداخل الا من القليل من الهنود الاصليين ، وكثير من الجهات ما زالت أرضا مجهولة لم تستكشف ولم تمسح طبوغرافيا أو توقع تفصيلاتها على الخرائط .

على الجانب الغربي تنتشر أراضي التلال بامتداد ساحل تشيلي وبيرو وبعض جهات كولومبيا وأكوادور بالقرب من الساحل ، وكالحال في نظائرها بأمريكا الشمالية تقع التلال بين مياه الباسفيك من ناحية وسلسل الجبال

الشاهقة من ناحية أخرى ، ويندر أن يتعمق المحيط بخلجانه داخل تلك الاراضي .

## ٢ - أوروبا :

باستبعاد السهل الروسي والجبال الألبية ، فإن بقية القارة تسودها التلال ، وهي في أكثرها أراض ليست قاسية البرودة أو الجفاف ، وبالتالي فهي دائماً جهات آهله بالسكان ، يعكس أراضي التلال الأمريكية . ففي العصر البريطاني تغطي التلال اسكتلندا وشمال وغرب إنجلترا وكل ويلز وجزيرة أيرلندا ما عدا أواسطها ، هذه المرتفعات تشكل المصادر الرعوية والغذائية لتلك البلاد ، كما أنها بفضل رطوبة المناخ وانحدار السطح تمدها بالطاقة الكهربائية الازمة للصناعة من أنهارها المتكسرة .

على القارة توجد أكثر أراضي التلال بالقسم الجنوبي ، ممتدة ما بين الأطلنطي وبحر ايجه والبحر الاسود من ناحية ، وبين البحر المتوسط وأواسط المانيا وجنوب بولندا من ناحية أخرى ، ولكن هذه المساحة الشاسعة تعترضها سلاسل الجبال وأراض سهلية متفرقة ، وليست خالصة للتلال ، وما تجدر ملاحظته أن أقطاراً كالبرتغال وایطاليا ويوغوسلافيا والميونان وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا تغلب عليها التلال أكثر من بقية الاشكال الارضية الاخرى ، ونظراً لقلة الاراضي السهلية بمثل هذه الاقطارات ، فقد اضطر الاهالي لاستثمار أراضي التلال على نطاق كبير ، بالإضافة الى ما بينها من أودية في أغراض الزراعة والرعوي والتعريج ، وقد ساعد في ذلك لطف المناخ ورطوبته ، وفي كثير من البقاع أقيمت المدرجات الزراعية على الجوانب الدنيا من التلال بعناية تنتزع الاعجاب .

تلال شمال القارة توجد بكل من السويد والنرويج وفنلندا ، الاطراف الشمالية منها تغطيها الغابات وتكتنفها البحيرات بشكل يشبه أراضي التلال بشرق كندا وحوض البحيرات وساند لورنس ، أما الاطراف الجنوبية فأكثر دفئاً ، وبالتالي أنفع لأغراض الرعي والزراعة .

بأقصى شرق القارة توجد سلاسل الأورال التلية الفاصلة بين السهل الروسي الأوروبي في الغرب والسهول الآسيوية في الشرق .

#### ٣ - تلال آسيا واستراليا :

تتمتع آسيا بنصيب الأسد من التلال التي ترسم حلقة شبه متصلة ما بين المحيط الهندي جنوبا والمحيط المتجمد شمالا، وما يمتد مياه الباسيفيك وأواسط القارة ، وقد كان لهذا الانفاسح انعكاساته على الظروف الطبيعية لأراضي التلال التي تتراوح ما بين ظروف التجمد في التundra والظروف المدارية الرطبة ، ففي الجنوب تنتشر التلال فوق الجزء الأكبر من شبه جزيرة الدكن وبورما وجنوب الصين ، حيث يتكون السكان فوقها بسبب ضيق الاراضي المستوية عن استيعابهم ، وقد قام الاهالي بتدریج جوانب التلال الآسيوية في جنوب القارة وشرقها ، وأقاموا فوق كل شبر منها اقتصادا زراعيا كثيفا ، أما التلال الداخلية فشأنها شأن السهول المحيطة بها ، ففار قليلة الامكانات بسبب الجفاف .

تمتد التلال الآسيوية بأربيل جزر اندونيسيا وغانة الجديدة ، وتستكمل طوقيها بعد ذلك على طول الهاشم الشرقي المرتفع من قارة استراليا ، وجزيرة تسمانيا ، والشطر الاكبر من أراضي جزيرتي نيوزيلندا ، وتلعب التلال الاسترالية دور العاجز الذي يحول بين المؤثرات المحيطية الرطبة المنبعثة من الشرق وبين الاراضي الداخلية من القارة ، فتسود لذلك ظروف الجفاف .

#### ٤ - أفريقيا :

كثير من الاراضي غير الهضبية في هذه القارة الهضبية عبارة عن تلال تتلاحم في غالبية الاحيان بأراضي الهضاب ، أكثر هذه التلال يقع في النصف الجنوبي من القارة جنوب الصحراء الكبرى ، حيث تطوق أراضيها الهضاب الداخلية حول كل من حوض الكنغو وحول هضبة البحيرات بوسط

شرق القارة ، وحول هضاب جنوب افريقيا الواسعة ، أما النصف الشمالي من القارة بهضاب الصحراء الكبرى ذاتها فيغزوه نطاق قوسى من التلال يتبعه كمعبر يربط بين قلب الصحراء وبين أراضي التلال المترامية على الاطراف الشمالية لحوض الكنغو الهضبة ، وتبدو التلال مرة أخرى شمال غرب القارة عند قواعد جبال أطلس ، ثم شمال شرق القارة على طول ساحل البحر الاحمر وامتدادها جنوباً عبر ارتريا الى اراضي الصومال والساحل الشمالي للقرن الافريقي . يقابل هذا على الجانب الآسيوي من البحر الاحمر المنحدرات الدنيا من جبال اليمن ، ثم مرتفعات عسير والججاز وامتدادها شمالاً في تلال جنوب الاردن على طول وادي عربه ، كما يلحق بها شمالاً المرتفعات السورية واللبنانية .

#### أصناف التلال :

كما تختلف الجبال والهضاب في أصولها وعوامل تشكيلها تختلف التلال أيضاً . فبعضها تبرز ملامعه أثر عامل التكوين البنائي للصخور ، وبعضها الآخر تتعكس عليه آثار عمليات النحت والتعرية والارسال .

#### ١ - التلال البنوية :

حينما تتعرض طبقات من الرواسب للتغصن والطي ، فإنها تبدو على شكل موجات ، لا تثبت عوامل الحت أن تمارس نشاطها فيها ، حتى تكتشف ما بها من التكوينات الصغرية اللينة فتأتي عليها ، أما التكوينات الصلبة فانها لشدة مقاومتها لتلك العوامل تبقى شاخصة بارزة ، فتنشأ على امتدادها حفارات التلال التي تفصل بين الأودية والمنخفضات وتتعدد لذلك نمطاً يتكرر مع تعاقب التكوينات الصلبة واللينة ، فترى التلال وقد بروزت في أحزمة متوازية تقربياً تحصر بينها أشرطة من البطون والقيعان ، لهذا فإن النمط العماني يتبع النمط التضريري ، حيث تسود الزراعة بطون الأودية ومدرجات قواعد التلال ، أما المنحدرات فتترك للمراعي والغابات . كذلك تتبع شرائين المواصلات نفس النمط ، فتمتد في بطون

الوديان ، أما اذا اضطرت لعبور حافات التلال عرضيا فان ذلك يكون عن طريق فجوات معدودة حفرتها أودية جانبية اوجدت بها ما يشبه المرات الضيقه المتباudee .

## ٢ - التلال الحتية الارسالية :

حينما تكون الطبقات الصخرية بمناطق التلال أفقية الوضع ، او متكللة مندمجة متعانسة التركيب والصلابة ، افسح ذلك المجال أمام عمليات النحت وحدها لكي تصوغ أشكال التلال ، فالأودية النهرية عندما تمزق تلك البقاع ، فانها تتفرع في شبكات تشبه الى حد كبير تفرع أغصان الاشجار ، ولذا يطلق عليها اسم النظام الشجري للمجموعات النهرية ، ومن ثم ترسم حافات التلال نفس النمط الشجري فيما بين التفرعات ، مثال ذلك تلال الجرانيت البارزة على الجانب الشرقي لوادي عربه بجنوب الأردن ، ومناطق تلال الكثار على جانبي السهل الفيسي المعروف بالأزوار بنهر الأردن .

بعض التلال الحتية توجد بمناطق التي اجتاحتها الجليد ، حيث حفرت ألسنته أودية غائرة في المناطق التي تركزت بها ، بينما برزت الأرض فيما بينها على شكل صفوف من التلال ، وفي المناطق التي انتهى إليها الجليد وأرسب حمولته من الركام ، نشأت صفوف أخرى من تلال ارسالية ركامية مستطيلة متعرجة ، وفي بعض الجهات الصحراوية قد تراكم الرمال على شكل تلال صغيرة متعركة من الكثبان ، التي يغطي بعضها مئات الكيلومترات المربعة من سطح الصحراء ، كالحال في صحراء الربع الخالي جنوب شرق الجزيرة العربية ، وبعض الرمال العظيم فيما بين مصر ولبيبا .

## الفصل السابع

### الغلاف المائي

يشتمل الغلاف المائي للكرة الأرضية على عدد كبير من المسطحات المائية التي تتتألف منها الأجسام الكبيرة للمحيطات والبحار ، ثم البحيرات والانهار ، وأغلفة الجليد على سطح الأرض اليابسة ، والمياه الجوفية أو الباطنية الفائرة في الحيز الخارجي من صخور القشرة الأرضية .

#### البحار والمحيطات

تفطّي البحار والمحيطات نحو ٧١٪ من المساحة الكلية لسطح الأرض ، والواقع أن علم الجغرافيا اذ يهتم بدراسة الأرض كموطن للجنس البشري ، فإنه لا يسعه أن يهمل تلك المساحة الهائلة التي تغطيها المياه المالحة من سطح هذا الكوكب . ولعل أهمية هذه المياه تتضاعل في الأذهان للوهلة الأولى اذ نصفها بالملوحة ، ولكن الواقع غير ذلك . حقيقة أن الإنسان وإن كان لا يقضي حياته في البحر ، إلا أن للبحر علاقة وثيقة بحياته ، فعبابه يمثل طرقاً ممهدة يستخدمها ليحمل عليها سلعه ومتاجره بين قارات العالم ، ومن كائناته الحية يتخد غذاءه وخاماته ، وعلى أملاكه ومعادنه تقوم الكثير من صناعاته ، ناهيك عن أهمية المسطحات المائية الكبرى والصغرى كمطبخ للمناخ على سطح الأرض ، بما تحدثه من تلطيف

في تطهير درجات العرارة ، وارسال الفيت سقياً للمناطق اليابسة من هذا السطح .

كذلك كان المحيط في المراحل المبكرة من تاريخ كوكبنا المهد الذي نشأت به كافة صور الحياة ، ومنه انتقلت الى البر ، ولسوف تزداد أهمية هذه المياه المالحة تباعاً باتكارات وسائل رخصصة التكلفة لتحليلتها ، لسد العجز في المياه العذبة اللازمة في كثير من بقاع العالم . بل ان مياه البحر المالحة على حالها تستخدم الان في المصانع للتبريد كمصانع الحديد والصلب وموลดات الطاقة النووية ، وأخيراً استخدمت هذه المياه بنجاح حتى لأغراض الزراعة وانتاج المحاصولات الغذائية ، وان كان ذلك يتطلب نوعاً خاصاً من التربات ، ودورة زراعية معينة تزرع بموجبهها نباتات محبة للملوحة بين عام وآخر ، لتخفيض نسبة تركيز الاملاح في التربة من جراء الري بماء البحر ، ويقال بأن هذه الطريقة تعدت فعلاً مراحل التجريب الى مراحل التطبيق على مساحات كبيرة في بعض الدول .

كذلك البحر مورد لا ينضب لاستخراج الكثير من العناصر المعدنية التي تشتمل مياهه على عشرات منها ، كما أن استخدام الطاقة الناتجة عن حركة الماء خاصة في المد والجزر قد أصبح حقيقة واقعة في بعض الدول كفرنسا وأمريكا . و اذا كان البحر مصدر الرطوبة عصب الحياة على البر ، فإنه في نفس الوقت مستودع هائل للغذاء ، الذي تتفاقم مشكلاته عاماً بعد عام ، نتيجة للنمو السريع المطرد لسكان العالم . هذا المصدر من الغذاء السخي لم يستغل بعد كما ينبغي برغم التقدم الملحوظ في معدات الصيد ووسائله ، غير أن هذا في حد ذاته دليل على أن الانسان رغم ما بلغه من تقدم حضاري وعلمي ما زال يمارس في البحر حرفة من أقدم حرفه البدائية ، وأعني بهذا حرفة الصيد ، والصيد افباء أو بمعنى آخر « تدين » للثروة ، يأخذ ولا يعطي ، وفي ذلك استنزاف لورد لا يعوض . ولكن مما يبشر بالخير أن بعض التجارب قد نجحت في استزراع المحيط باللؤلؤ ونباتات بحرية أخرى ذات قيمة غذائية عالية لما تحويه من بروتين ،

يصلح لفداء البشر بعد معالجته كيماويا لجعل طعمه مستساغا ، ففي المحيط ستكون مزارع الغد ، ولكن قبل أن نتفاءل بالغد ما زالت أمامنا مراحل طويلة من الدراسة التفصيلية الشاملة لمعرفة أنساب الظروف والبيئات التي يزدهر في كنفها نمو الكائنات البحرية ، وهذا بدوره يتطلب عملية « مسح » للمسطحات المائية بجميع جهات الأرض ، والواضح أن مثل هذا العمل الضخم يقتضي تعاونا دوليا بين أمم الأرض لقلة جدوى الجهود الفردية . كما أن مشكلات التلوث على نطاق واسع تهدد مساحات كبيرة من مياه المحيط ، وتقلبها فعلا إلى « صحار » مائية مقفرة تماما من الحياة .

#### طبيعة ماء البحر :

ماء البحر مادة شديدة التعقيد على الرغم من أن ٩٦,٥٪ منها ماء عذب ، ونسبة ضئيلة لا تزيد على ٣,٥٪ فقط من وزنها مواد صلبة ذاتية ، معظم هذه النسبة من ملح الطعام العادي ( كلوريد الصوديوم ) ، فمياه البحر تحتوي على نحو ١٨,٩١ جرام من الكلورين في كل كيلوجرام ماء ، وعلى ١٠,٥١ جرام من الصوديوم في كل كيلوجرام ، وهذا إنما العنصران المشكلان لملح الطعام . يلي ذلك عنصر المغنيزيوم ، ويوجد منه ١٢٧٢ جزءا في كل مليون جزء من ماء البحر ، فالكريت ونسبة ٨٨٨٤ جزءا في المليون ، والكالسيوم ٤٠٠ جزء في المليون ، والبوتاسيوم ٣٨٠ جزءا في المليون . هذا فضلا عن العديد من العناصر الأخرى ، التي توجد بكميات قليلة ، ولكن على الرغم من هذا فإن بعضها أهمية بيولوجية أو اقتصادية كبيرة ، يضاف إلى ذلك العديد من العناصر الأخرى التي توجد بكميات أقل ، كالمعادن الشمينة مثل الذهب الذي يوجد منه ٣٠٠٦ ر. أجزاء في كل ألف مليون جزء ، أو في كل طن من ماء البحر ، ومن الراديوم يوجد ٢,٠٠٠,٠٠ جزء في الطن ، بالإضافة إلى ذلك توجد عناصر السيليكون والنيروجين والفوسفور وغيرها . ولمعرفة كمية بعض هذه المعادن في بحار ومعيطة العالم يكفي أن نذكر أن أملاح المغنيزيوم بهذه المياه تكفي لتغطية القاع

بكلفة جهات البحار والمحيطات بطبقة سماكتها ستة أمتار ، أما ملح الطعام فهو عشرة أمثال ذلك أي أنه يمكن أن يفطري كافة جهات القاع بطبقة متصلة سماكتها ستون مترا .

تتراوح نسبة ملوحة مياه المحيط بين ٣٢ ، ٣٣ في الألف ، فهي تنخفض كثيرا حيث تنصب الانهار الكبرى ، بينما تبلغ الذروة بالمسطحات المائية التي تتعرض للبحر السريع دون أن يصلها ايراد نهري كبير ، كالحال في البحر الأحمر ، حيث تبلغ نسبة ملوحته ٤٠ في الألف ، بالإضافة إلى مياه الانهار ، فالمطر عامل هام آخر في تخفيف حدة الملوحة ، وفيما بين خططي عرض ٤٠ شمالا و ٣٥ جنوبا ، يقل المطر بشكل ملحوظ في العروض المدارية ، باستثناء شريط ضيق حول خط عرض ٤٠ شمالا ، ولذا تزداد الملوحة التي تبلغ أقصاها ٣٥,٨ في الألف بالمحيطات حول خط عرض ٢٥ شمالا ، وإلى الشمال من ذلك تقل النسبة تدريجيا .

أما بالنسبة للتوزيع الحراري للمياه السطحية ، فإن النمط العام للتوزيع الطاقة الحرارية يتافق مع كمية الطاقة الوائلة من الشمس إلى الأرض ككل ، بمعنى أن أداً الماء توجد بالقرب من خط الاستواء ، وأبعدها توجد تجاه القطبين ، كما أن معدل فقدان الحرارة يتحدد نفس النمط الموجود على اليابس ، فكمية الحرارة التي تتلقاها المياه فيما بين خط الاستواء ودوائر عرض ٤٠ شمالا وجنوبا ، أعظم من الفاقد بالأشعة والتلامس مع الهواء والبحر ، ولكن فيما بين هاتين الدائرين والقطبين ، تتعكس الآية ، ويكون الفاقد أعظم . ولذا تقوم كل من التيارات المائية والهوائية بنقل الحرارة ، واعادة توزيعها من العروض الدنيا للمحيطات ، لتعويض المسطحات المائية بالعروض العليا عن العجز الناتج عن زيادة الفاقد على الوارد ، وتبلغ هذه الحركة أشدتها عند خط عرض ٤٠ شمالا وجنوبا ، وهذا ينقلنا لمناقشة الدورة المائية العامة للنلاف المائي على سطح الأرض .

## دورة المياه بالمحيطات :

الركود التام ليس من خصائص المياه بأي جزء من أجزاء المحيط، فهناك حركة دائمة بجميع جهات الغلاف المائي لسطح الأرض ، مبعثها عوامل متعددة ، أهمها القوة الناشئة عن دفع التيارات الهوائية للطبقات السطحية من المياه ، ثم اختلاف كثافة المياه الناجمة عن تفاوت درجات الحرارة ونسبة الملوحة من مكان إلى آخر . بالإضافة إلى هذا ، تلعب قوى أخرى كثافة دوران الأرض حول نفسها ، وما ينشأ عن ذلك من انحراف الأجسام المتحركة على سطحها على يمين أو يسار اتجاهها طبقاً للموقع من نصف الكرة ، ثم أشكال السواحل ونظام توزيع اليابس ، لكل أولئك دوره الهام في نظام الدورة العامة للمياه بالمحيطات والبحار ، وينشأ عن ذلك ما يعرف بالتيارات المائية ، وهي على نوعين :

التيارات الرئيسية أو العمودية التي تسبب هبوط كتل مائية إلى الأعماق أو صعود أخرى نحو السطح ، فالمياه الباردة أو الشديدة الملوحة تميل إلى الهبوط وتكون الكتل السفلية ، في حين أن المياه الدافئة أو القليلة الملوحة لأنخفاض كثافتها تطفو على السطح .

أما النوع الآخر من الحركة فهو الحركة الأفقية ، ولاختلاف الكثافة أيضاً دخل كبير في نشأتها ، فمن البديهي أن المياه السطحية الباردة بالمناطق القطبية تهبط نحو القاع ، وتتحرك تجاه خط الاستواء ، في حين تتبع رك المياه السطحية في اتجاه معاكس ، لكي تحفظ التوازن ، ومن الأمثلة البارزة على ذلك كتل المياه الباردة التي لوحظ هبوطها على جانبي جزيرة جرينلاند ، متوجهة إلى أعماق المحيط الأطلسي بالعرض الشمالي ، ثم المياه الدافئة المالة التي تدخل المحيط المتجمد الشمالي ، وتوجد تحت طبقة المياه الأقل ملوحة عند سواحل سيبيريا .

من ناحية أثر السواحل على دورة المياه ، فيلاحظ أن التيارات المائية متى بلغت سواحل الكتل اليابسة التي تعترضها فإنها تغير اتجاهاتها أو تتشطر إلى شعب ، كما هو الحال في التيار الاستوائي الجنوبي بالمحيط

الأطلنطي عند وصوله سواحل أمريكا الجنوبيّة ، ولكن يلاحظ أن هذا العامل يؤثر على الحركة ولكنه لا يسببها ، يوجهها ولكنه لا يبعثها . مثال آخر سلبي هو التيار الجنوبي في نصف الكرة الجنوبي حول قارة انتارتيكا، فهناك حيث لا تُعَرَّض الكتل القارية استمرار مسار الماء ، يوجد تيار دائري يدور حول القارة القطبية ، بحيث يكمل دورة واحدة كل بضع سنوات على نحو ما سنفصل فيما بعد .


لعل من أهم مسببات الحركة ونشأة التيارات البحريّة بالمحيطات هو دفع الرياح السطحية للطبقات العليا من المياه لأعماق قليلة ، فمن الثابت الآن أن للرياح القدرة على تحريك المياه في اتجاه مواز لاتجاه هبوبها ، فالرياح التجارية فيما بين المدارين تدفع التيارات البحريّة السطحية نحو العرب تجاه السواحل الشرقيّة من القارات ، مما يؤدي إلى تراكم المياه السطحية الخفيفة بالقرب من هذه السواحل ، ويصل تأثير هذا العامل إلى عمق ١٥٠ متراً في المحيط الأطلنطي و ٣٠٠ متراً في المحيط الهادئ . أما بالجهات التي تمتاز بتجازس المياه في الكثافة ، فإن التراكم على النحو السابق لا يحدث ، ولكن في هذه الحالة تميل المياه إلى التجمع على يمين اتجاه الريح في نصف الكرة الشمالي ، وعلى يسارها في نصف الكرة الجنوبي ، ففي نصف الكرة الشمالي إذا هبت الرياح بموازاة ساحل على يمينها ، فإن اتجاه المياه يكون صوب الساحل ، أما إذا كان الساحل على يسار اتجاه الريح ، فإن المياه تنقل نحو الداخل ، أي تجاه الحوض العميق من المحيط ، ومن ثم تحدث ظاهرة انقلاب المياه السطحية upwelling حيث ترتفع مياه باردة من الأعماق لكي تحل محل المياه السطحية التي أزيحت نحو الداخل ، ويتراوح العمق الذي تأتي منه المياه الباردة بين ٢٠٠ و ٣٠٠ متراً تحت السطح .

**التيارات المائية بالمحيطات :**

**المحيط الأطلنطي الشمالي :**

يشتمل هذا الحوض على عدد من التيارات المائية التي تنشأ بالمنطقة الاستوائية ، من بينها التيار الاستوائي الشمالي ،

وهو عبارة عن تيار ضحل أي قليل السمسك ، لا يتعدى أثره المائتى متر العليا من المياه السطحية ، في نطاق واسع يمتد بين خطى عرض ١٠ ، ٣٠ شمالا ، ويعتمد أساسا في حركته من الشرق الى الغرب على دفع الرياح التجارية الشرقية ، وتبلغ سرعته عند خط عرض ٢٠ شمالا نحو ٣٠ كيلومترا في اليوم . وعند خط طول ٦٠ غربا تقريبا ينقسم هذا التيار الى شعبتين احداهما تدخل البحر الكاريبي ثم تدور بخليج المكسيك لتخرج منه بعد ذلك الى المحيط الأطلنطي عن طريق مضائق فلوريدا ، أما الشعبة الثانية التي تتبع خط طريقا مباشرا فانها تلتقي بالاولى الى الشمال من جزر الهند الغربية ( شكل ٥٢ ) .



شكل (٥٢) التيارات البحرية

في النصف الجنوبي من المحيط يتولد تيار آخر نتيجة دفع الرياح التجارية الجنوبيّة الشرقية يعرف باسم التيار الاستوائي الجنوبي ، وهو أقوى من نظيره في الشمال حيث تتجاوز سرعته في شهر حزيران وتموز ٢٥ كيلومترا في اليوم ، ويلاحظ أن هذا التيار ينقل كميات هائلة من المياه من النصف الجنوبي الى النصف الشمالي من المحيط ، اذ تقدر كمية المياه التي تعبر خط الاستواء في هذا الاتجاه نحو ٦ مليون متر مكعب في الثانية ،

ولذا فمن المعتقد أن انتقال هذه الكمية من المياه الدافئة قد ساعد على وقوع خط الاستواء الحراري بالمحيط إلى الشمال من خط الاستواء الفلكي . وينتشر التيار الاستوائي الجنوبي فيما بين خطى عرض ٢٠° جنوبا ، ٤° شمالا ، وحالما يصل في اتجاهه غربا ساحل البرازيل ينشطر عند رأس ساوروك إلى شعبتين ، أحدهما تتجه نحو الشمال الغربي فتدخل البحر الكاريبي وتصبح جزءا من التيار الاستوائي الشمالي ، أما الشعبة الأخرى فتتجه جنوبا على طول الساحل الشرقي لقارنة أمريكا الجنوبية وتعرف باسم تيار البرازيل .

يعمل التياران الاستوائيان الشمالي والجنوبي على تراكم كميات هائلة من المياه على الجانب الغربي للمحيط ، وبخاصة في خليج المكسيك حيث يقدر أن مستوى الماء فيه يرتفع عن معدل مستوى الأطلنطي بنحو ١٩ سم عند مضائق فلوريدا مما يدفع بالمياه من الخليج إلى المحيط على شكل تيار يعرف باسم تيار الخليج ، وهو يتكون من ثلاثة مراحل ، المرحلة الجنوبيّة منه تعرف باسم تيار فلوريدا بين مضائق ورأس هاتيراس Hatteras وتنصي المرحلة الوسطى حتى الشطوط العظمى تيار الخليج ، وفيما بعد ذلك يعرف التيار باسم تيار شمال الأطلنطي North Atlantic drift ، حيث يتشعب التيار في الجزء الشمالي من حوض هذا المحيط ، والتيار في مجموعه عبارة عن نطاق ضيق من مياه سريعة الحركة ، تفصل بين المياه الشاطئية الباردة على يسارها ، وبين المياه المحيطية الدافئة على يمينها .

وتبلغ أقصى سرعة لهذا التيار نحو ١٦٠ كيلومترا يوميا في نطاق أو سط يبلغ عرضه نحو سبعين كيلومترا . بشمال الأطلنطي يتشعب هذا التيار ، وينتشر على مساحة واسعة ، فتبطئ حركته ويتوجه شرقا مع الرياح العكسية الغربية ، جزء من هذا التيار يتبع مسارا جنوبيا شرقيا ليكون تيار كاناري ، أما الباقي فيتجه إلى الشمال والشمال الشرقي ، وهنا تغير خصائص المياه التي تحمل الدفع إلى سواحل غرب أوروبا ، بل إلى أطوار المحيط المتجمد الشمالي ، بعض المياه تتجه غربا إلى الجنوب من أيسلندا في

تيار يسمى ارمنجر Irminger الذي يلتقي بتيار شرق جرينلاند البارد بعد ذلك ، ومن اتحادهما تتكون الكتل المائية الباردة ، التي تهبط الى الأعماق بشمال حوض الأطلنطي . كذلك تدخل بعض المياه بحر النرويج ، وفي جميع هذه الجهات تساعد التيارات على تلطيف حدة البرودة ، وتيار الخليج من هذه الناحية أكثر فاعلية من نظيره شمال المحيط الهادئ ، فالرحلة التي يقطعها تيار الخليج الى هذه الجهات لا تزيد على خمسة آلاف كيلومتر ، بينما يقطع تيار شمال المحيط الهادئ رحلة تزيد على ثمانية آلاف كيلومتر يفقد خلالها الكثير من حرارته .

#### تيارات جنوب الأطلنطي :

على الجانب الشرقي يوجد تيار بنجويلا ، الذي يتحرك شمالا بالقرب من ساحل أفريقيا ، ويبلغ عنفوانه فيما بين رأس الرجاء الصالح وخط عرض ١٨° جنوبا ، نتيجة لحركة التيار في النصف الجنوبي من الكره فان المياه الكثيفة توجد على يمينه تجاه الساحل، ويقدر أن هذا التيار ينقل نحو ١٦ مليون متر مكعب من الماء في الثانية .. وفيما وراء خط عرض ٢٠° جنوبا ، يبتعد التيار عن الساحل كثيرا ، فيتجه غربا لكي يتبع مع التيار الاستوائي الجنوبي . وبصفة عامة يمكن القول بأن تيار بنجويلا أقوى وكمية المياه التي ينقلها أعظم من نظيره المعروف باسم تيار البرازيل على الجانب الغربي للمحيط ، وينشأ هذا الأخير كشعبية من التيار الاستوائي الجنوبي بعد أن ينطر عند رأس ساوروك ، ويدهب الشطر الأعظم منه الى الشمال ، ولذلك كانت كمية المياه التي تتحرك بتيار البرازيل قليلة لا تundo ١٠ مليون م<sup>٣</sup> في ثانية ، ويظل هذا التيار الدافئ يتوجه جنوبا حتى خط عرض ٢٠° جنوبا ، وعندئذ يلتقي بتيار فوكленد البارد ، ومن اتحاد هذين التيارين المختلفين ينشأ تيار يتوجه من الغرب الى الشرق عبر جنوب الأطلنطي ، بتأثير دفع الرياح الغربية ، ومن ثم تستكمل المياه دورتها في اتجاه ضد اتجاه عقارب الساعة بالنسبة الجنوبي من هذا المحيط .

### تيارات المحيط الجنوبي :

يدور حول قارة أنتارتيكا تيار من الماء ، يتوجه من الغرب الى الشرق ، تبلغ سرعته عند خط عرض ٥٠° جنوبا نحو ١٥ سم في ثانية ، وقد لوحظ أن الأجسام الطافية مع ماء هذه العروض تتحرك شرقاً بمعدل ١٢ كم يومياً ، وتستغرق رحلة هذه الأجسام ما بين ٣ ، ٤ سنوات لكي تتم دورة كاملة حول القارة القطبية ، ويدور التيار بانتظام حول هذه القارة ولكن في مسار يتغير تبعاً لتضاريس قاع المحيط ، من ذلك تحول التيار عن مساره عند مناطق العوافات البارزة من القاع ، والتي يبلغ عدد ما يعترضه منها نحو خمس حفافات . كما أن امتداد الطرف الجنوبي لقارة أمريكا الجنوبي يحصر هذا التيار في شقة مائية ضيقة ، ولكن بمجرد عبورها ينتشر التيار شمالاً ، حتى أن جزءاً منه يكون تيار فوكленد السابق ذكره .

### تيارات المحيط الهندي :

نتيجة للتغير نظام هبوب الرياح في هذا المحيط ، فإن الدورة المائية به صيفاً عكسها شتاء ، فالتيار الاستوائي الشمالي الذي يصل حتى سواحل الصومال يبلغ أوجه في فبراير (شباط) ومارس (آذار) أثناء هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ، ولكن في أغسطس وسبتمبر (أب وأيلول) ، حينما تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية يختفي هذا التيار ، ليحل محله تيار يعرف باسم التيار الموسمي ، الذي يتوجه في حركة عكسية ، أي من الغرب الى الشرق .

كذلك التيار الاستوائي الجنوبي الذي يوجد فيما بين خططي عرض ٢٧° و ١٠° جنوباً في فصل الشتاء ، يتحرك شمالاً في فصل الصيف ، وتتجه مياهه بمحاذة الساحل الأفريقي ، ابتداءً من خط عرض ١٠° جنوباً حتى يعبر خط الاستواء ، أما الجزء المتبقى فيتجه جنوباً ويحمل اسم تيار موزمبيق ، وعند خط عرض ٣٠° جنوباً يطلق عليه اسم تيار Augilhas أو جلاس

الذي يكوّن نطاقاً مائياً ضيقاً واسع المعالم على بعد يقل عن ١٠٠ كم من الساحل الأفريقي ، وحالما يصل الطرف الجنوبي للقارة ، يدخل جزء يسير منه إلى المحيط الأطللنطي ، بينما ينutf معظم شرقاً ثم شمالاً قبل وصوله سواحل استراليا ، حيث يعرف باسم التيار الأسترالي الغربي ، وهو نظير تيار بنجويلا بالمحيط الأطللنطي .

#### تيارات المحيط الهادئ :

يشبه نظام الدورة المائية بالمحيط الهادئ ما سبق أن ذكرنا عن المحيط الأطللنطي ، حيث يوجد تيار استوائي جنوبي يفصله عن التيار الاستوائي الشمالي تيار راجع يتوجه إلى الشرق ، هذا التيار المضاد أشد بكثير من نظيره في المحيط الأطللنطي ، ولعل أهم ما يميز المحيط الهادئ هنا أنه أسفل التيار الاستوائي الجنوبي المتوجه غرباً ، يوجد تيار سفلي يتبعه اتجاهها عكسياً يعرف باسم تيار كرومويل Cromwell Current ، وهو عبارة عن طبقة رقيقة من المياه تتحرك شرقاً بسرعة فائقة عند خط الاستواء ، وتبلغ سرعة هذا التيار صيفاً نحو ١٠٠ سم في الثانية ، وتزداد سماكة طبقة المياه كلما تقدم التيار شرقاً ، ولذا يبلغ معدل ما يحمله من ماء نحو ٣٩ مليون م<sup>٣</sup> في الثانية .

أما التيار الاستوائي الشمالي بهذا المحيط ، فيشبه إلى حد كبير نظيره في المحيط الأطللنطي ، حيث يتوجه من الشرق إلى الغرب ، ويزداد حجمه كلما تقدم غرباً ، يساعد على ذلك ما يضاف إليه من مياه دافئة من الكتلة الاستوائية السطحية . ويبداً هذا التيار بالقرب من سواحل أمريكا الشمالية ، ويزداد عرضه وعمقه بالتدرج ، وحالما يقترب من الغرب ، فيبلغ معدل سرعته نحو ٢٠ سم / ثانية ، وحالما يقترب من الجانب الغربي للمحيط ينقسم هذا التيار إلى شعبتين أحدهما تردد راجعة مع التيار الاستوائي المضاد ، أما الأخرى فتتجه شمالاً على طول سواحل الفلبين وتايوان وتعرف باسم تيار كوروشيو Kuroshio وهذا التيار نظير تيار الخليج في المحيط الأطللنطي ، الجزء الجنوبي من هذا التيار فيما

بين سواحل الفلبين واليابان يمتد الى عمق ٧٠٠ متر تحت السطح ، وتبلغ سرعته ٩٠ سم في الثانية في الصيف ، تهبط الى ٦٠ سم في الثانية أثناء فصل الشتاء .

عند خط عرض ٣٥° شمالاً يتشعب هذا التيار الى شعبيتين ، تدور الأولى شرقاً وتصل في سيرها خط طول ١٦٠ شرقاً ، أما الأخرى فتتجه نحو الشمال الشرقي حتى خط عرض ٤٠° شمالاً ، حيث تنعطف بدورها نحو الشرق عندما تلتقي بتيار من الماء البارد يعرف باسم تيار أو ياشيو Oyashio ، ومن اختلاطهما يتكون تيار شمال المحيط الهادئ ، وقبل أن يصل هذا التيار في اتجاهه شرقاً خط طول جزر هوائى ، ينعطف جنوباً ثم يدور غرباً ، وعند هذا الحد تكون مياه تيار شمال الهادئ قد تغيرت في خصائصها الطبيعية تماماً عن التيار الأصلي كيروشيو .

وحالما يقترب هذا التيار من السواحل الشرقية للمحيط يتشعب شعبيتين ، واحدة تدخل خليج آلاسكا ، أما الأخرى فتجه جنوباً على طول سواحل كندا والولايات المتعددة . الشعبة الأخيرة تعرف باسم تيار كاليفورنيا ، وهو نشيط بين خططي عرض ٤٨° ، ٢٣° شمالاً ، وحدّه الداخلي نحو المحيط يبعد بمقدار ٧٠٠ كم من الساحل ، وينقل التيار نحو ١٠ مليون م<sup>٣</sup> من الماء في الثانية ، وهنا تحدث عملية انقلاب بالمياه السطحية تؤدي الى صعود مياه باردة نحو السطح في الربيع وأوائل الصيف ، لدرجة أن حرارة المياه في الربيع تكون أبرد منها في فصل الشتاء ، وتأتي المياه من أعماق لا تزيد عن ٢٠٠ متر تحت السطح ، نتيجة للرياح الخارجة من القارة ، ويبطل أثرها تماماً في فصل الغريف .

أما التيار الاستوائي الجنوبي ، فإنه يتجه شرقاً حتى خط طول ١٣٥° شرقاً ، وهي مسافة تزيد على ثلاثة أمثال المسافة التي يقطعها نظيره في المحيط الأطلسي ، ويتفرع هذا التيار الى شعبيتين ، تتجه الجنوبيّة منها بمحاذاة الساحل الشرقي لقارة أستراليا ، وعند خط عرض ٤٠° جنوباً ينعطف هذا التيار نحو الشرق ويدخل في التيار الذي سبقت الاشارة اليه

بالمحيط الجنوبي الذي يستمر في اتجاهه شرقا حتى الطرف الجنوبي من قارة أمريكا الجنوبية ، وهناك يتشعب ، وتنتجه الشعبة الشمالية منه على طول ساحل القارة مكونة ما يعرف باسم تيار بريو أو همبولت البارد ، ويمتد إلى مسافة ٩٠٠ كم من الساحل ، ويظل محافظا على اتجاهه شمالا حتى جنوب خط الاستواء ، حيث يدخل بعد ذلك في التيار الاستوائي الجنوبي . يوجد تحت هذا التيار تيار آخر مضاد يتوجه إلى الجنوب على عمق ٤٠٠ متر بالقرب من الساحل ، ودرجة حرارة المياه به أعلى من درجة حرارة التيار السطحي .

#### الجليد على الغلاف المائي :

الجليد بالبحار والمحيطات على نوعين : نوع ينشأ على اليابس ويتحرك إلى البحر ، ويعرف باسم الكتل الجليدية الطافية أو جبال الجليد ice - berge ، التي تمثل خطايا داهما على الملاحة ، ونوع آخر ينشأ نتيجة لتجدد مياه البحر ، ويعرف باسم أغلفة الجليد pack - ice ، أو ببساطة جليد البحر sea ice ، ويعرق هذا النوع استخدام الموانئ الواقعة بالعرض العلية دون القطبية خلال فصل التجمد ، على أن أشد النوعين السابقيين خطرا على الملاحة هي جبال الجليد الطافية ، التي تتسافر مسافات طويلة ، وتصل في كثير من الأحيان إلى مياه العروض الدنيا .

#### لجبال الجليدية :

وهي على نوعين ، الأول جبال الجليد بنصف الكرة الشمالي ، وتنشأ في المعتمد من تكسر الألسنة الجليدية عند مصبات الأودية الجليدية المنحدرة من البر المجاور ، فهي بهذا تتألف من مياه عذبة . أما النوع الثاني فيوجد بنصف الكرة الجنوبي وينشأ عن تكسر الحواشي الخارجية من الأغطية الجليدية ice caps حول قارة أنتارتيكا ، وهو بهذا يتتألف من مياه مالعة ، والنوع الأول أصغر حجما وبالتالي أسرع حركة من الكتل الجليدية الطافية التي تنشأ في نصف الكرة الجنوبي .

أما عن الأحجام فقد يبلغ طول بعض هذه الكتل عشرات الكيلو مترات في نصف الكرة الجنوبي ، ولكن في المعتاد لا يزيد طولها على ٦ كيلومترات، بينما لا يتجاوز طول الجبال الطافية للجليد بنصف الكرة الشمالي نصف كيلومتر الا في أحوال قليلة ، ويبلغ ارتفاع الكتل فوق سطح الماء ٣٠ أو ٤ مترًا . هذا ويختلف عددها من عام لآخر ، ففي العقد الاخير من القرن الماضي كان عددها من الكثرة حتى أن الطريق الملاحي القديم بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا هجرته السفن إلى طريق آخر أكثر تطرفا نحو خط الاستواء ، وتصل الكتل الآتية من القارة القطبية الجنوبية في تجوالها إلى حوالي خط عرض ٣٥ جنوباً في الأطلنطي ، و ٤٥ جنوباً في المحيط الهندي ، و ٥٠ جنوباً في المحيط الهادي ، وذلك في نصف الكرة الجنوبي .

وتدفع التيارات البحرية هذه الكتل في اتجاه مساراتها بينما تحرك الرياح الغلاف الجليدي . في نصف الكرة الشمالي توجد مصادر هذه الجبال في جرينلاند وفرانز جوزيف لند ونوفا ياز مليا ، فمن السواحل الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية لجرينلاند تنتشر هذه الكتل في تيار جرينلاند في الشرق ، وتيار لبرادور في الغرب ، إلى أن يلتقيا إلى الشرق من الشطوط العظمى فيما بين خطى عرض ٤٧°، ٤٣° شمالاً ، وهنا توجد قوة بوليسية دولية تنبه السفن إلى أماكن الجبال الجليدية الطافية ومساراتها ، وذلك بعد كارثة غرق السفينة تيتانيك titanic عام ١٩١٢ .

ويتفاوت عدد هذه الجبال في النصف الشمالي كثيراً من عام لعام ، فقد سجلت القوة البوليسية نحو ١٣٠٠ منها في سنة ١٩٢٩ ، ولكنها لم تشاهد سوى ١٦ منها سنة ١٩٢٤ ، وفي الفترة ما بين سنة ١٩٠٠ و ١٩٢٣ بلغ معدل ما وصل منها إلى خط عرض ٤٨° شمالاً نحو ٤٠٧ كتلة سنوية ، وفي بعض السنوات التي تتكرر فيها هذه الجبال قد تصل في تجوالها إلى خط عرض ٣٠° شمالاً ، وجزر الأزور والسواحل البريطانية . من حيث العمر ، ثوحظ أن معظم هذه الجبال يتلاشى في بحر عامين أو أقل من تاريخ نشأتها ،

كما أن قمة موسم تكاثرها تكون في شهر مايو ويمتد موسمها فيما بين منتصف مارس و منتصف يونيو .

كذلك يتميز المحيط المتجمد الشمالي بكونه مصدراً لما يسمى بالجزر الجليدية التي تنشأ على هواش اليابس بشمال جرينلاند وجزيرة Ellesmere ، ثم تتحرك في بطء داخل الأغلفة الجليدية ، وتتعرض أثناء ذلك للذوبان من أسفل ، والبناء من أعلى ، بسبب تساقط الثلوج ، وقد يصل طول بعض هذه الجزر نحو ١٧ كم وعرضها ٧ كم ، وتحتاج عن العجلان الطافية لأن سطحها في المعاد عظيم الاستواء ، وفي داخل المحيط المتجمد الشمالي تدفع التيارات البحرية هذه الجزر في حركة في اتجاه مضاد لحركة عقارب الساعة .

#### الغلافات الجليدية أو جليد البحار :

وينشأ عادة على طول السواحل ، خاصة إذا كانت نسبة الملوحة منخفضة كما هو الحال على سواحل سيبيريا ، وفي مناطق الغلجان المحمية حيث المياه ساكنة ، وفي هذه الحالات تتجمد المياه السطحية أولاً ثم تنمو الغلافات باستمرار التجمد من أسفلها ، وتسمى هذه الغلافات بجليد الغلجان أو جليد السواحل ، الذي قد يمتد مسافة ٤٠٠ كم من سواحل سيبيريا ، كما أنها واسعة الانتشار حول الجزر الموجودة في أرخبيل شمال كندا .

وتتوقف درجة حرارة تجمد مياه البحر على نسبة ملوحتها ، فعند درجة ملوحة ٣٥ في الألف تتجمد المياه في درجة ٠١٩ م ، ولكن نسبة ملوحة مياه سطح الجليد تقل عن المياه الأصلية بكثير فتتراوح فقط بين ٤ و ٥ في الألف نتيجة لزاحة الملح عند التجمد ، ثم سقوط الثلوج من الجو على سطح الأغلفة ، وكلما كانت درجة الحرارة أكثر انخفاضاً كلما زادت نسبة الملوحة التي يمكن عندها التجمد ، ففي حالة انخفاض درجة الحرارة إلى -١٦ م تكون نسبة ملوحة الغلافات حوالي ٦ في الألف ، وعند درجة

حرارة - ٤٠° م تزيد هذه النسبة على ١٠ في الالف ، ولكن من ناحية أخرى كلما زاد سمك الغلافات قلت نسبة ملوحة الجليد . وينمو الغلاف ما بين متراً ونصف وبين خمسة أمتار خلال الشتاء الواحد ، ويظل سمكه يزداد بعد ذلك عاماً بعد آخر ، ولكن يبطئه عن المعدل السابق ، ويستمر الغلاف نحو خمس سنوات يتلاشى بعدها حينما تدفعه التيارات المائية في مساراتها ، وتؤدي إلى تكسره إلى كتل تتبعاً وتنشر فتدوّب بالتدريج .


ويغطي الجليد بأنواعه ما يقرب من ٦٪ من مساحة المحيطات أي ما يعادل ٢٢,٦ مليون كيلومتر مربع ، ولكن المساحة بنصف الكرة تتفاوت تبعاً لفصول السنة ، وتبعاً لظروف العرارة من عام لآخر . ففي نصف الكرة الجنوبي يصل انتشار الجليد مداه في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر ، وفي فصل الشتاء الشمالي يشغل الجليد الشطر الأوسط من المحيط المتجمد الشمالي ، وهو عبارة عن غطاءات قديمة دائمة تغطي نحو ٥ مليون كيلومتر مربع ، فإذا أضفنا إلى ذلك الجليد الهامشي حول سواحل سيبيريا وجرينلاند وجزر شمال كندا ، ارتفعت المساحة إلى ٨,٧ مليون كيلومتر مربع ، أو ٧٥٪ من مساحة الحوض القطبي كله . ويتحرك الجليد العائم حول هذا المحيط ، تدفعه الرياح والتيارات المائية بحيث يكمل دورته مرة كل خمس سنوات . كما ينصرف الجليد من هذا الحوض إلى الحوض الشمالي للاطلنطي مع التيارات الباردة شرقى كندا وجرينلاند على التحوى السابق ذكره ، ويقدر أن نحو ١٢,٧٠٠ كم<sup>٣</sup> منه تجد طريقها من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط الأطلنطي فيما بين جرينلاند وبورنبرجن ، وخمسة آلاف كم<sup>٣</sup> عبر خليج بفن ، و ٢٠٠ كم<sup>٣</sup> تمر فيما بين Bear Island و Franz Joseph Land كل سنة ، وتلعب هذه الكتل الجليدية دوراً هاماً في تكوين الكتلة المائية الباردة بشمال المحيط الأطلنطي .

#### الأمواج :

الأمواج أحدي الظاهرات الهامة التي تشاهد من وقت لآخر ، وبصور شتى ، على المسطحات المائية ، وتنشأ في الغالب نتيجة دفع الرياح ، وهي

اذ تلعب دورا هاما في تشكيل سطح الجهات الساحلية ، فان لها خصائصها من حيث الطول وهو المسافة بين قمتين متتاليتين ، والارتفاع هو المسافة بين قمة الموجة وقاع حوضها ، ثم التكرار وهو الفترة الزمنية التي تتحرك فيها احدى القمم مسافة تعادل طول موجتها ، فالسرعة وهي المسافة التي تقطعها الموجة في فترة زمنية معينة . وفي المعتمد يكون ارتفاع الموجة نحو  $\frac{1}{7}$

من طولها ( شكل ٥٣ ) .



شكل ( ٥٣ ) أبعاد الموج

يلاحظ أن المياه لا تتحرك في تيار مائي في الاتجاه الذي تسافر فيه الامواج على نحو ما قد يبدو للعين ، بل ان جزئيات الماء بالموجة تدور في أماكنها تقريريا في مدار دائري او بيضاوي ، الا ان هذه الجزئيات مع ثباتها النسبي في مواضعها ، فانها تتقدم قليلا في الاتجاه الذي تقصده الامواج ، ويمكن ان يشاهد ذلك بواسطة أي جسم طاف فوق سطح الماء ، فان هذا الجسم متى أقبلت القمة ارتفع ، ومتى أدبرت هبط في موضعه تقريريا ، ولكن اذا استمرت الملاحظة فترة طويلة فسوف نرى ان هذا الجسم الطافي قد قطع مسافة يسيرة في اتجاه الموج .


باستثناء بعض الامواج التي تشيرها الهزات الارضية الزلزالية في المحيطات ، فان الرياح وحدها هي الباعث والمحرك لامواج ، فالرياح

عندما تبدأ تهب على مسطح مائي ساكن ، فإن اختلاف الضغط الناجم عنها على سطح الماء يثير دوامات تنمو وتحرك بسرعة تتناسب مع سرعة التيار الهوائي ، فتنشأ عنها الامواج ، التي تدفعها الرياح بعد ذلك في اتجاه عامودي على مساراتها فتمدها بالطاقة المحركة .

#### الامواج في المياه الضحلة :

تهمنا حركة الامواج في المياه الضحلة قرب السواحل نظرا لانها العامل الاساسي في تشكيل سطح هذه الجهات ، فحالما تدخل الامواج الى جهات قليلة العمق ، فإن خصائصها وأبعادها تتغير ، فطول الموجة وسرعتها يقلان في حين أن ارتفاع الموجة يزداد ، خاصة اذا كانت الموجة من النوع المسطح (flat) التي ربما تضاعف ارتفاعها قبل أن تتعطم قرب خط الساحل ، نتيجة لقصر طول الموجة وتزايد ارتفاعها كلما قل عمق الماء عند الساحل ، فإن جوانبها في هذه الحالة تزداد وعورة ويزيد في نفس الوقت تحدب القمة وانبساط القاع ، ويتبين هذا التغير تغير آخر في شكل المسار الذي تسلكه جزئيات الماء ، حيث يتتحول من الشكل الدائري الى البيضاوي ، وعند هذه المرحلة ما تثبت الموجة أن تتعطم ، وقد كان الاعتقاد السائد هو أن مجرد دخول الموجة منطقة مياه شاطئية يقل عمقها عن ارتفاع الموجة يؤدي الى تحطمها عند احساسها بالقاع ، ولكن هذا اذا كان صحيحاً فان هناك عوامل أخرى أهمها أن تتحول مسار الجزئيات الى الشكل البيضاوي يزيد من طوله في نفس الوقت الذي تقل كمية المياه بالموجة نتيجة لقصر طولها ، ومن ثم تكون كمية المياه أقل من القدر اللازم لاتمام الدورة بالمسار ، فيصبح الجانب الامامي من الموجة فراغا ، فهو ي به قمة الموجة فتنفس أو تتعطم ( شكل ٤ ) .


بالقرب من الشواطئ أيضا ، تحدث ظاهرة هامة ، هي انكسار الموج Refraction والسبب في ذلك راجع الى ظاهرة قصر طول الموجة بقلة العمق ، وعدم انتظام شكل الساحل أو القاع أمامه ، فسرعة الموج بالجهات العميقية نسبيا ستكون أكثر منها بالجهات الأقل عمقا ، ومن ثم سيكون اتجاه قمم



شكل (٥٤) تحطم الامواج

الموج موازيا لخطوط الكنتور بالقاع ، أي أن خطوط القمم ستنحني حسب كنتور القاع ، وبذا يعاد توزيع طاقة الموج عند ارتطامه بالساحل . ففي المياه العميقه تكون خطوط القمم مستقيمة متوازية ، والطاقة موزعة عليها بالتساوي ، فإذا فرض ورسمنا أعمدة من هذه الخطوط لتعبر عن توزيع طاقة الموج ، فان القاع اذا كان مستويا ، والساحل يخلو من التعارض ، فسوف تظل خطوط القمم متوازية مستقيمة ، وأعمدة الطاقة المبعثة منها موزعة بالتساوي على خط الساحل .

أما اذا كان الساحل متعرجا ، والقاع أمامه متضرسا ، فان خطوط القسم سوف تتشنجي ، والطاقة الناتجة عن تحطم الموج على الساحل ستتوزع بشكل آخر ، بحيث تتركز الطاقة على الأجزاء البارزة ، وتقل على الغلجان أو الجهات ذات القاع الأقل عمقا ، ولذلك تتعرض البقاع البارزة من السواحل لنشاط هدمي أكثر من الجهات الغائرة (شكل ٥٥) .



شكل (٥٥) قوة الموج حسب أشكال السواحل

أما من حيث حرارة الماء وانتقال كتلته في اتجاه الموج ، فإن الامر يختلف باختلاف درجة انحدار الموجات ، أو بمعنى آخر ارتفاعها . ففي الجهات العميقية من البحار والمحيطات ليس هناك ما يعيق حرارة الماء ، ولكن حالما تدخل الأمواج المياه الشاطئية ، ويقل العمق ، فإن المياه المنقوله تترأكم فيرتفع المستوى عند الشاطيء ، ولكن لما كانت القوانين الطبيعية لا تسمح بذلك فلكل يظل التوازن محفوظاً لابد أن يقابل ذلك حرارة مضادة ، بواسطتها تعود المياه المتراكمة صوب البحر . في حالة الأمواج المنخفضة أو القليلة الانحدار ، تكون الحرارة بالأجزاء العليا تجاه البحر ، أما الطبقة السفلية فان حرارة المياه بها تكون صوب البر ، ولذا فإن مثل هذه الموجات من النوع البناء ، الذي يحمل الرواسب ويجرفها مع مياه الطبقة السفلية ليلقى بها صوب البر . العكس بالنسبة للموجات الوعرة ، حيث تكون الحرارة بالطبقة السفلية تجاه البحر ، وبالطبقات العليا تجاه الأرض ، كما أن مثل هذا النوع الأخير من الموجات العالية ، ينشأ نتيجة لهبوب الرياح من البحر نحو اليابس ، مما يشجع الحرارة السطحية للماء تجاه اليابس ، فتتعوضها الحرارة السفلية له على القاع تجاه البحر .

ولما كانت الأمواج العادة أو العالية تحدث بسبب رياح قوية ، فإن الجهات الساحلية التي تهب عليها مثل هذه الرياح تكون عرضة للتآكل السريع ، خاصة اذا كان الشاطئ رمليا ، عندئذ تستطيع المياه الراجعة في حركتها على القاع أن تنقل كميات كبيرة من رمال الشاطئ والفتات الصغرى نحو الداخل ، وترسيها حسب أحجامها بالمياه العميقه بعيدا عن الشاطئ .

كذلك تسبب الأمواج عند السواحل تيارات مائية بعضها يتوجه بموازاة الساحل، ويعرف باسم التيارات الطولية Longshore والبعض الآخر يتوجه نحو البحر، ويعرف بالتغيرات العرضية rip . ولهذه التيارات أهمية كبيرة في نقل الرواسب وحركتها بالجهات الساحلية . أحد أسباب حدوث هذه التيارات هو انكسار الموج على النحو السابق ذكره، فنتيجة لاختلاف تضاريس القاع ، وتدرج السواحل ، تتواتي البقاع التي توجد بها أمواج عالية ، مع أخرى أمواجها منخفضة ، ويترتتب على ذلك اختلاف درجة حرارة انتقال الكتل المائية ، التي تعظم حيث الأمواج عالية ، وتتضاءل حيث الأمواج هادئة ، فتتجه المياه على طول الساحل من الجهات الأولى إلى الثانية ، وينشأ عن ذلك النوع الأول من التيارات . أو بمعنى آخر يمكن القول بأن هناك تيارات شاطئية تتجه من الجهات البارزة بالساحل ، أي الرؤوس ، إلى الجهات الغائرة أو الخليجان ، وهذا بدوره يفسر النحت الذي تتعرض له الرؤوس ، اذ تعمل التيارات على نقل الرواسب عندها لتضعها أمام الخليجان . في الجهات التي تتقابل عندها التيارات الطولية من اتجاهين ينشأ تيار واحد عند نقط التقائه ، ويتوجه هذا التيار صوب البحر في مسار عمودي على الساحل .

وتختلف قوة هذا النوع من التيارات تبعا لارتفاع الأمواج ، فعقب كل فترة من الأمواج العالية تنشط هذه التيارات بعد أن تكون الأمواج قد عملت على تراكم كمية كبيرة من المياه نحو الشاطئ ، كما أن هذا النوع من التيارات أكثر ظهورا على الشواطئ الرملية منه على

الشواطئ الصخرية ، أما الامواج الهادئة فتنجم عنها تيارات صغيرة ولكن بأعداد أكبر ، وفي كثير من الجهات يمكن التعرف على آثار القنوات التي تحفرها هذه التيارات في رمال الشاطئ .

تتوقف سرعة الموج وحجمه على عدة عوامل أهمها سرعة الرياح ومدة الهبوب ، فمهما كانت قوة الرياح ، فإنها اذا هبت لمدة وجيبة ، لا يمكن أن تسبب أمواجاً عالية ، كذلك لسرعة المسطح المائي الذي تتولد عليه الامواج أثر في حجم الموج وسرعته ، ويتبين أثر هذا العامل بلاحظة ما يحدث حينما تهب رياح خارجة من اليابس إلى المحيط ، فالقرب من الساحل تبدأ الامواج الصغيرة تتكون ، ويكبر حجمها بالتدريج كلما أوغلت داخل المحيط ، حتى تأتي نقطة يتلاشى فيها أثر مساحة المسطح المائي ، ويصبح حجم الموج وسرعته منتبطاً فقط بسرعة الرياح . ومن المعتقد أن آية شقة مائية تزيد أبعادها على ١٥٠ كيلومتراً تكون كافية لتكوين الأمواج العالية .

ذلك عمق الماء من العوامل الهامة في نمو الموج ، كما أن لدرجة حرارة الرياح المثيرة للموج أثراً لها على ارتفاعه ، فقد سجل تضاعف ارتفاع الامواج اذا انخفضت درجة حرارة التيار الهوائي عن حرارة المسطح المائي بمقدار ١١ م مع ثبات سرعة الرياح . خلاصة القول هو أن أنساب ظروف نشأة الأمواج الكبيرة هي للمسطحات المائية الواسعة ، خاصة بالمحيطات حيث تهب الرياح القوية ، وأنسب الجهات التي تتواافق لها هذه الشروط هي نطاق الرياح الغربية في نصف الكرة الجنوبي ، أما البحار الداخلية أو المغلقة ، فإنها لا تساعد على تكون الأمواج العالية .

#### التsunami :

هناك نوع من الأمواج العظيمة الطول ، التي تنشأ نتيجة حدوث هزات زلزالية من مراكز بقشرة الأرض تقع تحت قاع المحيط ، وتعرف هذه الامواج باسم *Tsunami* ، وهي كلمة يابانية . على أن البعض يطلق

عليها اسم أمواج المد *tidal waves* ، وتلك تسمية خاطئة ، اذ اتضحت تماماً أنه ليس لحركات المد أي دخل في تكوينها . ويتميز المحيط الهادئ أكثر من غيره بتكرار هذا النوع من الأمواج ، وهذا بطبيعة الحال راجع الى تواجد العديد من المراكز الزلالية على جوانب هذا المحيط ، فضلاً عن حدوثها أحياناً بحوض المحيط الأطلسي .

هذه الأمواج من الانواع العظيمة الطول ، حتى أن طول الموجة في بعض الأحيان قد يزيد على ١٥٠ كيلومتراً ، في حين أن ارتفاعها ربما لا يتعدى متراً أو بعض متر ، وتنوقف سرعة هذه الأمواج على عمق المياه ، ففي الجهات التي يزيد عمقها على ٢٥٠ قامة تبلغ سرعة الموجة أكثر من ٧٥٠ كيلومتراً في الساعة . ولعل أهم ما يميز هذه الأمواج ، أنها تمر ولا يكاد يشعر بها ركاب السفن في عرض البحر ، بيد أنها متى وصلت المياه الشاطئية الضحلة ، تضاعف ارتفاعها عدة مرات ، حتى أنها قد يبلغ علوها العشرة أمتار ، ف تكون لها آثار مدمرة على الجهات الساحلية التي تضر بها .

من أمثلة هذه الأمواج ما أثاره زلزال جزر الألوشى في أول نيسان سنة ١٩٤٦ ، فقد وصلت الأمواج إلى جزر هوائى بعد خمس ساعات ، وكانت المدة بين الموجة الأولى والثانية ١٢ دقيقة ، وقد وصلت بعض هذه الموجات الطرف الآخر من المحيط حتى ساحل أنتاركتيكا . مثال آخر زلزال شيلي في ٢٢ مايو سنة ١٩٦٠ ، الذي سبب موجات عنيفة ، بلغت سرعتها أكثر من ٧٠٠ كيلومتراً في الساعة ، وبلغ ارتفاع الموج فيها عشرة أمتار على سواحل جزيرة هوكايدو وهنשו باليابان ، وقد وصلت هذه الموجات أيضاً إلى سواحل نيوزيلندا واستراليا على الجانب المقابل من المحيط .

### المياه القارية

مصدر هذه المياه ، سواء كانت بالبحيرات أو الأنهر أو البحار

الداخلية هو المحيطات ، وذلك بعد أن تمر المياه في مراحل الدورة الطبيعية المسماة بالدورة الهيدرولوجية ، التي ذكرنا طرفا منها من قبل ، وتنخذ المسطحات المائية على اليابس الأشكال الآتية :


البحيرات : عبارة عن مسطحات مائية محدودة الأبعاد على الأرض اليابسة ، فهي من هذه الناحية أقل أهمية بكثير من المسطحات الهائلة للمحيطات والبحار ، ولكن أهمية الظاهرات الأرضية في الواقع لا يمكن قياسها بالحجم فحسب ، إذ أن بعض البحيرات أو مجموعات منها لها من الأهمية المحلية بالنسبة للإنسان ما يفوق كل اعتبارات المساحة والعمق ، فبعض البحيرات تستخدم كمصدر لمياه الشرب ، وموارد للماء اللازم في الصناعة ، وبعضها يمثل طرقا سهلة للنقل ، أو مصائد هامة للأسمك ، فضلا عن كونها أماكن للترفيه والرياضة . ولذا فإن مثل هذه البحيرات تنطبع بحياة السكان المحليين أكثر بكثير من ارتباطهم بحياة البحار المفتوحة والمحيطات .

البحيرات عشوائية في توزيعها على جهات سطح اليابس ، فهناك مساحات واسعة من بعض القارات تكاد تتخلو من البحيرات ، باستثناء بعض أنواع غير دائمة منها ، أو باستثناء بعض أنواع اصطناعية ، أي من صنع الإنسان حين ينشئ السدود في مجاري الانهار . فالبحيرات الطبيعية قليلة مثلا في قارة أمريكا الجنوبيّة وأستراليا ، وفي معظم قارة آسيا وافريقيا باستثناء شرقها الأوسط ، فلكي تتوارد البحيرات يتلزم توافر عنصرين هامين ، الاول هو وجود منخفضات أرضية حوضية ليست لها مخارج إلى البحر ، وإن وجدت مثل هذه المخارج ، فينبغي ألا تكون عميقه دون قاع البحيرات حتى لا ينصرف من مائها أكثر من الإead . والشرط الثاني توافر مصادر مائية بالقدر الكافي لنشأة المسطحات المائية في هذه المنخفضات وتغذيتها باستمرار وتعويض الفاقد ، والشرط الآخر يبين لنا بوضوح استبعاد تكوّن البحيرات وبقائهما بالجهات العاجفة القليلة

الامطار ، والعكس صحيح بالنسبة للبقاء الرطبة خاصة تلك التي تتميز بعدم انتظام سطح الارض .

ولكن مع هذا فالكثير من البحيرات التي تنشأ في مثل هذه الجهات الملائمة سرعان ما تصنف بفضل المجرى المائي الخارج منها ، والتي تتأبى على نحت مجاريها وتعيقها دون مستوى ماء البحيرات ، وأحيانا ينتهي الامر بالبحيرات الى الانطماء ، أي تردم بفضل ما تحمله اليها المجرى المائي التي تصب فيها من رواسب الطين والطمي ، بالإضافة الى نمو الحشائش وتكاثر الاعشاب والنباتات المائية ، التي تساعد على امتلاء أحواضها ، ورفع منسوب القاع باستمرار ، ومن ثم يقال بأن البحيرات من أقصر أشكال سطح الارض عمرا ، وأنها جميعا ان عاجلا أو آجلا تصيرها الى زوال .

أكثر بقاع سطح اليابس تمتدا بالبحيرات هي تلك الجهات التي تعرضت لزحف الجليد والثلوجات ( الانهار الجليدية ) في عصور جيولوجية حديثة ، على نحو ما أوضحتنا سابقا ، ففي مثل هذه الجهات أدت عمليات النحت الجليدي في بعض المواقع الى حفر منخفضات مختلفة الابعاد في السطح ، كما أن الارسال الجليدي في مواقع أخرى قد ساعد على عدم انتظام السطح ، وكثرة ما به من حزون ومنخفضات ليست لها مخارج خفيفة ، وقد تصادف وجود هذه المنخفضات بأقاليم رطبة وفييرة المياه ، فترآكم المياه بكميات هائلة كمسطحات مائية بالجزاء المنخفضة ، مكونة العديد من البحيرات المختلفة الايجام التي لم يمض بعد عليها الوقت الكافي - منذ تراجع آخر أدوار الجليد البلاستوسيني - لكي تنتظمي أو لكي تصفيها الانهار الخارجية منها ، حيث أن مجاري هذه الانهار لم تعط الفرصة بعد لكي تعمق مجاريها الى مستويات دون مستويات قيungan البحيرات ، مثل هذه البحيرات توجد بآلاف في شمال وغرب قارة أوروبا ( شكل ٥٦ ) ، وبصفة خاصة في فنلندا ثم بالجزء الشمالي من قارة أمريكا الشمالية وخاصة في كندا ( شكل ٥٧ ) ، حيث قد تزيد مجموع مساحة




شكل (٥٩) بحيرات فارس



شكل (٥٧) البحيرات في كندا

البحيرات في مناطق واسعة منها عن مجموع مساحة السطح الجاف فيما بين البحيرات .

ترتبط بعض البحيرات في نشأتها بعوامل أخرى غير الجليد ، من ذلك مثلا بحيرات شرق أفريقيا الاوسط التي نشأ معظمها اما بسبب هبوط سطح الارض في مناطق الخسف الأخدودي ، كالحال في بحيرة نياسا وتنجانيقا والبرت وادوارد ورودلف (شكل ٥٨ ) ، أو بسبب خروج طفوح



شكل (٥٨) بحيرات شرق افريقيا

من الموارد البازلتية سدت منخفضات حوضية كالحال في بحيرة تانا ، التي يخرج منها النيل الازرق في اثيوبيا . وأحيانا قد تشغل البحيرات فوهات البراكين الخامدة كالحال في بحيرة كريتر ليك بشمال كاليفورنيا . كذلك توجد البحيرات في كثير من المناطق الرطبة ذات الصخور الجيرية القابلة للذوبان السريع في الماء ، ففي مثل هذه الجهات يساعد الذوبان على تكوين حفر ومنخفضات في سطح الأرض ، لا تلبث أن تشغلها البحيرات كالحال في شمال شبه جزيرة فلوريدا .

بعض البحيرات عذب الماء ، وبعضها الآخر ماؤه ملح ، قد تزيد نسبة الملوحة به كثيرا عن ملوحة ماء البحر . فجميع البحيرات التي تخرج منها

أنهار تصرفها هي بحيرات عذبة ، كالحال في بحيرات النيل بالهضبة الأفريقيبة المعروفة باسم هضبة البحيرات ، والبحيرات العظمى بأمريكا الشمالية ، وبحيرة بيكار في جنوب سيبيريا والبحيرات السويسرية . أما البحيرات التي تنتهي إليها المجرى النهرية ولا تخرج منها فهي بصفة عامة مالحة المياه كبحيرة تشاد في جمهورية تشاد الأفريقيبة ، وجريت سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية ، وفان بشرق الاناضول وجازموريان بغرب ايران . مثل هذه البحيرات لا تصرف المياه خارجة منها ، فتبقى حيث تفقد بالتدريج بواسطة عامل التبخر ، مما يؤدي إلى ضياع الماء العذب بهذه الوسيلة ، واستقرار الأملاح التي تظل تتركز بها عاما بعد عام . ولعل أبرز مثال على ذلك البحر الميت ، الذي ينتهي إليه نهر الاردن والأودية المنحدرة إليه من كلا الجانبيين من هضبة الخليل ونابلس وهضبة شرق الاردن ، ولكن لا يخرج من مياهه شيء إلى خليج العقبة .

أما إذا كانت كمية البخر تزيد على ايراد البحيرة من الماء خلال فصول السنة أو بعضها ، فإن أمثل هذه البحيرة لا تكون مسطحا مائيا مستديما ، بل تصبح في الغالب بحيرة فانية تظهر لتخفي ، ويطلق عليها في المعتمد اسم سبخة playa كالحال في بحيرة أير الاسترالية وغيرها كثير بمناطق الصحاري الحوضية حول العالم .

#### الأنهار :

من الجو يبدو سطح الارض في معظم جهات العالم بأعداد لا تحصى من المجرى والقنوات ، تظهر وكأنها الشرايين النافرة بالجسم ، هذه هي الانهار التي هي عبارة عن أشرطة ضيقة من العلاف المائي فوق اليابس ، تتراوح في أحجامها بين غدران وجداول صغيرة تشق المناطق الجبلية الوعرة ، وبين أنهار عارمة تنحدر فوق سهول فيضية واسعة .

حيث يتمتع النهر بعوض واسع بمنطقة رطبة وفيرة الامطار ، فاته يكون مجرى دائمًا يفيض بالماء الذي يجري به على مدار شهور السنة ،

والعكس اذا كان حوض النهر محدود المساحة ، وكمية الامطار الساقطة عليه قليلة ، فان جريان المياه به يكون موسميا متقطعا ، والانهار صغيرها وكثيرها قد لعبت دورا هاما في تاريخ الانسان ، فمنذ اقدم العصور استقر الانسان على ضفاف الانهار طلبا للسقيا والذاد ، ويسيرا للاتصال ، كما عاش الانسان في الجزر النهرية المحاطة بالماء من جميع الجهات بقصد الحماية من اعدائها . وعند التقاء المجرى النهرية نشأت مراكز العمران التي تحولت الى نقط التقاء سبل النقل ، وبالتالي صارت مراكز للتجارة . نفس الشيء يقال عن التقاء الماء العذب بالماء الملح عند مصبات الانهار ، حيث نشأت المواني النهرية المحيطية ، التي تجتمع فيها حاصلات الحوض النهري ، ليحملها البحر الى اقطار نائية .

ومنذ عصر الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر فضلت المراكز الصناعية الواقع النهرية بفرض الحصول على الماء اللازم للسكن وللصناعة ، فضلا عن امكانيات استنبط الطاقة الناتجة من سقوط الماء بالانهار في ادارة المصانع ، والانهار نوعان : دائمة بالجهات الرطبة ، وموسمية بالجهات الجافة .

#### انهار المناطق الرطبة :

بالاقاليم الرطبة تكون جميع المجاري المائية باستثناء أصغر الجداول الجبلية مجار دائمة ، ومع هذا فكمية المياه حتى في المجاري الرئيسية للانهار بهذه الجهات تتراوح من فصل لآخر تبعا لتوزيع الامطار على الحوض ، فعلى حين تكاد تفيض المياه ببعض الانهار في مواسم الجفاف ، نجد أن الفرق في كمية المياه الجارية بأنهار أخرى بين فصول السنة لا يكاد يذكر ، وذلك متى كانت كمية الامطار موزعة على شهور السنة ، ومتى كانت المياه بالاحواض العليا لا تحتجر فترة الشتاء على شكل ثلج متجمدا .

لكل قارة من قارات العالم أنهارها الكبرى الدائمة ، وجميع هذه الانهار تنبع من مناطق جبلية رطبة ، أو من قمم شاهقة تغطيها الثلوج ،

وبعد ذلك تخترق مجاريها مناطق وفيرة الامطار في معظمها . ولكن يستثنى من ذلك بعض الانهار الكبرى كالنيل ودجلة والفرات والكلولوراد والاردن الى تحد ما ، فهذه الانهار تخترق مناطق صحراوية شديدة الجفاف في الشطر الاعظم من المجاري الدنيا ، حيث تفقد كميات هائلة من مياهها بالبخر والتسرب أثناء رحلتها في الصحارى الحارة ، ولا تعوضها الاودية الجافة التي تنحدر اليها عادة من الجهات المجاورة . ويطلق على الانهار في هذه الحالة اسم أنهار دخيلة ، لأنها لا تنبع من البيئة التي تجري بها ، بل تستمد الماء من مصادر بعيدة . ولهذه الانهار الدخيلة أهمية بالغة من الناحية البشرية ، لأنها كانت من اكبر تجمع للسكان بمناطق جرداء منذ أقدم العصور ، ومن ثم كانت ضفافها بمثابة مهاد للمدنيات كالحال في النيل ودجلة والفرات .

#### **المجاري النهرية بالجهات الجافة :**

تختلف المجاري النهرية هنا عن الانواع السابقة اختلافاً بينا ، فهي مهما عظمت أبعاد أحواضها ، وكثرت أعداد روافدها ، لا تجري إلا في أوقات معينة . فتراتها تارة جافة لا يسهل بها من الماء شيء ، وأخرى تفيض حتى لتفرق ما على جوانبها من عمران وطرق . لهذا كان من الواجب اتخاذ معايير خاصة بالمناطق التي تجري بها هذه الانهار للوقاية من أخطار السيول العارمة والفيضانات المفاجئة ، ويطلق على مثل هذه المجاري المائية أسماء محلية مختلفة في جهات العالم الجافة » وهي تعرف بالاودية في العالم العربي / و باسم بحر بلاما في شمال أفريقيا / والأرويو Arroyoo في الجهات الجافة من العالم الجديد ، حيث استوطن الاسпан والبرتغاليون.

ومثل هذه الاودية كثيرة التردد والتحول عن مجاريها من عام لآخر بفضل ما يرسب في قيعانها الدنيا بصفة خاصة من مواد فيضية ، تكون في المعتمد من اوح عظيمة في بعض الجهات . كما أن بعض الجهات الحوضية المنخفضة التي ينتهي إليها عدد كبير من هذه المجاري تنشأ بها سبخات

تغطيها المياه المالحة بصفة مستديمة أو مؤقتة . يلاحظ أن أهمية الكثير من هذه الاودية لا ترجع الى ما يجري بها من ماء فوق سطح الارض ، بل فيما يتسرب من مياها تحت السطح بمناطق الدالات المروحية ، التي نسبتها عند مخارجها من النطاقات الجبلية . ويستطيع الانسان أن يحصل على هذه المياه المتسربة من خلال الآبار التي يحفرها بتلك الدالات للحصول على الماء الجوفي العذب ، لاستخدامه في الزراعة بحقوله وحدائقه ، أو للشرب بمدنه وقراه . هذا ينقلنا بالتالي لمناقشة الجزء المستتر من الغلاف المائي تحت سطح الارض ونعني بذلك المياه الباطنية .

#### المياه الباطنية :

ينبغي أن نشير هنا الى أن دورة المياه التي تبدأ من المحيط وتتم بعيدا عنه لتعود اليه مرة أخرى في نهاية مطافها ، تساعد على تسرب بعض الماء خلال حبيبات التربة وشقوق الصخر في باطن الارض ، ويسري ببطء فيها متوجها الى البحر حيث ينصرف .

فال المياه التي تزال من المحيط بواسطة التبخر تعود اليه بأحد طريقين : الاول سطحي وهو الاغلب ، أي بواسطة الانهار التي تنصرف الى البحر . أما الطريق الآخر فهو أبطأ ، أي عن طريق الرشح خلال الطبقات المسامية الخارجية من القشرة الارضية ومنها الى البحر ، فالمياه الجوفية اذن هي القسم المستتر من رحلة المياه في الدورة الهيدرولوجية العامة ، وكثيرا ما تخرج هذه المياه الى السطح تحت ضغط هائل على شكل ينابيع أو عيون تناسب مياهاها تلقائيا ، وتعرف باسم الآبار الارتوازية ، وأحيانا يمكن الحصول على هذا الماء بواسطة انزال الآبار الى الطبقات الحاملة له ، وهذا يتطلب رفعا بواسطة وسائل الرفع المختلفة .

والمياه الجوفية استخدامات شتى ، في بعض العيون المعدنية كالعيون الكبريتية في حلوان ، وبعض اليونابيع الحارة كالحمة الاردنية والسورية كلها ذات مياه لها قيمة في الاستشفاء من بعض الامراض ، ولبعض

الاحواض الارتوازية كحوض لندن والوحوض الارتوازى العظيم باستراليا، أهمية في الحصول على ماء الشرب في مدينة لندن ، وسقيا الماشية في استراليا ، وجميع الواحات في الصحراء تستمد حياتها الزراعية ، ويقوم اقتصادها على ما تحت أراضيها من مخازن للماء الجوفي .

#### استخدام الماء :

##### ١ - الاستعمال اليومي :

يندر أن يقدر سكان المدن ممن يحصلون على الماء في يسر بمجرد ادارة يد الصنبور أهمية هذا العنصر الحيوي الا اذا انقطعت المياه بسبب طارىء، وربما كان سكان الريف الذين يضطرون لجلب الماء من الانهار أو القنوات ، ويحملونه مسافات بعيدة الى مساكنهم وقرائهم ، أكثر وعيًا وتقديرًا لقيمة هذا العنصر الحيوي للمعيشة . وحتماً فإن سكان الصحراء، والمناطق شبه الجافة أيضاً ، من الذين يرتفعون الماء من آبار عميقه في باطن الأرض ، هم أكثر سكان الأرض قابلة اهتماماً وانشغالاً بالماء ومصادره ، وكيفية الحصول عليه ، والمحافظة على موارده ، واحتزاره كأثمن سلعة .

ويقدر أن الشخص الواحد من سكان المناطق الريفية يستهلك يومياً ما يتراوح بين ١٠ و ٥ جالوناً ، ولا يدخل في هذا القدر بطبعية الحال ما يستهلك الحيوان بالمناطق الريفية في الشرب ، وقد قدر أن معدل استهلاك الرأس الواحد من الحيوان نحو ١٥ جالون يومياً . أما في المدن فان كمية الاستهلاك اليومي من المياه يرتفع معدلها كثيراً بالنسبة للشخص، ليصل الى ١٠٠ جالون ، وهذا الرقم يعطينا فكرة عن كميات المياه الهائلة التي تتطلبها المدن المليونية الكبيرة ، خاصة اذا كانت تستورد الماء من مصادر بعيدة كمدينة لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا ، حيث تنقل اليها المياه في أنابيب عبر مناطق وعرة مسافة ٤٨٠ كيلو متراً ، اما من نهر كولورادو أو من جبال سيرانيفادا . نفس الشيء ينطبق على بعض مدنا

كعمان والقدس ، ولو أن مصدر الماء لهاتين المدينتين ليس من البعد بالقدر الذي أوضحنا بالنسبة للوس أنجلوس . أما المدن الواقعة على قنوات نهرية رئيسية ، سواء بمناطق جافة أو رطبة ، فانها لا تعاني من هذه المشكلة ، كالحال بالنسبة للقاهرة وبغداد .

## ٢ - الاستخدام الصناعي :

الصناعة مستهلك كبير للماء ، خاصة بمراكيزها الكبرى ، حيث تدخل المياه في استخدامات شتى ، كالتبrierid ، ومثال ذلك صناعة الحديد والصلب . أو عندما يدخل الماء في الفسيل ، كالحال في صناعة الأصباغ والمنسوجات ، أو اذا كان الماء هو المادة الخام لصناعة المشروبات والاغذية ، أو كمصدر لتوليد البخار في الفلايات ، وغير ذلك من الاغراض . وللدلالة على ذلك نضرب مثلاً بمدينة شيكاغو التي تستهلك يومياً ما يقرب من  $\frac{1}{4}$  مليون غالون في الصناعة وحدها ، ويقدر أن صناعة طن واحد من الفولاذ تتطلب ٦٥ ألف غالون من الماء ، لهذا شرعت بعض المراكز الصناعية في استخدام مياه البحر المالحة ، بعد خلطها بمياه المجاري المرشحة ، في أغراض التبريد بالمصانع التي تتطلب قدرًا كبيراً من الماء لهذا الفرض .

## ٣ - الري :

كثير من بقاع الجهات الجافة ببيئات صحية لمعيشة الانسان ، فالارض بمثل هذه البقاع يمكن أن تغلب محصولاً وفيراً متى توافر الماء للري . هذه الحقيقة التي ندركها جيداً نحن سكان المناطق الجافة من العالم ، يكاد لا يحسها معظم السكان بكثير من جهات قارة أوروبا ، حيث الامطار كافية لقيام الزراعة . ولذا أخفق المستعمرون الذين استوطنوا مبكراً بعض جهات غرب أمريكا الشمالية في زراعة مساحات واسعة ، حتى تعلموا وسائل ري الارض من جيرانهم المستعمررين الاسпан ، الذين نقلوا هذه

الوسائل بدورهم عن العرب ، بعد اتصالهم بهم في الاندلس وشمال غرب أفريقيا .

فالارض التي لا يسقط ماؤها من السماء ، يمكن في بعض الاحيان توصيله اليها من نهر ناع ، كما يمكن أن يرفع اليها من باطنها . وحاجة العالم المتزايدة الى الغذاء اذا كانت تقدر بعدد معين من ملايين الاطنان من القمح والأرز والذرة وغيرها ، فانها يمكن أن تترجم الى عدد معين من بلايين الامتار المكعبة من الماء العذب للري ، فالارض اذن موفورة ، والمناخ من حيث الحرارة وسطوع الشمس مناسب ، والتربة موجودة ، ولكن الماء هو المشكلة . أراضي مصر كلها ومعظم العراق والدول العربية وجنوب كاليفورنيا وشمال السودان ومساحات واسعة بجنوب غرب أستراليا وباقستان الغربية وغيرها كثیر ، كلها تعتمد على الري ، ولكن ينبغي أن نشير هنا الى أن الري لم يعد قاصرا على الجهات الجافة وشبه الجافة فحسب ، بل حتى في المناطق الرطبة يستخدم الري في نطاقات واسعة من الاراضي الزراعية حول المدن الكبرى ، حيث يساعد ذلك على سرعة نضوج ووفرة المحصولات من الخضروات التي تستهلك بالمدن ، ويقدر أن نحو ٤٠٪ من كمية المياه المستعملة بالولايات المتحدة الامريكية تستهلك الآن في ري الارض .

#### ٤ - مصدر الطاقة :

الجهات التي افتقرت الى الفحم ، عماد النهضة الصناعية منذ الثورة الصناعية ، استطاعت الاستعاضة عنه بما يسمى عادة بالفحم الابيض ، ويقصد بذلك الطاقة الكهربائية ، التي يمكن توليدها من سقوط المياه . مثال ذلك صناعات شمال ايطاليا وسويسرا والسويد . كذلك كان توافر هذا المصدر للطاقة بالمناطق التي توجد بها الغابات المغروطة عاملًا أساسيًا في نشأة الصناعات المتعلقة بنشر الاخشاب وصناعة لب الورق منها ، هذا ينطبق على كندا والنرويج وشمال روسيا ، فالانهار الجارية يمكن أن

تكون شرائين للطاقة كما هي شرائين للحياة والمواصلات ، وذلك اذا احسن اقامة مشروعات الخدمة في المواقع المناسبة من مغاربها ، حيث تقع محطات توليد الطاقة التي يسهل بعد ذلك توصيلها الى مراكز استهلاكها . وقد عرف الانسان قوة سقوط الماء منذ عصور مبكرة ، حين استخدم قوة السقوط في ادارة طواحين الغلال ، ولكن التوسيع الحقيقى في استخدام هذه القوة لم يبدأ سوى بعد امكان تحويلها الى كهرباء سهلة التوصيل .

#### ٥ — مصدر للغذاء والخامات :

الغلاف المائي للارض مصدر لغذاء الانسان بفضل ما ينتجه من أسماك وأعشاب بحرية وكائنات مائية أخرى . وهناك اعتقاد سائد لدى الكثيرين أن البحر والمعيظات سوف تصبح مصدراً متزايد الأهمية في امداد البشر بالغذاء ، في الوقت الذي ترهق فيه مواردنا الارضية ، من استمرار استنزافها . وقد أشرنا من قبل الى أهمية مياه البحر في هذا وفي نواحي أخرى ، خاصة باستخراج الاملاح والمعادن ، فضلاً عن ذلك هناك خامات حيوانية كثيرة كاللؤلؤ والاسفنج وزيوت العيتان وجلد وفراء الفقمه ، وكلها خامات من خيرات البحر .

فضلاً عما سبق أشرنا أيضاً الى أهمية المحيطات والبحار كوسط سهل لنقل الانسان وخاماته على أديمه ، ولا تقل الانهار والبحيرات عن البحر أهمية في هذا المضمار ، بل ان بعض الانهار من كبر الأبعاد ما يمكن السفن المحيطية من الوصول مئات الكيلومترات داخل القارات ، كالحال في نهر الأمازون وسنت لورنس . وأخيراً ينبغي أن نشير الى قيمة الغلاف المائي في الترويج والترفيه ، فشواطئ البحر والبحيرات مقصد ملايين البشر ومن ينتبهون الراحة والاستجمام .

## الفصل الثامن

### المناخ

المناخ أحد الضوابط الهامة التي ينعكس أثرها مباشرة على حياة الإنسان ، سواء فيما يأكل أو يرتدي أو يسكن ، وعلى الرغم من أن خصوصي الإنسان لعناصر الجو يقل في المجتمعات البشرية المتقدمة حضارياً، إلا أن هذا لا يعني التحرر تماماً من سلطانه ، فأنواع الانتاج الزراعي والحيواني والنباتات الطبيعية ، كلها من صنع المناخ في المقام الأول ، بالاشتراك مع عدد من العناصر الطبيعية الأخرى ، ولكي نوضح ذلك أكثر يكفي أن نذكر بأنه على الرغم من التقدم التقني في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية ، فإن مساحات شاسعة من سطح الأرض بالصحراء المدارية والقطبية ، كذلك مناطق الغابات الاستوائية ، ما زالت كلها نادرة السكان ، بسبب قلة ملائمة ظروف المناخ للحياة البشرية أو الانتاج، وحتى اليوم - ليس في مجال الزراعة فحسب - بل في نواحي النشاط التجاري والعسكري أيضاً ، ما زالت لظروف الطقس آثار على ممارسة هذه النشاطات كما كان الأمر منذ قرون خلت .

هناك فرق بين تعبيرين رئисيين هما الطقس والمناخ ، فالطقس weather هو حالة الغلاف الهوائي في بقعة مامدخل فترة زمنية قصيرة ، أما المناخ فهو climate معدل حالات الطقس على طول فترة زمنية طويلة ،

مداها شهور أو فصول من السنة ، فيقال حالة الطقس في هذه البقعة اليوم .... ولكن يقال حالة المناخ في نفس البقعة صيفاً أو شتاءً .

#### الغلاف الهوائي : atmosphere

الغلاف الهوائي عبارة عن خليط من الغازات ، التي تعين الكراهة الأرضية لمسافة كيلومترات عديدة ، تعمل جاذبية الأرض على الابقاء عليه ، وعدم تبديده في فضاء الكون ، وكالحال في تخلخل كثافة المواد المكونة لجسم الأرض من مركزها نحو الأطراف ، يتخلخل الغلاف الهوائي بالبعد عن سطح الأرض ، فأكثف الطبقات الهوائية توجد على مستوى سطح البحر ، وتتناقص الكثافة سريعاً بالارتفاع عنه رأسياً ، لدرجة أن نحو ٩٧٪ من وزن الغلاف الغازي للأرض يشغل حيزاً لا يزيد على ٣٠ كيلومتراً فوق سطح البحر .

الهواء النقي الجاف مادة لا لون لها ولا رائحة ، تتالف في معظمها من غاز النيتروجين بنسبة ٧٨٪ ، مع ٢١٪ من العجم أكسجين ، أما الواحد في المائة المتبقية فتشتمل على العديد من الغازات ، من بينها ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٠٣٪ ، وهو على الرغم من قلة حجمه إلا أنه بالغ الأهمية بسبب قدرته على امتصاص الأشعة الحرارية الآتية من الشمس والارض ، وبفضلها تحتفظ الأرض حول جسمها بنطاق حراري ملائم ، وفي غضون الخمسين كيلومتراً السفلي من الغلاف الغازي ، تمتزج هذه الغازات مكونة الهواء ، الذي يتميز بخصائص طبيعية معينة ، بحيث يبدو كأنه غاز واحد .

ويحتوي الهواء على نسبة من غاز بخار الماء ، وهو عديم اللون والرائحة أيضاً ، وينتشر جيداً مع العناصر الأخرى للهواء ، ويطلق على درجة توفر هذا الغاز الهام بالهواء تعريف الرطوبة *humidity* ، والبخار على الرغم من قلته نسبياً أيضاً ، إلا أنه أحد المركبات الفعالة في الغلاف الغازي ، فهو حين يتكاثف يكون السحب والضباب ، فإذا زاد التكاثف عن

حد معين تكونت قطرات المطر وبلورات الثلج وكرات البرد فيما يعرف باسم التساقط . وحيثما تقل نسبة البخار في الهواء تسود ظروف صحراوية قاسية ، وبالاضافة الى كونه عنصرا هاما للحياة على وجه الارض ، فان بخار الماء في الهواء يلعب دورا مشابها لدور ثاني أكسيد الكربون ، باعتباره أحد المركبات القابلة على امتصاص موجات الاشعاع الحراري التي تخترق الغلاف الغازي من مصدرها الشمسي ، وهو فضلا عن هذا يضرب نطاقا عازلا حول الكره الارضية يسمح بمرور الاشعة الشمسية ، ويمنع تسرب الطاقة الحرارية من سطح الارض الى الفضاء بسرعة .

بالاضافة الى ما سبق يشتمل الغلاف الغازي على جسيمات صغيرة من الغبار ، ترى سابعة في الهواء بالملايين عند دخول شعاع ضوئي غرفة معتمة ، هذه الجسيمات من الصفر وخففة الوزن بدرجة تمكناها من البقاء عالقة بالهواء . أما مصادرها فتتعدد ، منها ما تحمله الرياح من السهول الصحراوية الجافة ، ورواسب البحيرات القديمة ، والشواطئ الرملية ، ومنها ما يتبعث مع مقدونفات البراكين المتفجرة ، كما أن بعضها ما هو الا حبيبات وبلورات ملحية دقيقة ، حملها الهواء من رشاش الامواج عبر البحار والمحيطات ، كذلك فان أحد مصادر هذه الغبار ما يعرف بالغبار الكوني ، الذي ينتج عن توهج الشهب والنيازك حينما تتحتك بالطبقات العليا من الغلاف الغازي .

وللغبار بالهواء آثار واضحة ، لعل أبرزها وان لم يكن أهمها حدوث الشفق بأضوائه الارجوانية عند الشروق والغروب ، ولكن أهم من ذلك بكثير هو أنه يعكس أشعة الشمس فيبدو ضوؤها منيرا للاقف ، وبالنسبة للمناخ فان بعض أنواع جسيمات الغبار تتميز بالقدرة على تجميع الرطوبة حولها ، مكونة بذلك ما يشبه النوايا التي تسبب التكاثف ، وتمهد لظهور السحب ، وتبدو هذه الظاهرة بوضوح أشد في سموات المدن الصناعية بصفة خاصة ، حيث تنطلق من مداخن المصانع أنواع من الغبار،

من مواد كيماوية تجمع الرطوبة في قطرات مجهرية ، متى تكاثفت تعطي الجو لونا أزرقا مغبرا على البعد .

#### عناصر الطقس والمناخ :

العناصر الاربعة الرئيسية للطقس هي :

- ١ - حرارة الهواء .
- ٢ - الضغط الجوي .
- ٣ - الرياح من حيث سرعتها واتجاهاتها .
- ٤ - الرطوبة الجوية .

وجميع هذه العناصر يمكن قياسها ، ومن مجموعها يمكن اعطاء صورة وصفية متكاملة عن حالة الطقس ، أما المناخ فيتألف أيضاً من هذه العناصر الاربعة ، ولكن على شكل معدلات لفترات زمنية طويلة ، تمكن من الخروج بقواعد عامة عن الاحوال السائدة .


#### الحرارة

: Insolation

يستمد سطح الأرض وغلافها الهوائي الحرارة من الشمس بواسطة الأشعة ، التي تحمل اليهما الطاقة على شكل موجات مختلفة الأطوال spectrum ، ولكنها جمیعاً تسافر بمعدل 186 ألف ميل في الثانية . وتتساوى كمية الطاقة الشمسية الوائلة إلى أطراف الغلاف الغازي العلية ، وتتجانس في توزيعها على بقاعه جمیعاً ، وهي بمعدل سعرين calories حراريين على السنتيمتر المربع الواحد من السطح الذي يتلقى أشعة عمودية في الدقيقة الواحدة ، وعندما تدخل الأشعة الشمسية النطاق الخارجي من الغلاف الغازي ، فإنه يمتص ما بها من الأشعة السينية ،

وأشعة جاما gamma ، وغيرها من الموجات الاشعاعية القصيرة ، المعروفة باسم الاشعة فوق البنفسجية ، وعندما تصل الاشعة في مسارها خلال الغلاف الهوائي ارتفاعا يترواح بين ٢٠ و ٥٠ كيلومترا من سطح الارض ، فان معظم ما تبقى من الاشعة فوق البنفسجية تمتصه جزئيات الأوزون ozone ، وهي جزئيات خاصة من غاز الاوكسجين ، تتلاشى بشكل غير عادي في ذلك النطاق ، ومن ثم فانه لا ينعد الى ما دون ذلك سوى الاشعة الطويلة الموجات ، والطاقة الضوئية ، وهي على وجه التقرير تعادل نحو نصف الطاقة الاصلية الوالصة الى أطراف الغلاف الهوائي .

ويتحكم في توزيع الطاقة العاربة الوالصة الى سطح الارض عاملان هما زاوية التقاط الاشعة المنبعثة من الشمس مع سطح الارض ، ثم طول المدة التي تبقى فيها الشمس فوق الافق ، اي طول النهار . أما من حيث العامل الاول فنلاحظ أن الحزمة من الاشعة المتوازية متى سقطت بزاوية ميل على السطح ، فانها تخترق حيزاً أطول قبل أن تصل من مصدرها اليه ، ومتى وصلته انتشرت على مساحة أكبر ، يعكس الاشعة العمودية التي تخترق مسافة أقصر ، وتتسخن مساحة أضيق ( شكل ٥٩ ) . واذا



شكل (٥٩)  
الأشعة المائلة والأشعة العمودية وأثرها في تسخين سطح الأرض

طبقنا هذا على سطح الارض لوجدنا أن الجهات الاستوائية التي تتلقى أشعة قريبة من العمودية على مدار السنة ، هي أعلى بقاع سطح الارض حرارة ، أما الجهات القطبية التي تتلقى أشعة مائلة فانها أقل البقاع حظا من

اما العامل الثاني فيبدو أثره واضحا في اختلاف طول النهار تبعا لفصول السنة ، فحرارة الصيف فضلا عن أنها نتيجة لوصول أشعة قليلة الميل ، لتعود الى طول النهار ، أي مدة ظهور الشمس فوق الأفق ، وبناء على هذا فإنه من الناحية النظرية ، يمكن القول بأن الجهات الواقعة على درجات عرض واحدة ، تكتسب كميات متساوية من الطاقة الحرارية .

#### كيف يكتسب الهواء حرارته :

يتم تسخين الهواء بفضل الطاقة الشمسية من خلال عمليات معقدة ، وبطريقة غير مباشرة ، يعكس ما قد يتبدّل الى الذهن للوهلة الاولى ، فالأشعة التي تصل الى الطبقات السفلية من الهواء ، لا تنبع كلها في الوصول الى سطح الارض لسبعين : الاول هو انكسار هذه الاشعة ، وتبدّد الكثير منها بمورها بين جزيئات الغاز والغبار والبخار و قطرات الماء في السحب والضباب ، وبالتالي فان نحو ٣٥٪ من جملة الاشعة التي تدخل هذا النطاق ، تضيع بواسطة الانعكاس والتبدّد في الفضاء . أما السبب الثاني فهو أن الغلاف الغازي يمتص نحو ١٩٪ من الطاقة الاشعاعية المارة به مباشرة ، بفضل وجود غازي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ، ولذا فان نحو ٤٦٪ فقط من الطاقة الاشعاعية يصل الى سطح الارض ، ولكن هذا الرقم عبارة عن معدل ، وغالبا ما يختلف الامر من موضع آخر ، حسب درجات العرض والفصل ، وحسب كمية بخار الماء في الهواء أو السحب ، وفي الايام الغائمة أو العالية الرطوبة يكون الفاقد بالانعكاس والتبدّد اعظم ، يعكس الايام الصافية الجافة . جزء من الطاقة الشمسية التي تصل سطح الارض ينعكس مرة أخرى الى الهواء ، ويقدر هذا الجزء

بنحو ١٪ ، وما يتبقى بعد ذلك يسخن سطح الارض لعمق قليل ، سواء كان هذا السطح ماء أم أرضا يابسة .

خلاصة القول فان تسخين الهواء يتم بوسيلتين هما الامتصاص المباشر للأشعة الشمس ، التي تخترق الهواء في طريقها من الشمس الى الارض ، أما المصدر الاهم فهو الاشعاع الارضي ، وذلك بعد أن يسخن السطح الذي يمرر جزءا من حرارته بعد ذلك للهواء . ويختلف الاشعاع الارضي في كميته تبعا لطبيعة السطح ، فالماء أو الجليد يعكسان الاشعة أكثر من الصخور أو الاسطح المفطاة بالنبات ، وحينما تصل هذه الاشعة المنعكسة للهواء ، فإنه يفقد بدوره جزءا منها إلى الفضاء في عملية تختلف عن طبيعة الانعكاس ، ويستمر هذا فقدان من جانب الارض والهواء أثناء الليل ، حين تغيب الشمس مصدر الحرارة ، وكلما صفت السماء ، وقلت كمية الغبار بالهواء كان الفاقد أعظم ، وهذا يفسر لنا شدة بروادة بعض ليالي الشتاء ، حينما تصفو السماء ، فييتكون الصقيع نحو نهاية الليل .

ويتم تسخين الهواء عن طريق الاشعاع الارضي بالوسائل التالية :

أ - بطريقة التوصيل conduction ، وذلك حين يتلامس جسمان يختلفان في درجة حرارتهم ، فان الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الآخر .

ب - بواسطة تيارات الحمل أو التصعيد convection ، فالهواء الملامس لسطح الارض عندما يكتسب حرارتها فيسخن ، ويخف وزنه ، يصعد إلى أعلى ، ليحل محل هواء بارد أثقل ، وأثناء صعود التيار الساخن يفقد حرارته للوسط الهوائي الذي يمر به فيبرد ، ليعود فيهبط ، وهكذا تنتشر الحرارة من سطح الارض رأسيا خلال كتل الهواء التي تتحرك فتحملها إلى طبقات أعلى .

الفرق بين اليابس والماء :

تختلف قدرة كل من اليابس والماء من حيث تقبل الطاقة الحرارية ومن

حيث فقدانها ، والقاعدة العامة هي أن السطح اليابس يسخن بسرعة تحت أشعة الشمس ، في حين يسخن سطح الماء ببطء ، ولكن من ناحية أخرى يفقد سطح اليابس حرارته بنفس السرعة ، فيبرد حين ينقطع عنه المدد من أشعة الشمس ، بينما يفقد سطح الماء حرارته في بطء ملحوظ ، ولهذا كانت المفارقات الحرارية عظيمة المدى فوق البقاع اليابسة من سطح الأرض ، يعكس المسطحات المائية التي يضيق مداها الحراري كثيرا ، وسبب هذا التباين هو أن الماء جسم شفاف يسمح ب penetration الأشعة خلال حيز واسع منه ، وبالتالي تتوزع طاقتها ، أما سطح اليابس فليست له هذه النفاذية ، ولذا تتركز الطاقة الوائلة إليه في حيز محدود ، فترتفع حرارته بالقياس للماء . ومن ناحية أخرى فإن طبيعة الماء كسائل ، وما به من حركة التيارات والأمواج ، تعمل على نشر الطاقة الحرارية في كتل هائلة من الماء ، يعكس سطح اليابس المستقر ، كذلك فالماء متى سخن ، زادت سرعة عملية التبخير ، التي تستمد الطاقة اللازمة من السطح ، فتعمل على تبريد الماء ، وهذا ما لا يتعرض له سطح اليابس إلا متى بدل بالماء . وأخيرا فإن ما يلزم مسطحا مائيا ما ، لكي يسخن بمقدار درجة مئوية واحدة ، يعادل خمسة أمثال الطاقة اللازمة لتسخين نفس المسطح من الأرض اليابسة ، ولذا فإنه لو سلط مصدران حرارييان متساويان في القوة على مسطحين من ماء ويابس ، يسخن اليابس بسرعة قبل أن يتأثر الماء بالحرارة .

على النقيض من ذلك ، يفقد اليابس حرارته بسرعة أثناء الليل ، أو في فصل الحرارة الصفرى ، في حين يفقد الماء حرارته المكتسبة في كلتا الحالتين ببطء ، ولذا كانت المناطق القارية النائية عن البحار عرضة للتباين في حرارتها بين الليل والنهار ، وبين الصيف والشتاء ، بينما تتميز المسطحات المائية والجهات الساحلية بالاتزان وضيق المفارقات .

#### قياس الحرارة :

تقاس الحرارة وغيرها من عناصر الطقس في محطات أرصاد خاصة ،

في نقط مختارة ، معروف منسوبها وموقعها الفلكي بدقة ، وتجهز كل محطة بغرفة خشبية صفيرة ، على شكل صندوق مغطى ، به فتحات يمس منها الهواء ، ولكن لا تدخل منها أشعة الشمس مباشرة لتسقط على الأجهزة المستخدمة ، وهي عادة تتتألف من مجموعة من الترمومترات ، زوج منها يستخدم لقياس درجات الحرارة المظمي والمصغرى ، وأخر آلي يسجل درجات الحرارة في جميع الأوقات ، والترمومتر في أبسط صورة عبارة عن أنبوبة زجاجية ، ينتهي أحد طرفيها بانتفاخ كروي على شكل مستودع ، يوضع بداخله زئبق والطرف الآخر مغلق ولما كان الزئبق شأنه في ذلك شأن السوائل الأخرى – يتتمدد بالحرارة وينكمش بانخفاضها ، فإن ارتفاع الزئبق في أنبوبة الترمومتر فوق الانتفاخ يحدد درجة حرارة الجسم الملائم للمستودع كالهواء أو جسم الإنسان أو أي جسم آخر سائل أو صلب .


وفي الترمومتر المئوي درجة تجمد الماء النقي صفر ، ودرجة غلينانه ١٠٠ م عند مستوى سطح البحر ، أما بالنسبة للترمومتر الفهرنهايتi Fehrenheit فالدرجتين المناظرتين هما ٣٢° ف على التوالي . وقد يستخدم الكحول بدلا من الزئبق في بعض الترمومترات المستخدمة بمناطق شديدة البرودة ، تجنبا لاحتمال تجمد الزئبق عند درجة -٣٨,٧ ف أو -٣٩,٣ م ، بينما يتجمد الكحول في درجات حرارة دون ذلك بكثير .

وتسجل درجات الحرارة في الظل ، وينبغي أن يراعى وضع المحطة في مكان بعيد عن المباني حتى لا تتأثر الأجهزة بالحرارة المنعكسة منها ، وحتى يسمح بمرور الهواء مرورا حرا ، إذ أن درجة الحرارة التي تقايس هي حرارة الهواء في الظل ، وليس أشعة الشمس .

#### الدورة الحرارية اليومية : Daily cycle of air temperature

لو أننا سجلنا درجات الحرارة التي يعينها ترمومتر عادي للهواء مرة كل ساعة أو نصف ساعة خلال ٤ ساعات ، ووعلنا ذلك على ورقة بيانية ،

ل كانت النتيجة منحنى بياني عادي ، يبدأ من نقطة معينة ، ويرتفع الى ذروة ، ثم يعود الى نقطة البداية أو قريبا منها (شكل ٦٠) . ولكن أهم



شكل (٦٠) الدورة اليومية للحرارة

ما يلاحظ أن هذا المنحنى سوف يفترق عن المنحنى الذي يحدد كمية الطاقة الصادرة من الشمس الى البقعة التي يجري عندها القياس ، فابتداء من لحظة الشرق تتزايد كمية الاشعاع الشمسي تدريجيا حتى تبلغ الذروة عند الظهر تماما ، حينما تكون الأشعة الصادرة عن الشمس عمودية ، او أقل ميلا عن أي وقت آخر خلال اليوم . وبعد الزوال مباشرة يتضاعل الاشعاع تدريجيا حتى يعود الى أدنى نقطة لحظة الغروب ، أما منحنى الحرارة اليومي للهواء فانه سوف يرتبط بحالة التوازن بين الواردة من الأشعة الى الارض ، وما يصدر عنها من الطاقة الى الهواء بعد ذلك .

فمنذ شروق الشمس حتى الساعة الثانية بعد الظهر تقربيا ، يكون الواردة أكثر من الصادر ، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة تدريجيا تبعا

لذلك ، ولا تتواقع الذروتان اذ أن ذروة الطاقة الصادرة عن الارض تتأخر ساعتين أو نحو ذلك بعد مرور ذروة الاشعاع الشمسي وقت الزوال ، والسبب في هذا يعود الى أن الارض لا تعطى طاقتها العظمى الا بعد أن تكون قد تلقت هذه الطاقة من الشمس عند الظهر ، وبعد الساعة الثانية أو الثالثة مساء ، وحتى شروق شمس اليوم التالي ، تكون كمية الأشعة القادمة من الشمس أقل من كمية الأشعة الصادرة عن الارض ، وبالتالي يهبط المنحنى بسرعة ، خاصة بعد الغروب ، فتصل الحرارة حدتها الأدنى قبيل شروق الشمس .

#### الدورة الحادية السنوية : Annual cycle

للحصول على بيانات احصائية عن درجات الحرارة لفترة أطول من اليوم الواحد ، يؤخذ ما يعرف باسم المعدل الحراري لليوم الواحد ، ثم تجمع هذه المعدلات للفترة الزمنية المطلوبة ، ثم يستخرج معدلها . أما المعدل اليومي فهو عادة مجموع القراءات اليومية مقسوما على عددها ، فإذا أخذ هذا المعدل على مدار أيام السنة ، ثم استخرج معدل العدد من السنين ، ووقيت النتائج على ورقة بيانية لحصلنا أيضا على منحنى حراري سنوي يشبه إلى حد كبير المنحنى اليومي ، فالذروة تقع في آخر شهور السنة ، أي عندما تكون كمية الاشعاع الشمسي الوائلة إلى الأرض في أوجها ، وينخفض المنحنى على كلا جانبي الذروة ، ولكن في الواقع كثيرا ما تتأخر الذروة شهرا أو نحو ذلك عن ذروة طاقة الاشعاع ، على نحو ما تأخرت الذروة بالنسبة للمنحنى اليومي عن ساعة الزوال ، كما قد تتأخر النهاية الصغرى قليلا عن موعد المستوى الأدنى لطاقة الاشعاع على نفس النسق ، لأن الأرض تكون ما زالت تصدر طاقتها وتفقدتها لفترة أخرى ، حتى بعد أن تأخذ الطاقة الواردة إليها في التزايد .

هذا بالنسبة لمناطق اليابس ، أما فيما يختص بالمناطق المائية ، فإن النهايتين الصغرى والكبرى تتأخران شهرا آخر عن المناطق اليابسة المناظرة ، بسبب بطء الماء في اكتساب الحرارة وفقدانها ، على نحو ما

ذكرنا سابقاً . وكذلك الفرق بين النهائتين على الماء أقل منه على البر ، ولهذه الظاهرة انعكاساتها على المناطق الساحلية ، التي تكون في وضع وسط بين اليابس القاري الداخلي المتطرف ، وبين المسطحات المائية المتوسطة .

#### التوزيع العمودي لحرارة الهواء :

من المعروف أن اعتدال الحرارة على المرتفعات صيفاً هو السر في وجود العديد من المصايف الجبلية كالحال في جبال لبنان ، كذلك وجود الثلوج الدائمة على كثير من القمم الجبلية الشاهقة حتى بالعرض الاستوائية ، كل هذه أدلة على انخفاض درجة الحرارة بالارتفاع عن سطح البحر ليست بحاجة إلى الدعم بالتجارب والقياسات .

ولكن ما يحتاج إلى قياس هو معدل الهبوط في درجات الحرارة بالصعود ، وقد ثبت أن هذا المعدل يتراوح كثيراً ، ولكنه في المتوسط نحو  $\frac{3}{4}$  ف لـ ١٠٠٠ قدم ، أو درجة مئوية واحدة لكل ١٥٠ متراً . وفي العرض الوسطى وجد أن هذا المعدل يظل يؤثر على هبوط الحرارة حتى منسوب عشرة آلاف متر ، ولكن درجة الحرارة فوق هذا المنسوب تظل ثابتة ولا تتأثر بالارتفاع فوقه بعد ذلك ويطلق على المستوى الذي تحدث عنده هذه الظاهرة اسم التربوبوز tropopause ، وهو يفصل بين نطاقين هامين من الغلاف الغازي ، هما الطبقة السفلية الكثيفة المعروفة بالتروبوسفير troposphere وطبقة المستراتوسفير stratosphere ، حيث يندر وجود بخار الماء أو جسيمات الغبار ، ومن ثم تخلو هذه الطبقة من السحب ، كما أنها ليست مصدراً للتساقط .

ويبلغ ارتفاع مستوى التربوبوز ذروته حول النطاق الاستوائي من الأرض حيث يصل ١٦,٨ كيلومتراً ، ولكنه ينزل إلى ٤٠٠٠ متر فقط عند القطبين ، ويبدأ التغير ما بين خطى عرض ٣٥° ، ٤٥° ، وهذه فالطيران خلال نطاق المستراتوسفير أسهل بالعرض العليا والقطبية منه بالعرض

الدنيا ، حيث يوجد ذلك النطاق على ارتفاع كبير ، ويفضل الطيران عبره لخلوه من السحب وتجانسه .

المهم أن انخفاض درجة الحرارة بالبعد عن سطح البحر يدل على أن الأرض هي المصدر الرئيسي لحرارة الهواء فوقها ، وأن أشعة الشمس ، ولو أنها تسخن طبقات الهواء العليا بطريق مباشر أثناء مرورها خلالها في طريقها إلى سطح الأرض ، إلا أن مقدرة الهواء المتخلخل في الطبقات العليا من الغلاف الغازي على امتصاص الطاقة الحرارية ضئيلة ، وبالعكس نجد أن الطبقات السفلية لها مقدرة كبيرة على امتصاص الحرارة واختزانتها ، بسبب كثرة نسبة بخار الماء والغبار وثاني أكسيد الكربون ، غير أن لهذه القاعدة العامة بعض نواحي الشذوذ ، وذلك حينما ترتفع درجة الحرارة في حالات خاصة بالابتعاد عن سطح البحر ، أي بالارتفاع .

ويطلق على الحالة الأخيرة اسم الانقلاب الحراري temp. inversion الذي قد يحدث بالقرب من سطح الأرض ، أو في طبقات الجو العليا . ففي الطبقات الدنيا ، يرجع الانقلاب إلى سرعة فقدان سطح الأرض حرارته أثناء الليل بواسطة الإشعاع ، وبالتالي تبرد طبقات الهواء السفلي الملامسة له ، وتنتشر هذه الظاهرة على وجه الخصوص في فصل الشتاء ، حين يطول الليل ، خاصة إذا كان الجو صحوًا والهواء هادئا . وقد لوحظ في برج ايفل أن هناك تزايداً في الحرارة مع الارتفاع على مدار السنة ، وذلك فيما بين منتصف الليل والساعة الرابعة صباحاً ، كما أنه في المناطق التي يغطي الجليد السطح ، تحدث ظاهرة الانقلاب بوضوح ، فمن المعروف أن الجليد موصل رديء للحرارة ، وهو فضلاً عن ذلك يعكس قدرًا كبيراً من الأشعة أثناء النهار ، وفي الليل ، لا يصل من حرارة سطح الأرض تحته للهواء الملامس شيئاً بسبب عزله لها ، وبالتالي تشتت بروادة الطبقات الهوائية الملامسة له ولذا تنخفض درجات الحرارة كثيراً بمناطق شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية شتاء نتيجة لهذه الظاهرة .

الربيع المبكر والخريف ، يسبب حدوث ظاهرة الصقيع ، حيث تنخفض درجة الحرارة دون التجمد ، وقد تكون لذلك أفضية بيضاء من بلورات الثلج ( الماء المتجمد ) على الأسطح المكشوفة وأوراق النبات والأرض ، ولهذه الظاهرة خطورتها على المزروعات في العروض المعتدلة ، ولكنها تقل حتى تتلاشى بالعروض المدارية ، ويطلق تعبير الصقيع على درجات الحرارة متى انخفضت دون التجمد ، حتى ولو لم يتكون الغشاء الثلجي الابيض على النحو المألف .

هناك نوع آخر من الانقلاب الحراري مرده تضرس سطح الأرض ، وتفاوت مناسيبها بين مرتفعت تحصر فيما بينها أودية وأحواض منخفضة ، فالهواء عندما يبرد فوق المرتفعات ليلاً ، يثقل وزنه ، وبالتالي ينزلق إلى أسفل ، ويترافق في البطون والقيعان ، ليحل محله هواء دافئ من المنخفضات . ولهذا فإن مثل هذه البطون والقيعان عرضة لتكون الصقيع أكثر من السفوح المحدقة بها ، ويعرف الزراع جيداً هذه الظاهرة ، ويدركون آثارها ، فتختصص السفوح للمزروعات التي تتأثر بالصقيع كالحمضيات ، في حين تزرع السهول والقيعان خضراً أو حبوبًا كما أن فنادق الاستشفاء السويسريّة توجد على سفوح المرتفعات ، ولنست في بطون الأودية تجنبًا للبرد الشديد .


هذا عن التوزيع الزمني ( اليومي والفصلي ) والتوزيع الرأسي للحرارة ، أما التوزيع الأفقي حول العالم فله أنماط تتأثر بعوامل متعددة .

#### التوزيع الجغرافي للحرارة :


أفضل طريقة للتعبير عن التوزيع الجغرافي لحرارة الهواء فوق مساحات واسعة تتأتى برسم ما يعرف بخطوط الحرارة المتساوية Isotherms ، وهي خطوط الكنتور في الخرائط الطوبوغرافية تمر

بالأماكن ذات القيم المتساوية ، التي هي المناسب في حالة الغرائط الطوبغرافية ، ودرجات الحرارة المتساوية في خرائط توزيع الحرارة . وتعمل هذه الخرائط لفترات زمنية مختلفة ، قد تكون ليوم واحد أو لشهر أو فصل ، أو حتى للمتوسط السنوي ، أو لمعدل عشرات من السنين . وفي العادة يكون الفاصل بين كل خطين هـ أو ١٠ درجات أو مضاعفاتها ، والمفروض أن تمر هذه الخطوط بمحطات الارصاد التي تتفق فيها القيم ، ولكن متى تغدر ذلك وغالباً ما يحدث ، فإن الخطوط ترسم بطريقة التناوب على نحو ما هو معمول به عند رسم خطوط الكتور ، وتعدل درجات الحرارة في العادة لمستوى سطح البحر تلافياً لطفيان أثر عامل التضاريس على غيره من المؤشرات في درجة الحرارة ، غير أنه في بعض الدراسات التفصيلية ، يمكن رسم خرائط الحرارة المتساوية على أساس درجات الحرارة الفعلية ، دون تعديلهما لمستوى سطح البحر . وتساعد خرائط الحرارة المتساوية بصفة عامة على اعطاء صورة واضحة وسريعة عن توزيع الحرارة ، وابراز خصائصها ، بصورة أفضل من وضع عشرات من القيم الرقمية على الخريطة .

إذا تفحصنا خريطتين لتوزيع الحرارة حول العالم في شهر يناير (كانون) ويوليو (تموز) (شكل ٦١ ، ٦٢) ، برزت أمامنا خصائص



شكل (٦١) توزيع الحرارة في يوليو



### شكل (٦٢) توزيع الحرارة في ينابير

العامة التالية : أن خطوط الحرارة المتساوية تتوجه بصفة عامة حول الأرض من الشرق الى الغرب ، وهذا أمر متوقع اذ أن العامل الرئيسي الذي يؤثر في التوزيعات الحرارية هو خط العرض ، فكل المناطق التي تقع على خط عرض واحد يصيبها نفس القدر من أشعة الشمس ، باستثناء تأثير بعض العوامل الموضعية التي قد تغير من الصورة النظرية ، ويبلغ اتجاه هذه الخطوط من الشرق الى الغرب أوضاع مظاهره في نصف الكرة الجنوبي ، الى الجنوب من خط عرض ٢٥ جنوبا ، حيث تكاد تتواءزى الخطوط فوق مساحات هائلة من المسطحات المائية التي يقل بينها اليابس أما في نصف الكرة الشمالي بوجه عام ، فان خطوط الحرارة تترنح شمالا وجنوبا فيما بين الماء واليابس ، رغم اتجاهها العام من الشرق الى الغرب أيضا ، وتبدو هذه الظاهرة بوضوح أكثر في خريطة ينابير ( كانون الثاني ) ، حين يبلغ الفرق بين حرارة اليابس والماء أشدّه .

أما الخاصية الثانية فهي هجرة هذه الخطوط شمالاً وجنوباً ببعض درجات تبعاً لحركة الشمس الظاهرية ، ويبلغ مدى هذه الهجرة السنوية نحو عشر درجات فقط فوق المسطحات المائية الكبرى كالمحيط الهادئ ، أما فوق الكتل اليابسة الكبرى كقارة أفريقيا ، فان مداها يبلغ ٢٠ درجة

وتفسير هذه الظاهرة أيضا هو سرعة قابلية اليابس على اكتساب الحرارة وفقدانها بالقياس الى الماء .

يلاحظ وجود رقاع معينة من سطح الأرض تشتهر بحرارتها العالية، أو ببرودتها الشديدة ، حيث تلتف حولها خطوط دائرة أو شبه دائرة مغلقة ، وهي جميعاً مناطق تقع على اليابس ، ففي ينابير توجد مراكز الحرارة الشديدة بكل من جنوب أفريقيا واستراليا ، وفي شهر يوليوج يوجد مثل هذه المراكز فوق شمال غرب الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا . أما بالنسبة لمراكز الحرارة المنخفضة في شهر ينابير فأعظمها يقع فوق سيبيريا حيث المعدل نحو  $-50^{\circ}\text{F}$  ، كما يوجد مركز آخر مشابه فوق أقصى شمال قارة أمريكا الشمالية ، ولكنه أقل وضوحا، ربما بسبب وجود مسطحات مائية كبيرة من المحيط المتجمد الشمالي فيما بين الجزر وفيما بينها وبين اليابس القاري .

كذلك توجد مراكز بروادة شديدة دائمة فوق كل من جزيرة جرينلاند والقارة الجنوبية القطبية ، حيث تغطيهما أغطية الجليد المستديمة . ولكن مع هذا فدرجات الحرارة في جرينلاند لا تهبط إلى المدى المتطرف الذي تسجله محطات سيبيريا الشمالية في شهر ينابير ، على الرغم من أن المعدل السنوي في جرينلاند دونه في سيبيريا ، كذلك تتفاوت البرودة ما بين المنطقتين القطبيتين في نصف الكرة ، إذ أن أحدهما محيط عميق ، بينما الأخرى قلب قارة عالية ، بسبب تيارات العمل في مياه المحيط المتجمد الشمالي تحت غطاء الجليد الذي لا يزيد سمكه عن خمسة أمتار، نجد أن معدل حرارة ينابير نحو  $-30^{\circ}\text{F}$  ، أما معدل حرارة يوليوج بوسط القارة القطبية الجنوبية فهو  $-75^{\circ}\text{F}$  بسبب فقدان اليابس حرارته بسرعة ، كما أن غطاء الجليد الدائم هنا يعكس الأشعة الحرارية التي تصل إلى هذه الجهات صيفا ، فلا يستفاد بالقسط الأكبر منها .

لتنيارات البحرية أثر واضح في الانثناء المفاجئ لخطوط الحرارة المتساوية عند السواحل ، فالتيارات البحرية الباردة التي تمر بمحاذاة

سواحل بيرو وشمال تشيلي وكاليفورنيا وساحل جنوب غرب أفريقيا تؤدي إلى انشاء خطوط الحرارة المتساوية نحو خط الاستواء ، ومن ناحية أخرى نجد أن التيارات البحرية الدفيئة في العروض العليا ، تسبب انشاء خطوط الحرارة المتساوية نحو القطبين ، وهذه الحالة تظهر بوضوح على ساحل أوربا الغربي والشمالي الغربي ، بسبب تيار المحيط الأطلنطي الدفيء ، وعلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة وكندا ، بفعل تيار الخليج ، وعلى السواحل الشرقية لآسيا في نطاق تيار كيروسيفو .

#### المدى العاروي السنوي :

من خلال التوزيع الزمني للحرارة ، لاحظنا اختلاف درجات الحرارة على المدى القصير ، وتعني بذلك خلال اليوم الواحد ، فمن حد أدنى تنفع الحرارة إلى حد أعلى ، وتعود مرة أخرى للهبوط في نظام يومي رتيب ، والفرق بين أعلى درجة حرارة وأدنىها خلال اليوم الواحد ، هو ما يسمى بالمدى الحراري اليومي ، وبنفس الطريقة فإن المدى العاروي السنوي هو مقدار التفاوت بين معدلات أحر شهور السنة وأبردتها ، وهو بصفة عامة فرق قليل بالمناطق الاستوائية لا يتعدى خمس درجات مئوية ، ولكنه فرق متزايد بالابتعاد عن العروض الاستوائية شمالاً وجنوباً . ويلاحظ أن ازدياد المدى في نصف الكرة الشمالي أسرع منه في نصف الكرة الجنوبي ، بسبب اختلاف توزيع اليابس والماء بينهما ، ومن المعروف أن التناقضات الحرارية بين الفصول تضيق فوق المسطحات المائية الواسعة ، وتبرز فوق الجهات القارية ، خاصة الصحاري المدارية ، وصحاري العروض الوسطى بكل من أفريقيا ووسط آسيا واستراليا وغرب أمريكا الشمالية ، ويرجع السبب في سعة المدى هنا إلى ارتفاع حرارة الصيف بشكل ملحوظ . أما بالعروض القطبية فإن المدى الحراري يعظم أيضاً حيث يبلغ نحو خمسة وستون درجة مئوية في شمال آسيا ،

وخمسة وأربعون درجة مئوية في شمال أمريكا الشمالية ، ومرد ذلك انخفاض درجة حرارة فصل الشتاء .

### الضغط الجوي

على الرغم من عدم احساس الانسان بضغط الهواء في المعتاد ، الا أن للتغير المفاجئ في الضغط أثره ، الذي يمكن أن يلمسه المرء حينما تقلع به الطائرة أو تهبط ، مسببة بذلك انسداد الأذنين ، وهي حالة أيضا تنتاب المسافر في مرحلة على طريق جبلي حين تهبط واد أو تصعد قمة ، وعند مستوى سطح البحر يبلغ مقدار ضغط الهواء نحو 15 رطلاً انجليزياً على البوصة المربعة الواحدة من السطح سائلاً كان أم صلباً ، وبسبب التوازن التام بين هذا الضغط الخارجي وبين ضغط الهواء داخل السوائل والاجسام المسامية والكائنات الحية ، فإنه لا يؤثر ، أو أن تأثيره متعادل . هذا الضغط هو عبارة عن وزن عمود الهواء الممتد من السطح إلى أطراف الغلاف الغازى ، ونظرًا لكون الهواء غاز يتاثر بالضغط ، فإنه من المتوقع أن توجد أكتاف طبقاته أدناء ، وأخلفها أعلى ، أي أن وزن الهواء وضغطه يتناقصان بسرعة بالارتفاع إلى أعلى .

ويقاس ضغط الهواء بواسطة جهاز مبني على أساس تجربة قام بها العالم توريشاللي Torricelli ١٦٤٣ ، حين ملأ أنبوباً من الزجاج طوله نحو ثلاثة أقدام ، مغلق من أحد طرفيه بالزئبق ، ثم نكسه من طرفه المفتوح في حوض مليء بنفس السائل ، فوجد أن الزئبق في الأنابيب المغلق قد هبط بضع يوصات ، ولكنه بقي يملاً نحو ٣٠ بوصة من الانبوب فوق سطح الزئبق بالحوض . فكان ضغط الهواء على سطح الزئبق بالحوض هو الذي أبقى على عمود الزئبق فوق السطح بمقدار ٣٠ بوصة ، فإذا زاد ارتفاع ضغط الهواء على السطح المطلق للزئبق في الحوض ، ارتفع العمود في الأنابيب ، والعكس إذا انخفض الضغط . وما أجهزة قياس الضغط المسماة بالبارومترات إلا تحسينات لتجربة تورشيللي .

وتحتختلف وحدات قياس الضغط من بوصات الى سنتيمترات الى المليبار ، فهي بالبوصة عند مستوى سطح البحر في الظروف العاديّة ٢٩,٩٢ او ما يعادل ٧٦٠ مم زئبيقي ، أما المليبار millibar فهو وحدة أصغر، وكل بوصة تعادل ٣٣,٩ مليبارا ، وعليه يكون الضغط الجوي العادي عند سطح البحر ١٠١٣,٢ مليبار .

بالاضافة الى البارومترات الزئبقيّة هناك أنواع أخرى معدنية لا يستخدم فيها الزئبق ، منها بارومتر انرويد aneroid ، وهو عبارة عن صندوق معدني رقيق الجدران ، مفرغ جزئيا من الهواء ، ومحكم الاقفال ولذا تتأثر جدرانه بالضغط الخارجي الواقع عليها ، مسببة اضغاطا نحو الداخل ، أو تمددا نحو الخارج بارتفاع الضغط و هبوطه على التوالي ، هذه الحركات تسبب تشغيل مؤشر ، يمر فوق ميناء قرص مدرج ، يحدد في آية لحظة مقدار الضغط الجوي الواقع على الجهاز ، ومن ميزاته سهولة الاستعمال والنقل أثناء الرحلات ، ولكنه ليس بدقة البارومتر الزئبقي ، وقد يرتكب هذا الجهاز أمام اسطوانة تدور بواسطة ساعة توقيت ، بحيث يسجل مؤشره الضغط الجوي على ورقة بيانية يخط متصل باستمرار ، ويعرف هذا الجهاز باسم الباروجراف .

#### التوزيع العمودي للضغط الجوي :

سبق أن أوضّحنا أن لعامود الهواء وزنه أو ضغطه ، ولذا فاننا نتوقع أن يقل الوزن أو الضغط بالارتفاع حيث يقصر العمود ، وحيث يبعد المرء صعوداً من طبقات الهواء الدنيا الكثيفة ، ويبلغ معدل هبوط الضغط بوصة واحدة لكل ٩٥٠ قدما ، غير أن هذا المعدل لا ينطبق إلا على بعض آلاف من الأقدام حول سطح الأرض فقط . وبعد ذلك يتناقص معدّل الهبوط بسرعة . وعلى الرغم من أن اختلاف توزيع الضغط رأسياً قليل الأهمية بالنسبة للدراسات المناخية ، فإن له تطبيقات عملية في مجال الطيران ، وجميع المحطات الجبلية التي يقاس فيها الضغط على ارتفاع كبير فوق سطح البحر تعدل قراءاتها إلى المكافئات على مستوى سطح


البحر ، ومن ثم فان معظم خرائط الطقس والمناخ التي تبين توزيع الضغط تتلافى عامل المنسوب ، حتى يمكن أولا رسم الخريطة ، ثم اعطاء صورة نظرية بسيطة كما لو كان ظهر الأرض متجانس المنسوب .

#### التوزيع الاقفي للضغط الجوي :


لو أخذنا معدل الضغط الجوي العادي عند منسوب البحر على أنه ٢٩,٩٢ بوصة ( ١٠١٣ ملليبار ) ، فان أي ارتفاع عن هذا ولتكن ٣٠,٥٠ ( ١٠٣٣ ممب ) سوف يحدد ضغطا مرتفعا ، كما أن أي انخفاض ولو قليل ٢٩,٠٠ بوصة ( ٩٨٢ ممب ) سيمثل ضغطا منخفضا ، ويقتربن الضغط الجوي المرتفع عادة بظروف طقس مستقر جاف ، يعكس الضغط المنخفض الذي يصاحب الظروف المتقلبة والطقس العاصف الماطر .

ويبين الضغط على الخرائط بخطوط الضغط المتساوي isobars التي يصل الواحد منها بين جميع المناطق التي يتساوى ضغط الهواء فيها ، على نحو خطوط الحرارة المتساوية ، وحيث تتقابض خطوط الضغط المتساوي وتتزاحم ، فان هذا دليل على حدة المنخفض أو المرتفع وعمقه ، وبالتالي شدة الرياح الداخلة والخارجة منه ، والعكس حين تتبع الخطوط ، وهذا بطبيعة الحال ينطبق على خرائط الطقس اليومية ، التي تبين في تتابعها من يوم لـ يوم حركة مراكز الضغط، ومدى عميقها أو ضحولتها ، أما على خرائط المناخ فان خطوط الضغط المتساوي تحسب كمعدلات لسنوات طويلة .

واذا تفحصنا خرائط توزيع الضغط حول العالم ( شكل ٦٤,٦٣ ) فاننا نلاحظ امتداد نطاقات الضغط في أشرطة من الشرق الى الغرب ، أي مع خطوط العرض ، وهذا دليل على تأثير توزيع الضغط بتوزيع النطاقات الحرارية بشكل عام ، فالمواقع المرتفعة الحرارة بالعروض الاستوائية تتميز بضغط منخفض بسبب تصاعد الهواء ، اذ أن الغاز متى سخن خف وزنه وتصاعد الى أعلى ، والعكس فان العروض القطبية



شكل (٦٣) الضغط والرياح في ينابير



شكل (٦٤) الضغط والرياح في يوليو

يسودها ضغط مرتفع بسبب بروادة الهواء و هبوطه ، ولكن مع هذا فإن بعض المناطق الحارة بالعرض الشمالي والوسطي تتميز بضغط مرتفع، كما أن العرض المعتدلة الباردة تبين وجود خلايا من الضغط المنخفض ،

وهذا عكس النمط الحراري ، فلا بد من وجود مؤشر آخر هو ما يعرف عادة بالظروف الديناميكية الناتجة عن مسارات الدورة العامة للرياح حول الكره الأرضية ، خاصة الحركة الرئيسية ، التي تمثل في تيارات الهواء الصاعدة أو الهاابطة ، ومن أمثلة ذلك مناطق الضغط المرتفع شبه المدارية حول خط عرض  $30^{\circ}$  شمالاً وجنوباً ، حيث تفترق الرياح السطحية ، فيتجه بعضها نحو خط الاستواء ، وهي التجاريات ، في حين تتجه تيارات أخرى نحو القطبين ، وهي الرياح الغربية العكسية ، هذا الانفراق هو نتيجة لوجود تيارات هوائية هابطة تعمل على تضاغط الهواء وزيادة ثقله ، ومن ثم ارتفاع الضغط ، على الرغم من ارتفاع حرارة هذه العروض بالقياس لحرارة مناطق الضغط المنخفض شبه القطبية ، الواقعة تجاه القطبين ، ويعزى انخفاض الضغط في هذه العروض إلى التقاء التيارات الهوائية السطحية ، ممثلة في الرياح العكسية والرياح القطبية ، مما يسبب صعود الهواء وتخلخله ، وبالتالي قلة وزنه أو ضغطه ، وعلى هذا يمكن أن يجعل الصورة العامة لتوزيع الضغط على النحو التالي :

- ١ - نطاق استوائي يتراوح ضغطه ما بين  $29,8$  و  $29,9$  بوصة ( $1009$  و  $1013$  مليبار) ، وهو ما يعرف بنطاق الرهو أو الركود الاستوائي ما بين خط عرض  $5^{\circ}$  شمالاً وجنوباً .
- ٢ - نطاقان من الضغط المرتفع شبه المداري حول خط عرض  $30^{\circ}$  شمالاً وجنوباً ، والنطاق الواقع في نصف الكره الجنوبي أشد وضوحاً واتصالاً ، أما في النصف الشمالي فانه نطاق متقطع يبدو كخليتين أو مركزين منفصلين ، أحدهما فوق شرق المحيط الهادئ ، والآخر فوق شرق المحيط الأطلسي ، ويرتبط هذان النطاقان بهبوط كتل الهواء من أعلى ، وافتراق التيارات السطحية نحو القطبين ونحو خط الاستواء .
- ٣ - نطاقان من الضغط المنخفض يمتدان من خط عرض  $45^{\circ}$  شمالاً وجنوباً إلى العروض القطبية ، وفي نصف الكره الجنوبي يمتد أحد هذين

النطاقين كشرط يطوق الكرة الأرضية في هذه العروض فوق مسطح محيطي متصل ، أما في النصف الشمالي فيضطر布 توزيع هذا النطاق بسبب تداخل كتل اليابس والماء .

٤ - نطاقان من الضغط المرتفع حول القطبين نتيجة لدورات الهواء الهاطلة ، وينكمش هذان النطاقان صيفا ويمتدان شتاء . ويتأثر توزيع الضغط على النحو السابق بعدة عوامل تخرج عن الصورة النظرية منها :

١ - انتقال نطاقات الضغط إلى الشمال أو الجنوب بعما لحركة الشمس الظاهرة ، كما هو الحال بالنسبة للنطاقات الحرارية ، وهذا يبين مدى صلة توزيع الضغط بتوزيع الحرارة .


٢ - تتحول مناطق الضغط المرتفع فوق القارات إلى مناطق ضغط منخفض أثناء فصل الصيف ، بسبب ارتفاع الحرارة فوق اليابس في ذلك الفصل ، وهذا أيضا يدل على ارتباط توزيع الضغط بالحرارة .

٣ - يلاحظ أن مناطق الضغط المرتفع شبه المدارية تكون قوية في الأجزاء الشرقية من المحيطات، وضعيفة في الأجزاء الغربية منها، ويرجع ذلك إلى أنه في الأجزاء الشرقية من المحيطات ، تكون الرياح متوجهة من مناطق أكثر حرارة ، ويكون الهواء ثقيلا فيهبط في الأجزاء الشرقية ، مسببا ارتفاع الضغط ، أما على الجوانب الغربية لنطاقات الضغط المرتفع ، فإن الهواء يكون قادما من عروض استوائية وهو بهذا هواء حار ، يميل إلى الصعود ، مسببا انخفاض الضغط نسبيا ، يضاف إلى ذلك أن الأجزاء الشرقية من المحيطات في هذه العروض تمر بها تيارات بحرية باردة ، تعمل على خفض حرارة الهواء ، وزيادة وزنه ، وبالتالي ارتفاع الضغط، يعكس السواحل الغربية من نفس العروض ، حيث تمر تيارات بحرية دفينة ، ترفع من درجة حرارة الهواء ، وتتساعد على تمدده وصعوده ، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض الضغط .

## الرياح

الرياح هي عبارة عن هواء متحرك في تيارات ، يمكن أن تحدث على نطاق محلي ، بين آية بقعتين متباعدتين في حرارتهما ، وقد سبق أن أوضحنا انزلاق الهواء البارد من السفوح الى البطن ، وصعود هواء دافئ في اتجاه مضاد ، ويقيس اتجاه الرياح بواسطة جهاز بسيط يسمى دوارة الرياح Wind Vane ، وتسمى الرياح باسم الجهة التي تقبل منها ، أي التي يشير اليها سهم الدوارة . ويلاحظ أن الاتجاه يتغير من لحظة لأخرى ، ومن فصل لآخر ، أما سرعة الرياح فتقاس بواسطة جهاز آخر مزود بعداد للسرعة .


السبب الاساسي لحركة تيارات الهواء ونشأة الرياح هو أنماط الضغط المتغيرة بين جهات سطح الارض ، فإذا افترضنا وجود أحد مراكز الضغط المرتفع في جهة ما ، فإن الرياح تتوجه من قلب هذا المركز نحو أطرافه ( شكل ٦٥ ) ، وتختلف شدة هبوب الرياح في هذه الحالة تبعاً



شكل ( ٦٥ ) اتجاه الرياح من مناطق الضغط

لخطوط الضغط ، فحيث تقارب اشتدت الهبات ، والعكس حيث تباعدت ، ولو أن الارض كانت ثابتة لهبت الرياح في خطوط مستقيمة

مباشرة من مركز الضغط المرتفع ، وفي اتجاهات عمودية على خطوط الضغط المتساوي الى مركز الضغط المنخفض ، ولكن طبقا لقانون Ferrel تنحرف الاجسام المتحركة حركة حرة على ظهر الارض الى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي ، والى يسار اتجاهها في النصف الجنوبي . ولكن لهذا الانحراف أثر عند خط الاستواء ، وهذا ما يوضحه ( شكل ٦٦ )



شكل (٦٦) انحراف الرياح حسب قانون فرل

بالنسبة لحركة الرياح على ظهر الارض ، وهي في الفالب موازية لاتجاهات خطوط الضغط المتساوي ، كما أنه بالقرب من سطح الارض وفي حيز يتراوح بين ٥٠٠ متر و ١٥٠٠ متر يتتحكم عامل آخر في اتجاه الرياح ، وهو عامل الاحتكاك بالارض ، وهذا في الواقع يعدل قليلا من عامل الانحراف بفعل الدوران ، ويحول دون موازاة الرياح في اتجاهاتها تماما لخطوط الضغط ، ونتيجة لتصارع هذه القوى المختلفة فان اتجاه الرياح يكون عادة بزايا تتراوح بين ٣٠ ، ٤٥ ، ٥٤ على خطوط الضغط .

## أنواع الرياح :

الرياح التي تهب على جهات سطح الأرض المختلفة عدة أنواع ، منها ما هو دائم أو شبه دائم ، ومنها ما هو موسمي أو فصلي ، ومنها ما يهب على نطاقات بأكملها من سطح الأرض بصورة كوكبية ، يقابل ذلك رياح محلية لا يتعدى أثرها مواضع معينة أو بقاع محدودة ، بالإضافة إلى ذلك هناك رياح يومية منتظمة في توقيتها واتجاهاتها ، وأخرى غير مقيدة بمواعيد أو بمسارات معروفة ، ونعني بذلك العواصف المدارية .

### ١ - الرياح السطحية الدائمة :

ابتداء من نطاق الضغط المنخفض الاستوائي فيما بين خطى عرضه شمالاً وجنوباً تسود منطقة رهو أو ركود استوائي، حيث تعمل الحرارة العالية والرطوبة الوفيرة على تصاعد تيارات الهواء ، ومن ثم يتضاعل أثر الرياح السطحية بشكل ملحوظ ، فالهدوء التام يمتد ليغطي ثلث الوقت ، وفيما عدا ذلك تهب نسمات هادئة متغيرة الاتجاه ، أو عواصف رعدية عنيفة تصعب التصعيد وتسبب هطول الأمطار .

إلى الشمال وإلى الجنوب من نطاق الركود ، وفيما بين خطى عرضه ٣٠°، شمالاً وجنوباً ، يوجد نطاق الرياح التجارية ، وهي نتيجة لخروج الرياح من نطاقات الضغط المرتفع شبه المداري ، قاصدة النطاق الاستوائي المنخفض الضغط . وفي نصف الكرة الشمالي تنحرف هذه الرياح على يمين اتجاهها مكونة التجاريات الشمالية الشرقية ، والعكس بالنسبة لنصف الكرة الجنوبي ، حيث الرياح جنوبية شرقية ، وتتميز الرياح التجارية بانتظامها ، واستقرار اتجاهاتها ، وثبات سرعتها ، كذلك تقل الأضطرابات الجوية العنيفة بمناطق نفوذها ، باستثناء العواصف المدارية القوية ، التي تهب في بعض المواسم على بعض الجهات المحيطية ومن أشهرها عواصف الهربيكين والتيفون ، على نحو ما سنوضح فيما بعد .

وفيما عدا هذا تتراوح سرعة هذه الرياح ما بين ٢٠ و ٢٥ كيلومترا في الساعة ، وهي في نصف الكرة الجنوبي أسرع منها في نصف الكرة الشمالي يسبب اختلاف توزيع اليابس والماء بكل منهما . لكل هذه الخصائص ، فإن نطاق الرياح التجارية بنصف الكرة يمثل ممرات هامة للملاحة ، يعكس نطاق الركود الاستوائي حيث الرياح ساكنة أو متغيرة الاتجاهات ، مما كان يعكس الملحة الشراعية في الماضي . ويلاحظ أن نطاق الركود الاستوائي والرياح التجارية على جانبيه يتحرك فصليا نحو الشمال أو الجنوب ، تبعاً لحركة الشمس الظاهرية ، و كنتيجة لعظم امتداد الكتل القارية في نصف الكرة الشمالي ، فإن هذه الحركة صيفاً نحو الشمال ، أعظم من الحركة جنوباً في فصل الشتاء ، و فوق المحيطات تبلغ التجاريات ذروة الانتظام والاستقرار بالمعيطين الهادي والاطلنطي ، ولكنها فوق المحيط الهندي تضطرب نتيجة لتجاور هذا المحيط مع الكتلة الآسيوية الكبرى ، التي تسبب نظاماً موسمياً خاصاً .

فيما بين خططي عرض ٣٠°، ٤٠° شمالاً وجنوباً، يوجد نطاقان تسودهما فترات متفايرة من الهدوء والرياح المختلفة الاتجاهات ، فيما يعرف بعرض العigel ، تتفق في توزيعها مع نطاقات الضغط شبه المدارية ، التي هي في الواقع خلايا أو مراكز مستقلة غير متصلة ، من هذه المراكز تكون الرياح خارجة على مدار السنة ، مشكلة التجاريات نحو خط الاستواء ، والعكسيات الغربية تجاه القطبين ، وتكون هذه المراكز أقوى ما يمكن في فصل الصيف ، كما أن لها هجرة فصلية تقدر بنحو خمس درجات في نصف الكرة الجنوبي ، وثمان درجات في نصف الكرة الشمالي . وفي عرض العigel ذاتها يسود الهدوء التام ربع الوقت ، وفيما عدا ذلك تهب الرياح من كافة الاتجاهات ، وتكون السماء صافية والجو جافاً ، وهنا توجد معظم المساحات الصحراوية حول العالم ، وتمتد من هذه العروض إلى نطاق الرياح التجارية خاصة على الجوانب الغربية من القارات .

فيما بين خطى عرض ٣٥° و ٦٠° بنصف الكرة تسود الرياح العكسية الغربية الخارجة من نطاق الضفتين شبه المداري، فهي بذلك تقصد جهات أبعد من مناطق المنشأ ، يعكس التجاريات التي تهب من مناطق أدنى حرارة ، ولذا فإن تأثير التجاريات يكون التلطيف والجفاف ، أما العكسيات فتجلب فضلا عن الدفع الرطوبة .

والواقع ان القول بأن العكسيات تكون جنوبية غربية في نصف الكرة الشمالي ، وشمالية غربية في نصف الكرة الجنوبي ، تعميم واسع يحمل في ثناياه الخطأ ، حيث تهب الرياح أحيانا من اتجاه القطبين ، أي عكس الاتجاه السائد ، ومن ثم فإن التغير هو الصفة الغالبة على هذه الرياح ، سواء من حيث الاتجاه أو السرعة ، خاصة وأن الاعاصير تسود نطاقاتها ، وتتحرك بصفة عامة من الغرب إلى الشرق ، وهي التي تجلب لنا الأمطار الشتوية ، بسبب المنخفضات التي ت ATF في ممرات عبر البحر المتوسط داخلة إليه من المحيط الأطلسي . وأثناء مرور هذه المنخفضات تضطر布 الاحوال الجوية ، وتحدث العواصف ، وتهب الرياح من جميع الاتجاهات ويزداد نشاط هذه الرياح في فصل الشتاء خاصة في نصف الكرة الشمالي ، كما ينحصر نشاطها صيفا في عروض أعلى ، ومن ثم يجعل الجفاف بطراز مناخ البحر المتوسط ، الذي يخضع في ذلك الفصل للتجاريات العجافة .

وفي نصف الكرة الجنوبي فيما بين خطى عرض ٤٠° و ٦٠° ، تسود هذه الرياح طول العام فوق نطاق محيطي متصل تقريبا ، حيث تبلغ أوج عنفوانها وانتظامها ، وتعرف بعدة أسماء محلية ، كالاريبيون المزمجرة، أو *الخمسينيات الغاضبة* *furious fifties* ، أو *الستينيات الصاخبة* *serdaming sixties* وقد كان هذا النطاق يستخدم في الرحلات البحرية ما بين جنوب الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وجزائر جنوب المحيط الهادئ ، وكان من السهل حينذاك على السفن الشراعية أن تواصل رحلتها شرقا حول العالم بفضل دفع هذه الرياح ، لتعود إلى الموانئ الأوروبية ، أفضل من أن ترجع بنفس الطريق ضد تيارات الرياح ، ولكن في الوقت الحالي قل تأثير هذه

الرياح على الملاحة البحرية ، وكل ما هنالك هو أن السفن تستهلك وقوداً أكثر في رحلتها ضد اتجاه الريح . هذا الاثر وان كان قليل الواقع على السفن فانه يؤثر على الملاحة الجوية لأن الطيارات تحمل كميات محدودة من الوقود .

أخيراً هنا كما يسمى بالرياح الشرقية القطبية ، وتهب من مراكز الضغط المرتفع القطبية ، تجاه مناطق الضغط دون القطبية ، والواقع أن هذا تبسيط كبير للصورة الحقيقية ، خاصة في نصف الكرة الشمالي ، حيث يضعف تأثيرها كثيراً ، ومن ثم تطفى على مناطق نفوذها العكسية . أما في النصف الجنوبي ، فهي أكثر وضوحاً لتجانس سطح القارة القطبية الجنوبي ، التي تكسوها غطاءات مستديمة من الجليد ، ويطوّقها نطاق محيطي متصل ، ومن ثم يتكون على ظهر القارة ضد اعصار جوي دائم ، تخرج منه رياح جنوبية شرقية منتظمة ، وهي بصفة عامة رياح ضعيفة ، ولكنها عند التقائها بالرياح العكسية الأدفأ والأرطب ، تكون ما يعرف بالجهات الهوائية التي تصبح مسرحاً للأعاصير والاضطرابات الجوية ، المتحركة من الغرب إلى الشرق ، وما ينجم عنها من أمطار وثلوج .

## ٢ - الرياح الموسمية :


أينما وجدت مسطحات قارية متسعة، فإن حركة الهواء في فصل الصيف تكون من العنف في هبوبها نحو الداخل القاري بشكل يقوض الدورة العامة للتجاريات والعكسية تماماً ، وما هذا إلا لأن ظروف الضغط المحلية المترتبة على ظروف حرارية خاصة تضبط حركة الرياح على نحو يجعل من هذه الجهات قانوناً مستقلاً ، لا يخضع للنمط السائد على وجه الأرض ، فالرياح الموسمية أثر مباشر للاختلافات الحرارية بين اليابس والماء ، بحيث يؤدي ذلك إلى تغير في الضغط الجوي من فصل لآخر ، ومن ثم ينشأ نظام فصلي للرياح في تلك الجهات . وسبب هذا يرجع لاختلاف قابلية كل من اليابس والماء على اكتساب الحرارة وفقدانها ، ففي فصل الشتاء تبرد الكتل اليابسة بدرجة أكثر من البحار المجاورة ، ويؤدي هذا

إلى زيادة كثافة الهواء فوق اليابس ، وبالتالي إلى ارتفاع الضغط فوقه عنه فوق الماء ، وينتتج عن هذا هبوب الرياح الموسمية الشتوية ، ولأن الرياح الموسمية الشتوية تنشأ فوق اليابس البارد ، فإنها عادة جافة وباردة .


أما في فصل الصيف فتنعكس الآية إذ تصبح الحرارة مرتفعة فوق المناطق القارية ، مما يؤدي إلى تركيز خلايا من الضغط المنخفض فوق اليابس ، بينما يكون فوق المسطحات المائية الأبرد أكثر ارتفاعاً . ويترتب على ذلك هبوب رياح من البحر إلى اليابس ، وهذه هي الرياح الموسمية الصيفية وبما أن هذه الرياح تنشأ فوق الماء ، فإنها تكون رطبة ودفينة وتحمل معها الأمطار .

للرياح الموسمية أثر كبير من حيث العරارة وسقوط الأمطار في المناطق التي تسودها ، وينتتج عنها اختلافات موسمية واضحة في الأحوال المناخية بين فصلي الرطوبة والجفاف ، فالصيف يتميز بالحرارة والمطر ، بينما تنخفض حرارة الشتاء ويندر مطره . والواقع أن النظام الموسمي ما هو الا تعديل للنظام العادي للرياح بتلك المناطق ، فعلى سبيل المثال تهب رياح شمالية على شرق آسيا في فصل الشتاء ، وهي الموسميات الشتوية ، التي تتفق مع اتجاه الرياح التجارية الشمالية الشرقية مع تعديل طفيف .

وتعتبر قارة آسيا أهم مناطق نفوذ الرياح الموسمية ، التي يدخل تحت تأثيرها جميع الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من القارة ممتدة من منشوريا وكوريا واليابان نحو الجنوب الشرقي إلى الهند وباكستان . وفي فصل الصيف (شكل ٦٧) ، تتدفع الرياح من فوق المسطحات المائية نحو الضغط المنخفض القاري ، حاملة معها كميات هائلة من الرطوبة ، تسقطها أمطاراً وفيرة على جنوب القارة وشرقها . والحقيقة أن الرياح الموسمية في جنوب القارة ليست إلا الرياح التجارية الجنوبية الشرقية في نصف الكرة الجنوبي ، التي تتأثر بشدة انخفاض الضغط على قارة



الموسيات الصيفية



الموسيات الشتوية

شكل (٦٧ - ٦٨)

آسيا ، فتندفع شمالاً لتعبر خط الاستواء ، وعندئذ تنحرف على يمين اتجاهها حسب قانون فريل ، فتصبح جنوبية غربية وتلعب التضاريس دوراً هاماً في كمية الامطار بالجهات المرتفعة ، من ذلك السفوح الجنوبية لجبال هملايا حيث تضطر الرياح للصعود ، فتبعد وتنتشر وتقل قابليتها على حمل بخار الماء فتهطل الامطار التضاريسية الغزيرة ، التي قد تسبب فيضانات عامة في بعض السنين ، والمثال التقليدي على ذلك بلدة تشيرايونجي التي تسجل في المعدل السنوي ما يقرب من أحد عشر متراً من الامطار ، فهي بذلك أغزر مutchates الارض مطراً ، ويستمر موسم الامطار الغزيرة من شهر يونيو (حزيران) الى اكتوبر (تشرين أول) ، ولكنه يقصر بالتدريج وتقل الكمية بالاتجاه شمالاً .

في فصل الشتاء يحدث العكس (شكل ٦٨) ، حيث تكون الرياح خارجة من القارة نحو المحيطات فتكون باردة جافة ، الا اذا عبرت البحار ، فتحمل بالرطوبة وتسقط أمطاراً على بعض الجهات المرتفعة ، من ذلك السواحل الغربية لليابان ، التي تتعرض لرياح آتية من القارة ولكنها تحملت بالرطوبة والدفع بعد عبورها بحر اليابان . وهذا أيضاً ما يحدث بالنسبة للسواحل الشرقية للصين وجزر الفلبين وفيتنام التي تتعرض لرياح شمالية شرقية خلال الشتاء ، أما السواحل الشمالية الشرقية لجزيرة سيلان وساحل كروماندل فتصيبهما الامطار الشتوية نتيجة لمرور الرياح الموسمية الشمالية الشرقية على مياه خليج البنغال الدفيئة وتشبعها بالرطوبة ، وما تجدر ملاحظته أن هذه الرياح هي عبارة عن الرياح التجارية المنتظمة التي تستقر فوق جنوب آسيا خلال فصل الشتاء .

### ٣ - الرياح المحلية :

تشكل الرياح المحلية نتيجة لاختلاف ظروف الضغط في مواضع محددة من سطح الارض ، وهي على أنواع منها ما هو حار أو دافئ ، ومنها ما هو بارد .

أشهر نماذج الرياح المحلية الحارة تلك التي تهب على الأقطار المطلة على البحر المتوسط ، وتنشأ نتيجة لمرور منخفضات جوية تسبب تدفق رياح ساخنة من صحاري شمال أفريقيا ، فتؤثر على مصر وتعرف بالخمسين ، كما تؤثر على أقطار شمال أفريقيا وصقلية وجنوب إيطاليا واليونان ، وتسمى رياح السيروكو ، أما السولانو فرياح محلية أخرى مشابهة للنوعين السابقين في المنشأ والخصائص وتؤثر على بلاد المغرب وجنوب شبه جزيرة إيبيريا .

وتهب الخمسين في الربيع وأوائل الصيف في موجات تستمر ما بين يوم وثلاثة أيام ، وتجلب معها كميات كبيرة من الغبار والرمال ، ونظراً لقدومها من جهات صحراوية حارة جافة ، فإنها تسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل بشكل فجائي ، وهبوط الرطوبة النسبية كثيراً ، وهي لذلك ذات آثار سيئة على الإنسان والمزروعات ، ويختلف اتجاه الرياح أثناء الموجات الخمسينية ما بين جنوبية غربية إلى جنوبية وجنوبية شرقية ، وقد تمتد آثارها إلى الأرضيالأردنية حينما يصل المنخفض في رحلته الساحل الشرقي للبحر المتوسط فتهب على البلاد رياح جنوبية أو جنوبية شرقية مترفة تعرف بنفس الاسم ، وتسمى الازيب في منطقة البحر الأحمر ، وتسبب أمواجاً عالية في البحر ذاته وخليج العقبة ، وقد ترفع من رطوبة الهواء بعد أن تكون قد تشبعت بها أثناء مرورها على مياه البحر ، وبعد انتهاء هذه الموجات تعود الرياح التجارية الشمالية الشرقية المنتظمة للاستقرار من جديد على تلك الجهات .

أما السيروكو والسولانو فهما كالخمسين من حيث الحرارة والجفاف والحملة من الغبار والأتربة ، وتتجه هباتها عبر شمال غرب أفريقيا آتية من الصحراء قاصدة البحر ، فتتصل الأمطار الجنوبية من أوروبا وتكون قد تحملت بالرطوبة أثناء عبورها البحر المتوسط فتتسبب ضيقاً شديداً للسكان ، وقد يتعدى تأثير هذه الرياح أحياناً حوض البحر

المتوسط ، فيصل منها شيء الى المحيط الاطلنطي ، بدليل سقوط أمطار حمراء سميت بأمطار الدمام منذ أيام الملاحة الشراعية ، عندما كانت قطرات المطر المختلطة بالغبار الاحمر تصبح شراع السفن المبحرة في مناطق تأثيرها بذلك المحيط .

ويبدو أن الكثير من المناطق الصحراوية الأخرى حول العالم تمثل أقاليم مصدرية لأنواع مشابهة من الرياح العارمة المغبرة ، من ذلك رياح سانتا آنا التي تهب على جنوب ولاية كاليفورنيا ، خارجة من الصحراء الداخلية ، متوجهة نحو ساحل المحيط الهادئ ، حاملة الغبار والجفاف ، راقعة درجة الحرارة بشكل مفاجيء خلال فترات هبوتها المتقطعة في الربيع وأواخر الصيف . من ذلك أيضا رياح الهرمطان وهي تهب من الصحراء الكبرى في أواخر الشتاء والربيع نحو ساحل غانة بغرب أفريقيا ، ويسببها ضغط مرتفع فوق قلب الصحراء غالباً لوجود تيارات هوائية هابطة تتضاغط وترتفع حرارتها وتتجه عند سطح الأرض نحو منطقة الضغط المنخفض الاستوائي ف تكون ساخنة ومحملة بالاتربة ، وتسبب تلف المزروعات في طريقها ، وإلى هذه الانواع أيضا تنتمي رياح الهبوب التي يتعرض لها شمال ووسط السودان ، ورياح الزوندا التي تهب على صحراء باتاجونيا في جنوب الأرجنتين .

إذا كانت الأقطار المطلة على البحر الأبيض المتوسط تتعرض لرياح محلية ساخنة تندفع عليها من الجنوب ، فإن سواحله الشمالية تصبح عرضة في بعض المواقع لرياح شمالية شديدة البرودة في فصل الشتاء ، وتصب من الشمال ، حين يرتفع الضغط الجوي فوق قلب قارة أوروبا ، وتمر بالبحر منخفضات جوية تتوجه شرقاً ، فتجذب الرياح بشدة عبر ممرات معينة مثل وادي الرون ، الذي تسلكه رياح المسترال ، والبحر الادرياتي الذي تهب خلاله رياح الburra ، وتجلب هذه الرياح القارية البرد الشديد للجهات التي تصلها ، وتسبب تلفاً للمزروعات ، وقد تزيد سرعتها على ٦٠ كيلومتراً في الساعة .

على النقيض مما سبق فان لبعض الرياح المحلية آثاراً مستحبة وملطفة حين تجلب الرياح مناطق باردة ، من ذلك رياح الفهن ، وهي تهب على المنحدرات الشمالية لجبال الألب في سويسرا وألمانيا ، وتخرج من مرتفع جوي يتسم كثافة عادة فوق سهل لمبارديا باليطاليا ، فإذا تصادف مرور منخفض جوي من الغرب إلى الشرق على الجانب الآخر من الجبال ، سحب الهواء نحوه بشدة من الجنوب عبر جبال الألب ، مما يضطره للصعود فيتكاثف ما به من بخار ، ويسقط أمطاره على المنحدرات الجنوبية ، ومن ثم تنطلق طاقته الحرارية الكامنة بفعل التكاثف ، مما يساعد على رفع درجة حرارة الهواء المهابط تضاغطه فيتسخن ، ويصبح جافاً ملطفاً على المنحدرات الشمالية للألب ، التي قد ترتفع حرارة الجهات الواقعة منها في مهب الفهن بمعدل ١٢ درجة مئوية عما كانت عليه ، فتدوّب الثلوج وينشط النمو النباتي ، فتنضج ثمار التفاح والكمثرى .


شبيهة بالفهن إلى حد كبير ريح محلية تعرف باسم الشنوك Chinook وتهب في فصلي الشتاء والربيع من المحيط الهادئ نحو غرب قارة أمريكا الشمالية ، وتصعد جبال روكي ، ثم تعود فتنحدر بشدة على السفوح الشرقية فيها فتسخن وتكون لها آثار مشابهة لرياح الفهن من حيث الحرارة والجفاف وتنشيط النمو النباتي .

#### ٤ - الرياح اليومية :

هناك نظم يومية من الرياح ، تنشأ نتيجة لظروف محلية خاصة ، وتكون لها آثار هامة على طقس الجهات التي تتعرض لها ، ومن أمثلة هذه الرياح ما يعرف بنسيم البر والبحر ، ونسيم الجبل والوادي .

أما نسيم البر والبحر فهو عبارة عن صورة يومية وعلى نطاق أصغر للرياح الموسمية ، فأثناء النهار حين يتسخن البر ، يتتساعد فوقه الهواء ، ويغدو الضغط موضعياً ، فيقبل عليه من البحر هواءً أبرد ، فيلطف من درجة

الحرارة صيفاً في العروض المدارية والوسطى (شكل ٦٩ - أ)، وفي الليل يحدث العكس حين تفقد الأرض حرارتها بسرعة ، فيبرد الهواء فوقها ، بينما يكون الماء المجاور ما زال يحتفظ بشيء كثير من حرارته ، ويحدث تبادل في اتجاه مضاد ، فتقبل نسمات دفينة من البحر إلى البر ، مخففة من حدة البرودة (شكل ٦٩ ب) ، ولهذا كانت الجهات الساحلية أكثر اعتدالاً وأقل تطرفاً من حيث الحرارة ، غير أن أثر هذا العامل لا يتعدى بضعة أميال فقط من السواحل ، ويقل أثره بسرعة نحو الداخل .



شكل (٦٩)

وبالنسبة لنسيم الجبل والوادي فقد سبق أن أشرنا إلى انزلاق كتل الهواء البارد على المنحدرات الجبلية واستقرارها ببطون الأودية والاحواض ليلاً ، بينما يسعد الهواء الدافئ منها أثناء النهار تجاه المرتفعات ، ويؤدي هذا في بعض الأحيان لتكلاثف بخار الماء ، وظهور سحب تراكمية بعد الظهر فوق الجبال ، فتسقط أمطار تصاعدية .

#### حركة الهواء بالطبقات العليا :

لقد عالجنا حتى الآن موضوع الرياح السطحية ، التي تنشط في حيز محدود لا يتجاوز بضعة آلاف الأمتار فوق سطح البحر ، الواقع أنه إذا

كان لهذه الطبقة المحدودة أثراًها المباشر على الاحوال المناخية السائدة على وجه الارض ، فان لحركة الهواء بالطبقات العليا من الجو علاقة وثيقة بالدوره العامة للرياح السطحية . ومنذ الحرب العالمية الثانية ، انشئت شبكة من محطات الارصاد واللاحظات ، الفرض منها اختبار طبقات الجو العليا على امتداد خمسة وعشرين كيلومتراً فوق سطح البحر ، بواسطة جهاز يعرف باسم radiosonde ، يشتمل على عدد من الادوات التي ترسل بواسطة اشارات لاسلكية معلومات عن الضغط والحرارة والرطوبة والرياح الى المحطات الارضية ، ويوضع هذا الجهاز في بالونات خاصة تطير من تلك المحطات التي تتلقى منه البيانات وتسجلها ، ومن مجموع المعلومات الواردة الى مختلف المحطات الموزعة في ارجاء العالم ، يمكن رسم خرائط طقس لطبقات الجو العليا على عدد من المناسبات ، بحيث يمكن معرفة شيء عن الدورة الهوائية للطبقات العليا .

من المعروف أن الدورة العامة للغلاف الغازي تستمد الطاقة اللازمة لحركتها من اختلاف توزيع الاشعاع الحراري حول الكره الارضية ، وما هذه الحركة ، فضلاً عن حركة التيارات المائية بالمعيطة ، سوى رد فعل الغرض منه تبادل الطاقة الحرارية بين ارجاء سطح الارض ، حين تنقل هذه التيارات من هوائية ومائية الحرارة الزائدة من العروض الدنيا الى نطاقات العجز الحراري تجاه القطبين . فكأنها تهدف الى ايجاد نوع من التوازن الحراري بين العروض المختلفة ، ولكن اذا كان الاختلاف الحراري هو الدافع الرئيسي لحركة هذه التيارات ، فإنه ليس السبب المباشر في سلوكها في جميع البقاع . ويبدو أن التبادل الحراري بين العروض الدنيا والعليا يتم بواسطة تيارات تندفع في هبات متقطعة من القطبين تجاه خط الاستواء وبالعكس .

والتوزيع العام للتيارات العليا يتلخص في حركتين الاولى حركة هائلة لتيارات تتجه من الغرب الى الشرق على امتداد القسم الاعظم من الغلاف الهوائي فيما بين خططي عرض ٢٠° شمالاً وجنوباً ، وبين القطبين ، ولكن

لا تسود هذه التيارات جميع تلك العروض كتيارات سطحية لأسباب مختلفة ، منها تضرس سطح الأرض ، وما يترب عليه من انحراف في اتجاهات الرياح ، ثم تدخل العوامل التي تخرج بدورها الرياح السطحية عن مساراتها الغربية الشرقية المرسومة ، ولكن مع هذا فان تلك التيارات العليا تدور على شكل دوامة هائلة يتفق مركزها مع نطاقات الضغط المنخفض درن القطبية .

وفيما بين درجتي عرض ١٥ و ٢٠ شمala وجنوبا ، يرتفع الضغط بالتدرج مكونا نطاقين يفصلان بين شقي الدورة السابقة للتيرات الغربية ، وينفصلان بدورهما بواسطة نطاق متصل من الضغط المنخفض الاستوائي ، وفيما بين نطاقي الضغط المرتفع السابقين تتجه الدورة العامة للخلاف الهوائي من الشرق الى الغرب ، وتؤلف التجاريات السطحية ، التي تنتشر في المستويات الدنيا من الهواء شمala وجنوبا ، فوق عروض أعلى من حدود أحزمة الضغط المرتفع بالطبقات العليا . فالدورة الهوائية العليا مبسطة تتتألف من نطاقين من تيرات غربية شرقية بين القطبين ودرجة ٢٠ بكل من نصفي الكره . ونطاق واحد من تيرات شرقية غربية ما بين درجتي ٢٠ شمala وجنوبا .

تميل التيرات الهوائية الغربية الى اتخاذ مسارات حلزونية متعرجة ، تقترب تارة من النطاق الاستوائي ، وأخرى تنبعض نحو القطبين ، ويختخل هذه التيرات البطيئة نسبيا وعلى ارتفاع ما بين ٣٠ ألف وأربعين ألف قدم رياح صرصعاتية ، تندفع في تيرات تتراوح سرعتها ما بين ٢٠٠ و ٣٠٠ ميل في الساعة ، كسرعة طائرة نفاثة ، ومن ثم أتت تسميتها بالتيرات النفاثة *jet stream* ، وقد تحقق المشتغلون بالدراسات المترولوجية من وجود هذه التيرات العنيفة ابتداء من ١٩٤٤ ، وقد لوحظ أنها تسير في أحزمة يحدوها خط عرض ٣٠ و ٣٥ شمala وجنوبا ، وتتألف من هواء قطبي بارد تجاه القطبين ، وهواء مداري حار تجاه النطاق الاستوائي .

وعلى الرغم من كون التيارات الهوائية النفاثة جزءاً من الدورة الهوائية الغربية الشرقية العليا ، الا أنه لوحظ اندفاع موجات على شكل نبضات قوية ، تخرج منها ، باعثة بالهواء شمالاً وجنوباً في مسارات عمودية على اتجاه حركتها ، ومن ثم يحدث التبادل بين القطبين وخط الاستواء بالمستويات العليا من الغلاف الهوائي . وكلما ازداد نشاط هذه الموجات تداخلت كتل من الهواء تختلف في خصائصها الطبيعية بعضها مع البعض ، مسببة بذلك تزايد النشاط الاعصاري ، والطقس النشط غير المستقر بالعرض الوسطى ، والعكس عندما يخدم هذا النشاط ، ولذا من المعتقد أن أعاصر العروض الوسطى تنشأ بالتيارات النفاثة العليا ، كما يربط البعض بين زيادة كمية الأمطار على وجه الأرض ، وبين المسارات التي تسلكها هذه التيارات في نصف الكرة .

### الرطوبة الجوية والتساقط

سبق أن أوضحنا أهمية بخار الماء في الهواء من حيث طاقته على امتصاص الحرارة بالطبقات الدنيا من الغلاف الجوي ، ولكن تلك الأهمية لا تقف عند ذلك الحد ، اذ أن بخار الماء هو مصدر السحب والضباب والندى والمطر والثلج ، وهو فضلاً عن هذا العنصر النشط الذي يمكن وراءه كثير من العمليات الجوية وتقلبات الطقس . وتحتفل كمية بخار الماء في الهواء من وقت لآخر ومن مكان إلى مكان ، ويترافق هذا التفاوت بين ما يقرب من صفر في الجهات القطبية الباردة شتاء وبين ٥٪ من حجم الهواء بالجهات المدارية الحارة الرطبة .

ويدخل البخار إلى الهواء بواسطة عدة مصادر ، أهمها بطبيعة الحال المسطحات المائية الشاسعة للمحيطات ، التي تغطي الشطر الأعظم من سطح الأرض ، وتتوقف سرعة التبخر من هذه المسطحات وغيرها على عدة عوامل ، منها درجة حرارة المسطحات المائية ذاتها ، وسرعة الرياح وحركتها فوقها ، ولذا فإن العروض المدارية فيما بين خطى عرض ١٠ ،

٤٠. شمالاً وجنوباً ، عرضة للبخار الشديد ، لارتفاع الحرارة ، وهبوب الرياح ، عنها بالمناطق الاستوائية الذي على الرغم من شدة حرارته ، إلا أن سكون الهواء ي滅ل كثيراً من سرعة التبخر . بالإضافة إلى المعيبات هناك مصادر أخرى أقل أهمية للرطوبة الجوية ، وتشمل المسطحات المائية الصفرى كالبحار والبحيرات والأنهار والنباتات ، وحتى من أسطح التربة المبللة قد يستمد الهواء رطوبته .

#### تعريف الرطوبة :

الرطوبة هي عبارة عن كمية بخار الماء الموجودة بالهواء في آية لحظة ، وتقاس بوزن بخار الماء بالنسبة لكتلة الهواء ، وتقدر اما بعد الجرامات التي يشتمل عليها القدم أو المتر المكعب من الهواء ، أو بعد العجس grains في القدم ( العجس =  $1/5$  جرام ) ، وتعرف الرطوبة حينئذ باسم الرطوبة المطلقة absolute humidity ، ومن المتوقع أن ترتفع الكمية بالمناطق الطلقية ، وفوق المعيبات بالعرض الاستوائية ، وتقل بشكل ملحوظ بالصحراء المدارية والمناطق القطبية . ولكن يلاحظ أن قدرة الهواء على التحمل ببخار الماء تختلف باختلاف درجة حرارته ، فعند أي درجة حرارة معينة يظل الهواء يتقبل الرطوبة إلى حد أعلى ، بحيث إذا أضيف إليه قدر آخر من البخار تحول إلى ماء ، وهذا يشبه ما يحدث بالنسبة لاضافة السكر لكمية معينة من الماء في كأس ، فإن المحلول يظل يتقبل المادة إلى حد معين ، وبعدها يبقى كل ما يضاف إليه كما هو دون ذوبان ، عند هذا الحد يكون المحلول قد تشبّع . وبينما الطريقة فالهواء متى عجز عن تقبل آية زيادة في الرطوبة ، يقال أنه بلغ نقطة التشبع ، أي أن ما به من بخار الماء هو أقصى ما يمكن أن يتحمله ، وبالتالي تكون رطوبته النسبية  $100\%$  .

فالرطوبة النسبية هي كمية بخار الماء الموجودة فعلاً بالهواء منسوبة إلى أقصى كمية بخار يستطيع هذا الهواء التحمل بها ، مع ثبات درجة حرارته ، فمثلاً إذا كان الهواء في درجة حرارة  $80^{\circ}\text{C}$  فويستطيع التحمل

بعشر حبات من البخار في القدم المكعب ، ووجد أن كتلة من الهواء في درجة حرارة ٨٠° ولكنها لا تحمل فعلاً سوى خمس حبات كان معنى ذلك أن الرطوبة النسبية لهذه الكتلة هي =  $\frac{5}{10} \times 100 = 50\%$  .

وتحتختلف الرطوبة النسبية لكتلة ما من الهواء مع بقاء كمية الرطوبة المطلقة ثابتة باختلاف العرارة ، فعندما ترتفع حرارة الهواء في هذه الحالة ، تنخفض رطوبته النسبية والعكس اذا برد . وكمثال على ذلك نفرض أن درجة حرارة كتلة من الهواء كانت ٦٠° ف ، ورطوبته النسبية ٥٥% ، فإذا ارتفعت حرارته أثناء النهار إلى ٩٠° ف هبطت رطوبته النسبية إلى ٤٠% فقط ، فإذا ما برد نفس الهواء أثناء الليل إلى ٤٠° ف ، تشبع الهواء تماماً أي بلغت رطوبته النسبية ١٠٠% . كل هذا بافتراض بقاء كمية الرطوبة الفعلية ثابتة ، فإذا ما خفضت درجة العرارة دون ٤٠° فان الزائد من بخار الماء عن طاقة الهواء يتكون ثلباً ، في حين يظل الهواء مشبعاً بالرطوبة ، وبسبب التكافث يتكون الضباب أو الندى ، فإذا انخفضت درجة العرارة دون التجمد ، تكون من الرطوبة المتكافئة غشاء ثلجي أبيض ، هو ما عرفناه سابقاً بالصقيع .

يطلق على درجة العرارة التي عندها يبدأ تكافث بخار الماء من كتلة هوائية ما اسم نقطة الندى ، ويمكن ملاحظة ذلك عملياً في فصل الصيف ، حين يقدم اليك مشروب مثلج في كأس زجاجية ، فإنه سرعان ما يتراكم على جدران الكأس الخارجية غشاء من الماء ، وتفسير ذلك أن الهواء الملمس للكأس يبرد فجأة ، فيصل درجة التشبع ، ويبدأ بعد ذلك يتخلص من جزء مما يحمله من بخار على سطح الكأس باستمرار التبريد .

وتقياس الرطوبة النسبية للهواء بعدد من الأجهزة ، من أبسطها الهجروميتر Hygrometer ، وهو عبارة عن شعرة بشرية مثبتة من أحد طرفيها ، ومن بوطة إلى مؤشر يدور على قرص مدرج من الطرف الآخر ، ويختلف طول الشعرة باختلاف الرطوبة ، فتتمدد بزيادتها وتنكمش

بندرتها ، وبالتالي يتعرّك المؤشر محدداً نسبة الرطوبة . وعندما يستبدل المؤشر بريشة ترسم خطأ على ورقة مدرجة تدور على اسطوانة بواسطة ساعة ، فإن تغير الرطوبة النسبية للهواء يسجّل بطريقة آلية ، وهذا ما يعرف بجهاز الهرجوجراف . كذلك يمكن الحصول على قراءة تعين مقدار الرطوبة النسبية بمقارنة الفرق بين درجة حرارة ترمومتر عادي ، وأخر ملفوف حول مستودعه قطعة من قماش مبلل ، فمن المتوقع أن تكون القراءة على الترمومتر العاج أعلى ، ذلك لأن التبخر سيختفي من حرارة الترمومتر الآخر ، بالحصول على هذا الفرق وباستعمال جداول خاصة يمكن استخراج قراءة تدل على رطوبة الهواء النسبية .

#### التكاثف :

يحدث التكاثف في صوره المختلفة نتيجة لأحد عاملين ، أما بانخفاض درجة حرارة الهواء إلى نقطة الندى ، أو بإضافة كميات من بخار الماء إليه حتى يصل نقطة التشبع ، والواقع أن التبريد هو أشيء وسائل التكاثف التي تحدث تساقطاً على نطاق واسع ، فالهواء متى يبرد خاصة إذا كان قريباً من نقطة التشبع حدث التكاثف ، ولكن قد يكون التبريد على نطاق موضع محدود بفعل فقدان الحرارة ليلاً ونشأ عن هذا صور ثانوية من التكاثف كالندى والصقيع والضباب ، وكلها صور تحدث على سطح الأرض أو قريباً منه .

أما التكاثف على نطاق واسع كاف لنشأة السحب المطرة وتساقط الثلوج فينشأ دائماً في طبقات الجو العليا ، ويلزم لهذا تصعيد كتل الهواء إلى مناسب بعيدة عن سطح الأرض ، ومن المعروف أن الغاز الصاعد يفقد حرارته بالتدرج نتيجة انتشاره وتمدده في الطبقات العالية ، حيث يتناقص الضغط الجوي ويختخل الهواء ، فإذا لم يحدث تكاثف بالتيارات الصاعدة ، فإن معدل هبوط حرارتها يكون نحو  $\frac{1}{4}$  ف لـ كل ألف قدم ، أما إذا حدث بها تكاثف تناقص معدل انخفاض حرارتها إلى  $\frac{3}{4}$  ف فقط لكل ألف قدم ، وذلك بسبب تحرر طاقة حرارية عند التكاثف

تعرف بالحرارة الكامنة ، وهي الطاقة الحرارية التي كانت تبقى بخار الماء في التيارات الهوائية الصاعدة غازا ، فعندما تحول الفاز إلى سائل انطلقت تلك الطاقة للجو مرة أخرى ، مسببة هبوط معدل انخفاض الحرارة على النحو الموضح ، وينبغي أن نشير هنا إلى أن معدل انخفاض حرارة التيارات الهوائية بالصعود يختلف عن معدل انخفاض حرارة الهواء الساكن بالطبقات العليا على نحو ما أوضحتنا عند مناقشة حرارة الهواء ، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى صعود الهواء في تيارات إلى أعلى ، سوف نعرض لها بالتفصيل في موضع آخر .

#### صور التكاثف قرب سطح الأرض :

يتم ذلك بواسطة التبريد المباشر الذي تتعرض له الطبقات السفلية من الهواء ، أما لفقدان حرارتها بالاشعاع إلى الفضاء ، أو للامستها سطح الأرض البارد أو عند امتراد تيارين هوائيين مختلفين في حرارتهما ورطوبتهما ، فعندئذ يحدث تكاثف في حيز هوائي ضيق مسببا الندى أو الصقيع أو الضباب .

#### الندى :

حين ترتفع درجة حرارة الهواء أثناء النهار ، تنخفض رطوبته النسبية ، ومن ثم يكون أقدر على اكتساب بخار الماء ، ولكن عندما تنخفض الحرارة ليلا ، ترتفع الرطوبة النسبية تدريجيا باستمرار هبوط الحرارة ، حتى إذا ما بلغ الهواء نقطة التسبيح ، تخلى عن قطرات صغيرة من الماء ، ترى في الصباح على الأرض أو على أوراق النبات أو الأجسام المعدنية وزجاج النوافذ ، هذه هي قطرات الندى التي لا تثبت أن تتبع بعد شروق الشمس بوقت قصير ، ولهذه الظاهرة أهميتها أحيانا بالنسبة للمزروعات التي تعتمد على المطر ، والظروف التي يجب توافرها لتكون الندى هي :

١ - أن تكون السماء صافية خالية من السحب خلال الليل ، لأن ذلك

يساعد على سرعة فقدان الأرض لحرارتها بواسطة الاشعاع ، وبال التالي تبريد طبقة الهواء الملائمة لأديمها .

٢ - أن يكون الهواء ساكن حتى تبقى الطبقة الملائمة لسطح الأرض مستقرة فترة كافية لخضن حرارتها إلى نقطة الندى ، أما في حالة نشاط النسمات ، فإن هذا أدى إلى امتزاج الهواء السفلي البارد بهواء أدفأ من الطبقات التي تعلوه .

٣ - ألا يكون الهواء الملائم لسطح الأرض شديد الجفاف ، فكلما ارتفعت الرطوبة المطلقة كلما كانت فرص تكون الندى أكبر ، وهذا يفسر لنا اختفاء الندى في الأيام التي يكون هواها جافا .

#### الصقيق :

سبق أن ذكرنا شيئاً عن هذه الظاهرة ، والصقيق يشبه الندى في كيفية تكوينه ، ولكن الفرق بينهما أن بخار الماء في حالة الندى يتتحول من غاز إلى سائل ، بينما في حالة الصقيق يتتحول بخار الماء من غاز إلى ثلج دون أن يمر بمرحلة السيولة ، وسبب هذا هو هبوط درجة العرارة أثناء الليل دون التجمد .

#### الضباب :

هو عبارة عن جزيئات صغيرة من الماء ، تبقى لغفتها عالقة بالهواء لفترة من الزمن ، ويختلف الضباب في كثافته ما بين ضباب خفيف سريع التلاشي ، إلى طبقات متراكمة تعجب الرؤيا ، وتسبب أخطاراً في الملاحة والمواصلات ، وهو على أنواع مختلفة من حيث المنشأ :

١ - ضباب الاشعاع **Radiation fog** : ويحدث نتيجة فقدان الهواء حرارته بالأشعاع ، أو بملامسته الأرض الباردة ، وهو كالندى يظهر نحو نهاية الليالي الباردة الصحو القليلة النسمات ، ويسود هذا النوع من الضباب في الأودية والأحواض المنخفضة ، حيث يتجمع الهواء البارد ، ويبقى

ضباب الاشعاع فترة قصيرة ، حيث أنه يتكون في ساعات الليل الباردة ، ثم تبده الشمس بعد شروقها في الساعات الأولى من النهار .

٢ - الضباب المنقول **advection fog** : ويتكوين في تيارات الهواء الرطب الدفيع ، اذا تحرك فوق اسطح باردة ، فتهبط حرارته لتصل نقطة الندى ، والفرق بين هذا النوع والنوع السابق هو ملامة السكون لضباب الاشعاع ، وضرورة الحركة للضباب المنقول ، ويكثر حدوث هذا الضباب فوق المحيطات ، خاصة في فصل الصيف ، وعلى شواطئ البحيرات ، وعلى اليابس في العروض المعتدلة أثناء فصل الشتاء ، وأشهر أنواعه توجد بالمناطق الساحلية التي تمر بها تيارات بحرية باردة ، مثل ساحل كاليفورنيا ، وحول جزيرة نيوفونولند وساحل شيلي ، وساحل أفريقيا الجنوبي الغربي والشمالي الغربي ، وحول جزر اليابان ، فالرياح الدافئة القادمة من المحيط حين تمر بأسطع هذه التيارات تبرد ، ويتكاثف جزء من بخارها مكونا ضبابا كثيفا ، يستمر فترات أطول من النوع السابق ، كما أنه قد يحدث في الصباح أو بعد الظهر ، وفي داخل القارات ينشأ الضباب المنقول بالعروض العليا ، حين تهب تيارات من هواء رطب دافئ نسبيا فوق سطح الأرض المغطى بالجليد أو الثلوج في اتجاهها نحو القطبين .

٣ - ضباب الجبهات **frontal fog** : ويتكوين بمناطق التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في خصائصهما الطبيعية ، فالتقاء هواء بارد بآخر دافئ رطب يؤدي الى حدوث تكاثف على طول جبهة الالتقاء ، ومن ثم تكون الضباب . ويكثر الضباب بصفة عامة فوق المحيطات عنه فوق اليابس ، وفوق المسطحات المائية بالعروض العليا والوسطى عنه بالعروض المدارية ، كما أنه على السواحل أكثر ظهورا منه بداخلية القارات ، وكذلك تعطى الجهات المتضرسة فرصا أكبر لنشائه عن الاراضي المستوية . وإذا كان للضباب أخطاره على الملاحة البحرية والجوية والمواصلات عامة ، فله فوائد أيضا بالنسبة للمزارعات في المناطق القليلة الامطار .

**التتساقط :**

يحدث التتساقط نتيجة للتكتاف على نطاق واسع بطبقات تعلو سطح الارض ، حيث تتكون السحب الكثيفة السميكة ، نتيجة للتبريد المرتبط بتصاعد الهواء وتمدده ، وقد قدر أن أية كتلة هوائية يتضاعف حجمها اذا رفعت ٥٠٠ متر ومن ثم فانها تزاحم ما حولها من هواء بدفعه جانبا بعيدا عن مساراتها ، وهذا الدفع يتطلب طاقة تسحب من الهواء المتحرك ذاته ، فتخفض من حرارته بالقدر الذي يسمح بتكتاف وفير ، والمكس صحيح ، اذ أن تيارات الهواء الهاابطة تتكدس فتضاغط ، مما يسبب انطلاق طاقة حرارية ترفع من درجة حرارة الهواء ، وبالتالي من شراحته على امتصاص الرطوبة ، وهذا عكس التكتاف .

**أشكال التتساقط :**

المطر : يحدث حينما يتجمع رشاش الماء بالسحب في قطرات من الكبر والثقل بحيث يتعدر بقاوئها عالقة بالهواء فتهوي الى الارض ، وقد تلتجم بعض قطرات بالبعض أثناء سقوطها مكونة قطرات كبيرة ، تبلغ قطراتها نحو ٧ مم ، ولكن اذا زاد حجم قطرات عن هذا القدر ، فانها تنقسم فتصل سطح الارض على شكل رذاذ رفيع . اذا سقطت قطرات المطر فوق ارض تغطيها طبقة من الهواء حرارتها دون التجمد ، فانها تتصلب عند اصطدامها بسطح الارض ، او اوراق الاشجار ، او اسلام الهاتف ، مكونة طبقة جليدية زجاجية القوام *glaze* ، تكون لها خطورةتها على الاشجار والاسلاك الهوائية للهاتف والكهرباء ، كما تجعل السير على الطرق مخطرا .

ويقدر المطر بعدد البوصات أو الميليمترات الساقطة خلال فترة زمنية معينة ، ببوصة من المطر تعني أنه سقطت كمية منه تكفي لتعطية سطح الارض بالبقعة التي نزلت عليها بسمك بوصة واحدة ، باعتبار أنه لم يفقد منها شيء بالبغر أو التسرب الى جوف الارض ، أو الانسياب الى

مواقع أدنى فوق السطح . و يمكن قياس المطر بوسيلة بسيطة لا تتعدى وضع أناء مسطح القاع مستقيم الجوانب في الغلاء ، و قياس ما يتجمع به من ماء المطر خلال فترة زمنية محددة ، و مالم تكن المدة الزمنية قصيرة فان نتائج هذه الوسيلة البدائية سوف تتأثر بالتبخر ، مما قد يعطى نتائج مجاافية للواقع ، هذا بالإضافة الى أن الكميات القليلة التي لا تتتجاوز عشر البوصة سوف تكون طبقة رقيقة من الماء بقاع الوعاء بدرجة يتعدى معها القياس بدقة .

لها فان الامطار تقامس بجهاز خاص rain gage ، يقلل من فرص البخار ، و يبين الكميات الساقطة مهما قل سمكها ، و يتالف من اسطوانة مفتوحة السقف ، على شكل قمع ينتهي الى أنبوبة مدرجة ضيقه تساعد على قراءة الكميات الضئيلة ولا تسمح بالتبخر ، و متى امتلأت هذه الانبوبة لزم افراغها ، وقد يوصل الجهاز أحيانا بوسيلة آلية تعمل على افراغه ذاتيا و تسجيل عدد مرات التفريغ . وللحصول على نتائج دقيقة ينبغي وضع جهاز قياس المطر في مكان مكشوف ، بعيدا عن المباني والأشجار ، كذلك لا يصح وضع الجهاز في مكان مرتفع كثيرا عن الاراضي المحيطة به ، حتى لا يتأثر المطر بسرعة الريح ، التي قد تدفعه بعيدا عن فتحة الجهاز .

### الثلج :

عبارة عن مياه متجمدة في بلورات تتكون مباشرة من تصلب بخار الماء بالسحب ، دون المرور بحالة السيولة ، ويتخذ عند سقوطه أشكالا هندسية بدلاعه متعددة ، ذات جوانب تتراوح بين الثلاثية والسداسية أو المتشعبه ، وحين يسقط الثلج في ندف تشبه الريش الرفيع المتطاير ، فانه متى وصل سطح الارض غطاها بطبقة هشة ، ان لم تذوب تماست وتصلبت بضغط ما يضاف اليها ، وعندئذ يتتحول الثلج الى جليد . وقد يسقط الثلج في العروض دون المدارية ، ولكنه لا يستقر فوق سطح الارض سوى فترة وجيزة قبل أن يذوب وينختفي ، أما في العروض

المدارية والاستوائية فان الثلوج لا يسقط الا على ارتفاعات شاهقة ، ولا يبقى فوق القسم الا على منسوب أعلى من خط الثلج الدائم ، وتنزيل فرص التساقط الثلجي بالجهات الباردة بالاتجاه صوب القطبين ، حتى نصل الى عروض يظل الجليد فيها على سطح الارض طول العام ، حتى على ارتفاع مستوى سطح البحر .

قياس كمية الثلوج الساقطة من الامور الصعبة ، والنتائج التي يحصل عليها أحيانا غير دقيقة ، ويرجع ذلك الى أن أجهزة قياس الثلوج لا تظل في أماكنها طول السنة ، وانما يسرع بوضعها عندما يبدأ الثلوج في السقوط ، وبذلك قد يضيع جزء لا يتم تسجيله . كذلك على سفوح المرتفعات العرضة للتسلق الثلجي أكثر من غيرها قد لا يتلقى الجهاز كل الثلوج الساقط بسبب زاوية الميل ، يضاف الى ذلك أن الثلوج الذي يسقط في مكان ما ، وخاصة في مناطق المرتفعات ، لا يظل في مكانه ، وانما ينحدر الى الاماكن المجاورة . وتقيس كمية التساقط الثلجي باذابة عامود وتحديد كمية المياه الناتجة ، ويعادل كل قدم من الثلوج نحو بوصة واحدة من الماء ، ولكن هذه النسبة تتراوح كثيرا ما بين ٣٠ الى ١ في الثلوج الهش الخفيف ومن ٢ الى ١ في الجليد القديم المتصلب أو الدائبل جزئيا .

#### البرد :

وهو مظهر آخر من مظاهر التساقط ، الا أنه نادر الحدوث ، ويقتصر سقوطه غالبا على مناطق محدودة ، والبرد عبارة عن كرات من الجليد تتراوح أقطارها ما بين ٣ مم و ٢٠ مم ، وقد يكون حجم حبات البرد من الكبير بحيث تؤدي الى تهشيم زجاج النوافذ ، والحادق الضرر البليغ بثمار أشجار الفاكهة . ويحدث سقوط البرد عادة أثناء هبوب عواصف الرعد ، فبعد أن يتکاثف الびخار الى قطرات كبيرة من المطر ، فإن حركتها الى أسفل ثم الى أعلى تؤدي الى تبخير جزء منها ، فيبرد ما تبقى ويجمد ، فتضيق اليها أغشية أخرى في حركتها الرئيسية اذ أنها كلما حاولت السقوط عادت فارتفعت مع حركة التصاعد القوية ، وتستمر هذه العملية مرارا

حتى يزداد وزنها ، ولا تستطيع التيارات الهوائية الصاعدة حملها ، فتسقط إلى الأرض . ويندر سقوط البرد بالعرض القطبية ، لخلوها من عواصف الرعد ، وكذلك يندر حدوثه في المناطق الاستوائية ، لأنه حتى لو تكون بطبقات الجو العليا فإنه يذوب قبل أن يصل إلى الأرض .

#### أنواع التساقط :

إذا كان ارتفاع الهواء هو السبب المباشر لجميع صور التساقط ، فإن هناك ثلاثة بواتر رئيسية تؤدي إلى رفع الهواء وتبریده هي التصعید والتضرس والالتقاء ، وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذه العوامل لا يمكن فصلها الواحد عن الآخر فصلاً تماماً ، بل غالباً ما يتآزر عاملان أو حتى العوامل الثلاثة بدرجات مختلفة في مكان واحد لرفع الهواء وأحداث التساقط .

١ - التصعید : **convection** : تنشأ أمطار التصعید أينما وجدت خلايا من الهواء الدافئ المنتشر إلى أعلى بفضل خفة وزنه مما يجاوره من هواء ، ولكي تكمل الدورة ينبغي أن تقابل هذه الغلايا أخرى من الهواء الهابط في مواضع أخرى بسبب برودته وارتفاع كثافته . ولكي نبسط هذه الصورة نفترض وجود مساحة واسعة من سطح الأرض تتالف من رقاع متباعدة بعضها مكشوف وبعضها مزروع بينما تغطي أشجار غابات متكافئة بعضها الآخر ، فإنه عند سطوع الشمس في أحد أيام الصيف القائمة سوف تتفاوت كمية الطاقة التي يتلقاها سطح الأرض بين هذه البقاع وبالتالي ستختلف حرارة الهواء الملامس لكل منها . فالبقاء المكشوفة إذ تتلقى طاقة أكبر فانها تساعده على تسخين الهواء فوقها أكثر مما حولها ومن ثم ترتفع أعمدة من الهواء عليها ، تشبه انبساط الدخان رأسياً من مداخن المصانع ، ويدرك الطيارون الموضع التي يحدث بها الارتفاع ويستغلونها في الصعود إلى مناسب أعلى . كلما ارتفع الهواء على هذا النحو هبطت حرارته ، ويظل كذلك حتى يصل مستوى تتعادل عنده حرارته مع حرارة الوسط الهوائي المعيط به فيستقر ، فإذا فرض

وانخفضت درجة الحرارة دون نقطة التدئى قبل أن يستقر الهواء المتصاعد ، بدأ التكاثف ، وظهرت سحب التراكم على شكل رؤوس بيضاء نشطة الحركة ، تشبه بناط الزهر (القنبيط ) ، وباستمرار نمو هذه السحب تحدثعوا اصف الرعد ويهطل المطر .

حدوث التكاثف يؤدي إلى اطلاق سراح الحرارة الكامنة في جزيئات البخار المتكافئ فتعمل هذه الحرارة على تسخين طبقات الهواء التي تمت بها عملية التكاثف ، فيحدث تصعید آخر ، وهكذا تستمرة العملية على مستويات مختلفة ، حتى تنخفض نسبة بخار الماء في الهواء ، أو حتى يبرد الهواء إلى درجة لا تساعد على رفعه مرة أخرى . ومن صفات مطر التصعید أنه يحدث في مناطق محدودة وليس على نطاق واسع ، والسحب المصاحبة لهذا النوع من الامطار هي الركامي أو المزن الركامي ، وتستمر الامطار فترة قصيرة من الزمن ، ولكنها أمطار غزيرة منهمرة ، لذا فهي غير مفيدة كثيراً للمحاصيل الزراعية ، اذ يضيع الكثير منها منسايا فوق سطح الأرض ، مما قد يضر التربية ، اذ يؤدي إلى جرفها وتعريتها ، وقد تحدث العواصف الرعدية الناتجة عن التصعید في العروض المعتدلة والباردة وأثناء الساعات الدفينة من النهار ، وذلك في فصل الصيف ، وأهم مناطق سقوط مطر التصعید هي العروض الاستوائية والمدارية حيث تسقط أمطارها بصورة منتظمة في كل أيام السنة ، في ساعات المساء ، بعد أن يتم التسخين والتصعید .

٢ - أمطار التعرض : graphic يعني حرفياً الامطار الجبلية المنشأ ، فالرياح الدائمة وكتل الهواء الأخرى ، كثيراً ما تتعرضها حواجز تضاريسية ، قد تكون جبالاً عالية أو هضاباً أو حتى تلالاً ، ونظرًا للطبيعة الهوائية كغاز لا يرتد أمام تلك الحواجز بل يحاول أن يركبها ويتحطماها ، وذلك بالصعود على جوانبها وعبر قممها وأسطحها ، ومن ثم فإنه يبرد وتتكاثف رطوبته على الجوانب التي تقع في مقبل الريح ، ولما كان بخار الماء يتراكم في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي ، فإن أمطار التضاريس

قد تسقط لوجود أي عائق حتى اذا كان متواضع المنسوب ، فالاختلاف بين منسوب سطح المحيط والسواحل المطلة عليه تحدث الاثر التضاريسى المطلوب .

هذا فيما يتعلق بمقابل الريح من التضاريس ، أما الجوانب الواقعة في منصرف الريح من العوائق الطبوغرافية فيتضاعل نصيبيها من الامطار كثيرا ، حتى قد يسودها جفاف شديد ، ويقال لهذه الحالة ظل المطر ، ذلك أن الرياح القادمة تكون قد فقدت معظم حمولتها من الرطوبة على سفوح المقابل ، فإذا ما تخطتها كانت جافة على المنصرف ، يزيد من جفافها في هذه الحالة ما يعترف بها من تسخين كالحال في رياح الشنوك والفومن .

وليس للمطر التضريسي دوره يومية خاصة ، على نحو ما هو مألف بالنسبة لمطار التصعيد ، بل أنها ترتبط بالدورة العامة للرياح ومن ثم يكون تأثيرها فصليا ، إذا وقع موسم الرطوبة في أحد الفصول . ومثال ذلك جبال الغات الغربية على حافة شبه القارة الهندية ، وجبال الهملايا ، حين تعيش الموسمايات الصيفية الهابهة على شبه القارة الهندية ، فتسجل أرقاما قياسية من المطر الفصلي ، فإذا ما وصلت تلك الرياح المناطق الواقعة شمال الحاجز الجبلي بالتبت وأواسط قارة آسيا ، كانت شعيبة الامطار .

مثال آخر قارة أمريكا الشمالية خاصة قسمها الغربي في نطاق الرياح العكسية ، فهنا تهب الرياح الرطبة على مدار السنة من المحيط الهادى مسببة أمطارا عميمة على السلسل الجبلية الساحلية من شمال ووسط ولاية كاليفورنيا ومرتفعات السيرانفادا ، التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٤ مترا ، وتتعرض الواجهات الغربية من هذه المرتفعات لتساقط غزير من هذه الرياح ولكن متى عبرت المرتفعات . فإنها لا تصيب الجانب الآخر إلا بأمطار نادرة ، وعلى فترات متباude ، وهذا هو سبب جفاف صحراء نفادة والهواش الشرقية الداخلية من كاليفورنيا ، حيث يبلغ الجفاف أشدء في منخفض وادي الموت ، والواقع أن كثيرا من الامطار التضاريسية هي في حد ذاتها من النوع التصعيدي ، التي تنتجه عن عواصف

مركزة ، ذات طبيعة انقلابية ، فالرياح حين تضطر لصعود المرتفعات تتسبب في عدم استقرار ظروف الطقس وبالتالي حدوث العواصف الماطرة .

٣- أمطار جهات الالتقاء *frontal* : ويسمى هذا النوع بالمطر الاعصاري *cyclonic* أيضا لارتباطه بمرور أعاصر تجتذب تيارات هوائية من مصادر مختلفة ، تتبادر في درجة حرارتها ، وهذا يؤدي إلى حركة صعود بالنسبة للهواء الأدفأ على الهواء البارد الأكثر وزنا ، فيحدث التكاثف على طول جبهات الالتقاء ، ويكتفي أن نذكر هنا بأن شطرا كبيرا من التساقط بالعرض الوسطى والعرض العلوي يرتبط بالعواصف الاعصارية ، أو بمعنى آخر بالمنخفضات الجوية المتتابعة التي تتحرك شرقا ، وتؤدي إلى التقاء هواء مداري باخر فطبي ، ويلاحظ أن التقاء الهواء بالنطاق الاستوائي لا يكون له مثل هذا التأثير ، ولا ينتهي عنه تساقط اعصاري ، لأن كتل الهواء التي تتقابل في هذه العروض تكون مشابهة في حرارتها ورطوبتها .

#### عواصف الرعد :

عبارة عن عواصف محلية يصاحبها رعد وبرق ومطر منهمر ينصب فجأة كأفواه القرب ، متراكما في فترة زمنية قصيرة ، وغالبا ما يسبق هذه العواصف هبات عنيفة من الرياح السطحية ، رغم أن حركة الهواء بها تكون أساسا حركة رئيسية ، وقد أجريت على هذه الظاهرة الكثير من الدراسات بواسطة استخدام الطيران ، بالتعاون مع محطات الارصاد الأرضية ، والاجهزه المركبة ببالونات اختبار الطقس، وشاشات الرادار، وثبت منها أن معظم عواصف الرعد تتألف من عدد من الخلايا يكون الهواء في بعضها صاعدا ، بينما تفسح الأخرى المجال مام أعمدة من الهواء الهابط ، وتمر كل من هذه الخلايا بدورة حياة معينة ، ولكن قبل أن تنقض واحدة منها تكون أخرى في سبيلها الى الظهور ، حتى أن العاصفة

الواحدة تشتمل في المعناد على أجيال من هذه الخلايا تمثل جميع الأطوار.

وتبدأ هذه الأطوار بنشأة عامود صاعد من الهواء باستمرار ، تتوجه سحابة من النوع الركامي ، ويسحب هذا العامود الهواء المجاور له أثناء ارتفاعه ، ولكن حالما تبلغ الخلية مرحلة النضج ، تهطل الأمطار، ويسحب ذلك ارتداد جزء من الهواء إلى أسفل في صورة تيار نازل ، ينتشر متى وصل الأرض كهباء سطحي بارد ، في هبات عنيفة تؤذن بهطول المطر ، وعندما يمتد هذا الهواء ليغطي كل مساحة سطح الأرض تحت الخلية الصاعدة ، فإن هذا يعني مرحلة الانخفاض أو التلاشي بالنسبة لها ، وعندها تنتشر فوق البقعة سحب عالية ، وفي نفس الوقت تتكون خلية جديدة اذا كانت العاصفة من النوع المركب ، ومن ثم يستمر نشاطها ويتجدد .

وقد لوحظ أن سرعة الهواء بالأعمدة الصاعدة قد تبلغ مائتي كيلومتر في الساعة ، من واقع حجم كرات البرد التي تصل أقطارها ثمانية سنتيمترات أو أكثر ، فتلك الكرات الكبيرة لا يمكن أن تبقى عالقة في الهواء أثناء تكونها ما لم تكن الرياح بهذه السرعة ، والهواء الساخن هو وقود الحركة في عواصف الرعد ، لانه وحده قادر على التحمل بالرطوبة ، ولا انه بسبب خفته قادر على التمدد والصعود ، ولهذا فإن مثل هذه العواصف تكتثر بالعروض الدنيا ، وتتعدد بالعروض القطبية ، ولا توجد الا صيفا بالعرض الوسطى .

عواصف الرعد على أنواع حسب أسباب نشأتها ، من أشييعها ما ينشأ بسبب تسخين سطح الأرض والهواء الملمس له ، خاصة اذا توافرت كميات مناسبة من الرطوبة . مما يتبعه تكون تيارات صاعدة ، تتبعثر فوق مساحات واسعة على نطاق اقليمي ، وتنشط هذه العواصف عادة في الساعات المتأخرة من النهار ، بعد أن يكون الهواء السطحي قد بلغ أقصى درجات التسخين .

وَشَمَةٌ نَوْعٌ آخَر يَنْشَأ بِسَبَبِ بِرُودَةِ الطَّبَقَاتِ الْعُلَيَا مِنَ الْهَوَاءِ وَأَسْقَفِ  
أَغْطِيَةِ السَّحَابِ لِيَلَا يَفْعُلُ الْاَشْعَاعُ السَّرِيعُ لِلْفَضَاءِ الْخَارِجِيِّ، وَبِالْتَّالِي تَهْبَطُ  
تِيَارَاتٍ بَارِدَةً إِلَى أَسْفَلٍ، دَافِعَةً مَحْلُّهَا كَتْلًا مِنَ الْهَوَاءِ السَّطْحِيِّ الدَّافِئِ،  
فَيُخْرِجُ الطَّقْسَ عَنِ اسْتِقْرَارِهِ، وَتَنْشَأُ الْعَوَاصِفَ فِي سَاعَاتِ اللَّيلِ الْمُتَأْخِرَةِ.  
وَمِنْ هَذِهِ الْعَوَاصِفِ أَيْضًا مَا يَصَاحِبُ الْامْطَارَ التَّضَارِيْسِيَّةَ، كَالْعَالَى فِي  
مُوسَمِيَّاتِ جَنْوَبِ شَرْقِ آسِيَا عِنْدِ تَسْلِقِ الرِّيَاحِ جَبَالِ الْهِيمَلَايَا، وَمِنْهَا كَذَلِكَ  
مَا يَنْشَأُ عَلَى الْحَوَافِ الْجَبَلِيَّةِ لِلْحَوَاضِنِ الصَّحْرَاوِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ، كَالْعَالَى فِي  
الْحَوْضِ الْعَظِيمِ بِالْوَلَيَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، حِيثُ يَقْتَرَنُ صَعْدَةُ الْهَوَاءِ عَلَى هَذِهِ  
الْحَوَافِ بِظُهُورِ سَحَابٍ بَيْضَاءً لَا تُسَبِّبُ عَوَاصِفَ مَحْلِيَّةً .

#### الخصائص العامة للتساقط :

لِيُسَمِّيَّ الْمُهُمُّ هُوَ مَعْرِفَةُ كَمِيَّةِ الْامْطَارِ السَّاقِطَةِ عَلَى بَقْعَةِ مَا فَحَسِبَ، بِلَّ  
أَنَّ مَوْسِمَ السَّقْوَطِ وَاحْتِمَالَاتِ الْمَطَرِ، وَمَدْيَ تَرْكِزَهُ أَوْ تَشْتِتَتِهِ وَامْكَانِيَّةِ  
الْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، كُلُّهَا أَمْوَارٌ تَوْضُعُ فِي الْحُسْبَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّرَاسَاتِ الْمَنَاخِيَّةِ،  
وَإِذَا كَانَ سَطْحُ الْأَرْضِ كُلُّهُ يَتَلْقَى سَنْوِيًّا مِنَ الْمَطَرِ مَا يَكْفِي لَأَنْ يَغْطِي  
جَمِيعَ بَقَاعَهُ بِغَلَافٍ مِنَ الْمَاءِ سَمْكُهُ نَحْوُ مِتْرٍ فَإِنَّ التَّوزِيعَ الْعَقِيقِيَّ صُورَةٌ  
مُخْتَلِفةٌ تَمَامًا، فَكَمِيَّةُ التَّساقِطِ تَتَبَيَّنُ كَثِيرًا مِنْ مَكَانٍ لَآخَرَ، فَعَلَى حِينٍ  
تَتَحْرُقُ مَسَاحَاتٍ وَاسِعَةً لِلْمَطَرِ فَلَا يَسْقُطُ بِهَا سَنْوِيًّا سُوْى سَنْتِيْمِيْترَاتٍ قَلَائلَ  
تَعْدُ عَلَى أَصَابِعِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ، نَجْدُ أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَعْطَاتِ يَغْرِقُهَا الْمَطَرُ  
فَتَسْجُلُ مِئَاتِ السَّنْتِيْمِيْترَاتِ، وَمِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ بَعْضُ مَحَطَّاتِ شَمَالِ  
الْهَنْدِ حِيثُ يَزِيدُ التَّساقِطُ عَلَى عَشَرَةِ أَمْتَارِ سَنْوِيًّا .

**فَصْلِيَّةُ الْامْطَارِ :** قَدْ تَتَوَزَّعُ الْامْطَارُ عَلَى مَدَارِ السَّنَةِ فِي بَعْضِ الْأَقَالِيمِ،  
كَالْعَالَى بِالْجَهَاتِ الْأَسْتَوَانِيَّةِ وَالْجَوَانِبِ الْفَرِيقِيَّةِ مِنَ الْقَارَاتِ فِي الْعَرَوْضِ  
دُونِ الْقَطْبِيَّةِ، حِيثُ لَا يَخْلُو شَهْرٌ مِنْ شَهُورِ السَّنَةِ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِنْ كَانَ  
مَعْدُلُ التَّساقِطِ فِي بَعْضِ الشَّهْوَرِ يَزِيدُ عَلَى بَعْضِهَا الْآخِرِ، مَا يَسْبِبُ ذُرْوَةً  
أَوْ أَكْثَرَ . وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ قَدْ تَرْكِزُ الْامْطَارُ فِي بَعْضِ فَصُولِ السَّنَةِ بِشَكْلٍ  
وَاسِعٍ، كَالْامْطَارِ الشَّتَوِيَّةِ بِأَقَالِيمِ طَرَازِ مَنَاخِ الْبَحْرِ الْمُوْسَطِ، أَوِ الْامْطَارِ

الصيفية الغزيرة بالجهات الموسمية . وقد تؤثر فصلية المطر أو توزعه على مدى فعاليته ، فالامطار الصيفية في بعض الجهات يضيع جزء كبير منها بالبخار ، في حين أن الامطار والثلوج الشتوية قد تكون قليلة الجدوى بالنسبة للنباتات ، بسبب شدة البرودة ، وتوقف النمو في العروض العليا والقطبية أثناء فصول الحرارة الدنيا . أما بالعروض المدارية حيث الحرارة عالية على مدار السنة ، فإنه لا يهم كثيرا في أي فصل من الفصول تسقط الامطار .

درجة الاعتماد على المطر : في كثير من بقاع العالم تقوم الزراعة على المطر ، وإذا كان من المفيد معرفة الكميات المطلقة ، ومواعيد بداية مواسم التساقط ونهايتها ، فإن كل ما لدينا في الغالب هو معدلات أو متوسطات حسابية لكميات الامطار التي هطلت خلال عدد من السنين . ولكن يلاحظ أن الكميات التي تسقط فعلا في السنوات المختلفة قد تفترق كثيرا عن المعدل أما بالزيادة أو النقصان ، وكلما زاد هذا الاختلاف عن المعدل في محطة ما كان معنى ذلك أن الامطار في هذه المحطة لا يغول عليها كثيرا ، فهي تارة تشح حتى قد يهلك الزرع وقطعان الحيوانات بالمراعي ، وأخرى تسخو لدرجة الفيضان أو الطوفان الدمر ، وقد لوحظ بصفة عامة أن التفاوت بالاقاليم الرطبة ذات المطر الغزير ، أقل منه بالاقاليم الجافة وشبه الجافة ، ولذا فإنه يلزم الحصول على معدلات لعدد كبير من السنوات قد تصل أكثر من ٣٥ سنة بالنسبة للجهات الجافة ، قبل الخروج بمعدل معقول يبرز واقع التغيرات في مثل هذه الجهات ، أما المناطق الرطبة فقد يكفي لحساب المعدل بها معرفة كميات الامطار خلال عشر سنوات أو نحو ذلك .


#### احتمالات التساقط وتركيبه :

في هذا الخصوص يهمنا معرفة متوسط عدد الايام التي يسقط بها المطر في السنة ، واليوم الممطر هو الذي يسقط به على الأقل ٢٥ مم من المطر خلال ٢٤ ساعة ، وبمقارنة ذلك بالمعدل السنوي في أية محطة يمكن حساب نسبة التركيز ، ففي لندن مثلا تتوزع الامطار السنوية بالالفة

٦٢٠ مم على ١٦٤ يوماً ممطراً ، بينما في تشيرايونجي بالهند يتوزع المطر السنوي ومقداره عشرة أمتار على ١٥٩ يوماً ممطراً فقط ، معنى ذلك أن نسبة التركيز في المحطة الأخيرة أضعاف نظيرتها في لندن ، أما احتمالات المطر فهي نسبة عدد الأيام الماطرة إلى عدد أيام السنة ، وهذه النسبة تهم الزراع اذ من الواضح أنه كلما تدنت النسبة كلما قلت ملاءمة الظروف للانتاج .

#### التوزيع الجغرافي للتتساقط

يوضح ذلك على خرائط العالم بواسطة خطوط تشبه في طريقة إنشائها خطوط الحرارة أو خطوط الضغط المتساوي ، وتعرف الخطوط في هذه الحالة بخطوط المطر المتساوي *isohyetes* ، وكل منها يمر بجميع البقاع التي تسقط بها نفس الكمية الموضعية رقمياً عليه ، فإذا تفحصنا خريطة من هذا النوع (شكل ٧٠) لاحظنا وجود نطاق غزير المطر تزيد به



شكل (٧٠) توزيع المطر السنوي

المعدلات عن ١٠٠ سم سنوياً ويتافق هذا النطاق مع العروض الاستوائية حيث الحرارة عالية على مدار السنة ، والتبخر سريع من مسطحات محلية

شاسعة ، كفيلة بأن تضيف كميات هائلة من البخار للهواء ، الذي يسبب عدم استقرار الطقس ، وسرعة التصعيد والانقلاب ، وما يصاحب ذلك من عواصف رعد .

وقد يتدخل العامل الاورجرافي ممثلا في العديد من السلالس الجبلية والمرتفعات ، فتزداد المعدلات السنوية كثيراً. من ناحية أخرى تشح الامطار بشكل ملحوظ بمرأكز الضغط المرتفع شبه المدارية ، بسبب هبوط الهواء وتسيخيته ، ولذا فان صحارى شمال افريقيا والصحارى العربية وايران وصحراء غرب استراليا وجنوب غرب افريقيا وغرب أمريكا الجنوبية تتفق في توزيعها مع هذه النطاقات ، ولكن ينبغي أن نلاحظ أن الرياح التجارية لا تعنى بالضرورة جفاف مناطق نفوذها جميماً ، فحيثما أقبلت هذه الرياح من المعیط وصادفت ساحلاً متضرساً ، سببت كميات عالية من تساقط التضرس ، وكمثال على هذا منطقة أمريكا الوسطى وجزيرة مدغشقر حيث تهطل على السواحل الشرقية بكل منها ما يزيد على ١٠٠ سم من المطر في المعدل تجلبها التجاريات .

في نطاق الرياح الموسمية يزداد المطر بشكل ملحوظ بالمناطق الجبلية المرتفعة ، ويتبين ذلك بجبال الهيملايا وامتدادها نحو الجنوب حتى ماليزيا ، وأيضاً من تفاعلات الغات الغربية على الجانب الغربي لشبه القارة الهندية ، وكذلك تتلقى السلالس الجبلية في الجزر الاورندونيسية أمطاراً أوروجرافية عالية ، بفضل تعرضها للموسميات الآسيوية بنصف الكرة الشمالي ، وللموسميات الاسترالية الهاوية على نصف الكرة الجنوبي .

يبدو أثر العكسيات الغربية الرطبة في العروض الوسطى ما بين خطى عرض ٣٥° ، ٦٠° شمالاً وجنوباً ، فهنا تمتد أشرطة من مناطق الامطار الغزيرة بمحاذاة السواحل الغربية للكتل القارية ، من أبرزها السواحل الجنوبية لشبه جزيرة ألسكا وكولومبيا البريطانية في أمريكا الشمالية ، ثم سواحل جنوب تشيلي في أمريكا الجنوبية ، وفي الحالتين للعامل الاوروجرافى أثره حين تعرّض الجبال الرياح الرطبة القادمة من المعیط الهايدي . والى

نفس النوع تنتهي الجهات الفريبية من قارة أوربا ، غير أن تواضع منسوب الجبال هنا تتبعه قلة نسبية في الامطار .

وفي نطاق نفوذ هذه الرياح تسود مناطق شبه جافة أو صحراوية بجهات ظل المطر خلف الحواجز الجبلية المنيعة في نصف الكرة الغربي كصحراء بتاجونيا بأمريكا الجنوبيّة ، وصحراء نفادا بالولايات المتحدة الامريكية . أما النظير الاوربي لهذه الجهات الجافة فيتمثل في الشطر الشرقي من شبه جزيرة أيبيريا ، ولكن التأثير الحقيقي للبعد عن المؤثرات البحرية لا يظهر بوضوح الا اذا أخذنا بعين الاعتبار أوراسيا ككل ، فهنا نلاحظ جفاف الداخل القاري كما تبديه صحارى وسط آسيا التي تحجب عنها الجبال في الجنوب تأثير الموسميات ، كما يتضاعل أثر الغربيات بالتغلب في قارة أوربا .

كل من شرق الولايات المتحدة الامريكية وشرق آسيا بما في ذلك اليابان والشطر الاكبر من الصين وكوريا ومشوريا جهات وفيرة الامطار، رغم وجودها في منصرف الرياح الفريبية ، وتفسير ذلك هو وقوع تلك الجهات في ممر كتل من الهواء المداري الرطب صيفا كجزء من الدورة الموسمية العامة .


أما المناطق القطبية فحظتها من التساقط قليل ، فالجو هنا من البرودة بدرجة لا تسمح للهواء بالتحمل الا بقدر نادر من الرطوبة ، غير أن قلة التبخر تحفظ الماء ورطوبة التربة الناتجة عن ذوبان ثلوج الشتاء .

### الأعاصير وكتل الهواء ووجهات الطقس

#### الأعاصير وأضدادها :

يرتبط الطقس الغائم المطر غير المستقر بكل من العروض العليا والوسطى بمرور الأعاصير cyclones وهي عبارة عن منخفضات جوية تتحرك في مسارات معينة وتجذب الرياح نحو مراكزها من كافة الاتجاهات، مما يسبب التقاء تيارات من الهواء ، تختلف في خصائصها ، ومن ثم

يحدث التصعيد والتبريد لبعض كتل الهواء التي يتكون من بها من بخار ويسقط أمطاراً وثلوجاً، وفي نصف الكرة الشمالي يكون اتجاه الرياح التي تقصد هذه المراكز من الضغط المنخفض على شكل دوارات تعمل في اتجاه مضاد لحركة عقارب الساعة، وعلى النقيض من ذلك ترتبط ظروف الطقس المعتمل المشمس في نفس العروض بأضداد الاعاصير anticyclones وهي عبارة عن مراكز الضغط المرتفع تشغّل قلوبها أعمدة من الهواء الهازي المسخن تفترق عند سطح الأرض مشكلة رياحاً خارجة في كافة الاتجاهات، على هيئة دوامات هوائية، يتفق اتجاه الحركة فيها مع دورة عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي (شكل ٢١) .



(٢١) شكل

وتتراوح الاعاصير كثيراً من حيث حدتها، فبعضها قد يكون من الضعف بدرجة تجعلها تمراً ولا يكاد يشعر بها أحد، ولا ينجم عنها سوى طقس غائم ورذاذ خفيف، ولكن في كثير من الأحيان يكون المنحدر البارومترى وعراً، وبالتالي تشتد هبات الهواء صوب مراكز المنخفضات مشكلة عواصف حقيقية، ويمكن تصنيف الاعاصير إلى ثلاثة أنواع هي

أعاصير العروض العليا والوسطى ، وتتفاوت في شدتها بين ضعيف وعاصف ، ثم أعاصير العروض المدارية خاصة فوق الأحواض المحيطية ، وقد تبلغ من العنف درجة تسبب الخراب والدمار حين تضرب اليابس كالحال في عواصف التيفون والهريkin وأخيرا هنالك زوابع التريندو المحلية ، وهي برغم صغرها إلا أنها دائمًا غاية في العنف .

لقد كان التفسير الدارج لطقس العروض الوسطى فيما بين ٣٥ ، ٦٥ شمالا وجنوبا بصفة خاصة يفهم على أساس مرور سلسلة من المنخفضات الجوية أو الاعاصير تفصل بينها أضداد أعاصير ، توضح على خرائط الطقس اليومي بخطوط الضغط المتساوي المغلقة ، وتسدل هذه المنخفضات والارتفاعات مسارات غربية شرقية بحيث يمكن تتبع حركتها والتنبؤ بمواضعها من يوم إلى يوم ، فالمتخفضات أو الاعاصير تتكون من مراكز انخفاض بارومترى بيضاوية الشكل تمتد معاورها الطولية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ، وغالبا ما تغلق خطوط الضغط حولها بحدة في أطرافها الجنوبية أو الجنوبية الغربية ، متعددة شكل العرف اللاتيني (٧) ، الذي يعني وجوده فوق بقعة ما نشاطا متزايدا لرياح متغيرة الاتجاه ، تهب أول الأمر من الجنوب فالجنوب الشرقي وأخيرا تتحول إلى شمالية غربية ، ويرتبط بهذا النطاق نشاط رعدى يعقبه هبوط مفاجيء في درجات الحرارة عندما تهب الرياح من الربع الشمالي الغربي ، وتتراوح أقطار هذه المنخفضات بين ٧٥٠ و ١٧٥٠ كيلومترا وتسافر بسرعة ٥٠ كيلومترا في الساعة ، وفيما بين هذه المنخفضات تسود ظروف ضد الأعصار وتعني مراكز من الضغط المرتفع تقترب بطقس باره صاف وهواء جاف .


#### القتل الهوائية :

لم يكن التفسير البسيط على النحو السابق كافيا لاجلاء غواصات الكثير من مظاهر الطقس حتى أتى العالم النرويجي بركنز Byerknes

بنظرية جديدة خلال فترة الحرب العالمية الأولى ، مؤداتها أن هناك خط التحام بين الهواء القطبي البارد على سطح الكرة الأرضية ، وبين الهواء المداري الدافئ الرطب ، أطلق عليه اسم الجبهة القطبية Polar Front مستخدما لفظ الجبهة من واقع أحداث الحرب لما هناك من تشابه بين ما يحدث حين تلتقي كتلتان من الهواء المختلف الخصائص فتتصارعان ، وبين التحام الجيوش المتطرحة في جبهات بغرب أوروبا أثناء الحرب في ذلك الوقت ، فكتل الهواء حين تلتقي كالجيوش فإنها لا تختلط بل تتداول على طول جبهة الالقاء ، مكونة دوامات هوائية هائلة ، يكفي بعضها فوق البعض دون انتزاع ، كما قد يطوق الهواء البارد جيويا من الهواء الدافئ فيعز لها .

وفي أول الامر تتقدم كتل الهواء من اتجاهين متعارضين يفصل بينهما خط مستقيم الى حد ما ، ويكون الهواء القطبي قادما من الشمال في نصف الكرة الشمالي بينما يقبل الهواء المداري من الجنوب ، وحين تغزو الكتلة الباردة نطاق الهواء الدافئ ينشأ ما يعرف بالجبهة الباردة، ونظرا لثقل الهواء البارد فإنه يظل قريبا من سطح الارض في حين يرتفع الهواء الدافئ فوقه ، ويرتبط بالجهات الباردة اضطراب شديد في الطقس وحدوث عواصف رعدية ، أما الجبهات الدفيئة فتحدث عندما يغزو الهواء المداري نطاق الهواء القطبي فيظل الهواء البارد قريبا من سطح الارض ويصعب الهواء الدافئ . ولكن في هذه الحالة تكون ظروف الطقس مستقرة نوعا ، غير أنه اذا نشأت خلايا تصعيد بالهواء المرفوع حدثت عواصف رعد من النوع الذي أشرنا اليه سابقا تحت اسم عواصف الالقاء .

تتحرك الجبهات الباردة فوق سطح الارض بسرعة أكثر من الجبهات الدفيئة ولذا فانهما متى اقتربا طفت الجبهة الباردة على الدفيئة ، وتحول محلها على سطح الارض رافعة ايها بما تشمله من هواء دافئ الى أعلى ، فتعزلها وتتغلب عليها ويؤذن هذا بانتهاء الاعصار ( شكل ٧٢ ) .




شكل (٤٤)

الكتل الهوائية هي دعامة النظرية السابقة التي تفسر ظواهرات الطقس على أساس الأعاصير الناشئة عن جبهات الالتفاء ، والكتلة الهوائية عبارة عن جسم هوائي هائل متجانس في حرارته ورطوبته ، وتكتسب كتل الهواء هذه الخصائص في أقاليمها المصدرية حيث يظل الهواء فوقها ممدداً كافياً ، فيتشبع ببعضها بالرطوبة والحرارة لو أنها نشأت فوق مساحات مائية مدارية ، أو تتدنى حرارتها ورطوبتها متى استقرت زمناً بجهات قطبية باردة قارية ، وتوجد أهم مناطق تكون هذه الكتل بنطاقات الضغط المرتفع حيث الهواء راكد وحركته رأسية ضعيفة ، من أمثلة ذلك سهول سيبيريا وشمال كندا في فصل الشتاء والصحراء الكبرى في فصل الصيف . لا تظل الكتل الهوائية بأماكنها بل تتحرك خارجة من الأقاليم المصدرية وأندام ذلك تعتريها تغيرات طبيعية فتكتسب الحرارة والرطوبة أو تفقدهما بعث لخصائص المسطح الذي تتحرك فوقه لمسافات قد تبلغ آلاف الكيلومترات بعدها عن المصادر ، ومع هذا تظل هذه الكتل محتفظة بشيء من خصائصها ، فكتل الهواء القطبي البارد عندما تصل في رحلتها العروض المدارية تجلب إليها موجات من البرودة المحسوسة .


تنقسم الكتل الهوائية الى نوعين : قارية وتميز بالحرف (C) وبحرية وتميز بالحرف (m) ، كما أنها تنقسم أيضا على أساس عروض النشأة ككتل مدارية (T) وأخرى قطبية (P) ، وإذا كانت الكتلة الهوائية تتصنف بالاستقرار بسبب انخفاض حرارة الهواء دون المعدل العادي وكان احتمال سقوط أمطار منها ضعيفا يرمز اليها بالحرف (e) ، أما اذا كانت غير مستقرة رمز اليها بالحرف (u) ، وأخيرا اذا كانت الكتلة الهوائية أبره من السطح الذي تمر عليه رمز لها بالحرف (k) ، أما اذا كانت أدفأ استعمل الحرف (w) ، ومجموع هذه الحروف يعطي الصفات العامة المشخصة لخصائص الكتلة ، فمثلا (CPSK) معناها أن كتلة الهواء قطبية قارية مستقرة وباردة ، أما اذا رمزنا الى كتلة هوائية أخرى (MTUS) كان معناها كتلة هوائية مدارية بحرية غير مستقرة ودفيئة . وبالإضافة الى هذه الأقسام الرئيسية للكتل الهوائية يوجد نوعان آخران وان كان انتشارهما جغرافيا محدودا ، وهما الكتل الهوائية المتجمدة (A) والاستوائية (E) . وكاملته على توزيع هذه الكتل يحسن أن نناقش ما يؤثر منها على طقس بعض القارات (شكل ٧٣ و ٧٤) .

#### ١ - أوروبا :

إذا استثنينا الاراضي الروسية فإن القارة الاوروبية تفتقر الى أقاليم مصدرية حقيقة لكتل الهواء، فالقارة في الواقع ليست سوى نطاق انتقالي تعبره كتل الهواء المختلفة فتتبدل خصائصها أثناء الرحلة ، ويتحكم في مناخ هذه القارة كتل الهواء القطبي البحري الآتية من المحيط الاطلنطي شتاء ، والتي تكون على درجات متفاوتة من حيث عدم الاستقرار وفقا لمساراتها ، وفضلا عن هذا فانها حينما تضطر للصعود تضاريسيا أو الانزلاق فوق كتل هوائية أخرى أقل حرارة منها، فانها تسبب مطرا وفيرا، غير أنها تبرد بسرعة كلما أوغلت في داخل القارة حتى تصل في النهاية مرحلة الاستقرار فوق الاراضي الروسية ، على النقيض من ذلك تكون هذه الكتل القطبية البحرية في فصل الصيف أكثر استقرارا ، بيد أنها



شكل (٧٣) الكتل الهوائية والجبهات في يمنية



شكل (٧٤) الكتل الهوائية والجبهات في ينابير

عندما تعبر القارة وتسخن طبقاتها السفلية يحدث تصعิด ، وتخرج عن استقرارها ، مسببة طقسًا غائماً يصبحه رذاذ .  
أما كتل الهواء القطبي القاري ( CP ) فهي أكثر ظهوراً بشرق القارة

ووسيطها عن غربها ونظراً للدورة العامة للرياح من الغرب إلى الشرق في تلك العروض فإن السبيل الذي تسلكه كتل الهواء القطبي القاري ليس سهلاً ، والإقليم المصدري لهذه الكتل هو الاراضي السوفيتية المغطاة بالثلوج شتاءً وامتدادها في فنلندا ، وتجلب هذه الكتل موجات من البرد الشديد إلى المناطق التي تصلها ، فتهبط الحرارة إلى -٢٠° فـ في أراضي الراين ، ويصل تأثيرها إلى البلقان وتركيا ، وأحياناً أقطار شرق البحر المتوسط . أما في الصيف فإن تأثير الهواء القطبي القاري يقتصر على الأجزاء الشمالية من القارة .

يتأثر غرب أوروبا كذلك بكتل الهواء المداري البحري ( MT ) شتاءً ، ويكون مصدره الجوانب الشمالية والشرقية من نطاق الضفت المرتفع شبه المداري على المحيط الأطلنطي ، ولكن نظراً لقدم هذا الهواء من جهات أبدأ من مقصده ، فإنه يزداد استقراراً كلما أوغل شمالاً فوق مياه باردة إلا أنه على أية حال يظل أبدأ وأرطب من الهواء القاري القطبي ، أما في الصيف ف تكون هذه الكتل المدارية البحرية أكثر استقراراً منها في الشتاء ، ويقتصر تأثيرها على جنوب قارة أوروبا فقط .

في فصل الشتاء يصبح حوض البحر المتوسط بؤرة التقاء لعدد من الكتل الهوائية منها القطبي البحري والقطبي القاري ، وكلاهما من مصادر أوروبية ، ومنها المداري القاري ( CT ) ومصدرها شمال أفريقيا ، وتنعدل خصائص هذه الكتل بدخولها مياه البحر المتوسط الدفيئة ، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الطقس ، وتقترن بهذه الاحوال بنشأة أعاصير تجلب الأمطار الشتوية للاقطرار المطلة على البحر ، وفي الصيف يصبح البحر المتوسط مصدراً لكتل من الهواء المداري البحري تخرج منه على شكل ضد اعصار هواؤه جاف ، ولذا تقل احتمالات التساقط .

٢ - آسيا :

يتعرض وسط آسيا وشريقيها شتاءً لكتل الهواء القطبي القاري الخارج

من مركز ضد الاعصار السيبيري الهائل ، وعند هبوط الهواء على جوانب المنحدرات الجبلية في طريقه جنوبا وشرقا نحو الصين والاراضي المجاورة، فان خصائصه تتغير ، فالى الجنوب من حوض اليانجتسي يتصل الهواء القاري القطبي بقتل الهواء المداري البحري ، فتتكاثر السحب ، خاصة بعد مرور الهواء البارد فوق مياه البحار كالحال في بحر اليابان ، ومن ثم فانه يتتحول الى حالة من عدم الاستقرار ، خاصة عند صعوده واجهات الجبال الغربية بتلك البلاد ، فيسقط كميات وفيرة من الثلوج .

اما بالنسبة للهند فان طوق الجبال المنبع بشمالها يحميها من هبات الهواء القطبي العنيفة ، وما يصاحبها من موجات برد قارس ، وفي الصيف تقتصر كتل الهواء القطبي القاري على سيبيريا وشمال الصين ، حين تتتوغل كتل الهواء المداري البحري مكونة جبهة التحام قطبية ، ويصبح شرق القارة وجنوبها منطقة نفوذ خالصة للهواء المداري البحري الدافئ الرطب غير المستقر ، كما تساهم في هذا كتل الهواء الاستوائية التي تتكون بنطاق التقاء التجارية ، ويتواجد هذا الهواء على اليابس يزداد تسخينه وعدم استقراره ، فيهطل مطرانا من كافة الانواع الالتفافية والتصاعدية والتضاريسية ، وفي الشتاء تعجز هذه الكتل عن التوغل بسبب عنف ضد الاعصار .

### ٣ - أمريكا الشمالية :

تنشأ كتل الهواء القاري القطبي أ ، بقارة أمريكا الشمالية فوق شمال وسط كندا ، ولذا فانها تتميز بشدة الجفاف والبرودة ، وتمتد منها ألسنة تتحرك جنوبا وشرقا من ذلك الاقليم المصدري أثناء دورات على فترات تصاحبها أضداد أعراض شتوية قارسة البرودة ، تسفر عن سموات صحو ، أما على شمال الاطلنطي ومضيق ييرنج فتشكل كتل بحرية قطبية تتشعب بالرطوبة والدفع أثناء استقرارها ورحلتها فوق الماء شرقا ، حتى تصل الساحل الغربي للقارة ، فتخصه بأمطار غزيرة وطقس مضطرب .

فوق شمال المحيط الاطلنطي تنشأ كتل هوائية بحرية رطبة ، وتوثر على قارة أوروبا ، وأحياناً على شمال شرق الولايات المتحدة ، حين تجذبها أعاصر شرقية إلى اقليم نيوزانجلندا ، ولكن أثرها لا يمتد جنوباً فيما وراء هذا الأقليم .

تتأثر الولايات الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية بكتل من الهواء البحري المداري مصدرها خليج المكسيك ، هذه الكتل عندما تتحرك شمالاً وتسيطر على الطقس في فصل الصيف فانها تجلب رطوبة وفيرة ويقترب غزوها بعواصف رعد ، كما تندى إلى هذه الجهات كتل مشابهة مصدرها المحيط الاطلنطي شرق شبه جزيرة فلوريدا وتمر بجزر الباهاما . أما على اليابس القاري في فصل الصيف فتشكل كتل من الهواء المداري القاري فوق المكسيك وغرب ولايات تكساس ونيومكسيكو وأريزونا ، غير أن هذه الكتل لا تتحرك كثيراً بعيداً عن المصدر ، وبناء على هذا فهي ضابط مناخي محلية محدودة الاثر . ومن ناحية أخرى تنشأ فوق مياه المحيط الهدئي بخلية الضغط المرتفع شبه المداري جنوب غرب شبه جزيرة كاليفورنيا كتل رطبة تؤثر على جنوب ولاية كاليفورنيا في فصل الشتاء فقط .

#### جبهات الطقس على ثلاثة أنواع :

##### ١ - الجبهة المدارية :

وتنشأ في عروض قريبة من خط الاستواء نتيجة لتلافي كتل الهواء المداري الآتية من الشمال والجنوب بنصف الكرة ، ونظراً لأن هذه الكتل لا تختلف في خصائصها كثيراً فإن الاضطرابات الجوية الناتجة عنها ضعيفة وأثارها المناخية محدودة .

##### ٢ - الجبهة القطبية :

وتبدو كمجموعة من الجبهات ، يتكون بعضها فوق اليابس ، وبعضها

الآخر فوق الماء ، وتنتفاوت الكتل الهوائية التي تلتقي في هذه العروض من ناحية حرارتها ورطوبتها ، لأن بعضها قادم من عروض مدارية ، فتكون حرارته مرتفعة ورطوبته عالية ، في حين يأتي بعضها الآخر من عروض قطبية ، أكثر برودة وأقل رطوبة ، ويؤدي تقابل هذه الكتل المترابطة إلى حدوث اضطرابات جوية عنيفة تسود آثارها العروض التي تتأثر بها .


### ٣ - الجبهة المتجمدة :

وتوجد في العروض العليا بالقرب من الدائرتين القطبيتين ، حيث يلتقي الهواء القادم من القطبين ، مع الهواء القادم من العروض الوسطى ، ونشاط هذه الجبهات ضعيف بصفة عامة .

جميع هذه الانواع من الجبهات تتحرك شمالاً وجنوباً مع حركة الشمس الظاهرة صيفاً وشتاءً ، فالجبهة المدارية تقع شمال خط الاستواء بقليل في فصل الصيف الشمالي ، والى الجنوب منه في فصل الشتاء ، ويلاحظ أن القسم الاعظم منها يمتد فوق الماء ، أما الجبهة القطبية فانها تتحرك جنوباً في فصل الشتاء فيتاثر بها حوض البحر المتوسط ، وجزء كبير من المحيط الاطلنطي ممتدًا من جزر آزور حتى خليج المكسيك ، والعروض المشابهة على الجانب الشرقي من المحيط الهادئ ، وبالنسبة لنصف الكرة الجنوبي فان هذه الجبهة خط التقائه كتل هوائية بحرية على مدار السنة ، ويظهر تأثير الجبهة المتجمدة في نصف الكرة الشمالي شتاءً حتى جزيرة نوفا يازهيليا ، أما صيفاً فيمتد الى جزيرة جرينلاند .

### الأعاصير المدارية :

وهي من أشد العواصف عنفاً وتعرف بأسماء محلية كالهر يكن Hirricane بمنطقة البحر الكاريبي ، والتيphoon ببحر الصين وحول جزر الفلبين ، والويلي ويلي Willy بالمحيط الهادئ الجنوبي الى الشرق من قارة أستراليا ( شكل ٧٥ ) .



شكل (٢٥) العواصف المدارية

تنشأ هذه العواصف فوق المحيطات فيما بين خطى عرض  $8^{\circ}$  و  $15^{\circ}$  شمالاً وجنوباً، وتبدأ بتكون منخفضات جوية تزداد عمقاً كلما أوغلت غرباً في نطاق الرياح التجارية، أما مصدر الطاقة فهو السطح الساخن لمياه المحيطات صيفاً، حيث تزيد حرارة الماء على  $80^{\circ}\text{F}$ ، فيسخن الهواء الملمس لهذه المسطحات بسرعة، ويسبب التقلب والاضطراب وتولد الاعاصير، ومتى تكون اعصار من هذا النوع، فإنه يتحرك غرباً مع انحراف تجاه القطب في نطاق الرياح التجارية، ثم شرقاً حتى يصل إلى نطاق الرياح العكسية.

ويتألف الاعصار المداري من مركز لضغط شديد الانخفاض دائري الشكل، تقترب منه رياح شديدة السرعة، مقرونة بمطر منهم، وتتراوح أقطار هذه الاعاصير بين  $100$  و  $500$  كيلومتراً وسرعة الرياح فيها بين  $100$  و  $200$  كيلومتراً في الساعة أو أكثر، كما أن الضغط البارومترى غالباً ما يهبط إلى  $28.5$  بوصة أو  $965$  ملليبار، وحتى أدنى من ذلك في عين الاعصار.

وللاعصار المداري دورة حياة تبدأ بهدوء شديد في اليوم السابق على العاصفة، مع ارتفاع محسوس في الضغط البارومترى، بينما

تكسو السماء سحب رقيقة عالية ، تسبب تكون هالة حول الشمس والقمر ، واحمرار قان للشفق عند الغروب ، وفي اليوم التالي يبدأ الضغط الجوي في التدني فجأة ، ويظهر في الافق حائط هائل من سحب سوداء ، وتهطل الامطار ، وتهب الرياح بعنف رافعة الامواج كالجبال ، وتختفي الرؤية بسبب الرشاش والمطر والسحب الى درجة الصفر ، تستمر هذه الظروف المخيفة بعض ساعات ، يتبعها انقسام السحب ، وهدوء الجو ، وأحيانا ارتفاع حاد في الحرارة ، ولكن الضغط البارومترى يسجل أدنى قراءاته ، فيكون هذا ايدانا بوصول قلب الاعصار ، وهو قلب يكاد يكون مفرغا على نحو قلب دوامة الماء التي تظهر عند فتح سدادة مصرف مغسلة مليئة بالماء ، وتستمر فترة الهدوء هذه مدة نصف ساعة ما تثبت الرياح بعدها أن تعصف من جديد ، وتظهر الغيوم السوداء وتستمر هذه النوبة الثانية بعض ساعات أخرى قبل أن تهدأ حدتها ، في هذه البقعة ، فييارحها الاعصار ليواصل سيره الى بقعة أخرى تعاني نفس التجربة الرهيبة .

وتتوزع الاعاصير المدارية على النحو التالي :

- ١ - منطقة جزر الهند الغربية والبحر الكاريبي وخليج المكسيك حيث الهرميكين .
- ٢ - الجانب الغربي من العوض الشمالي للمحيط الهادئ مشتملاً جزر الفلبين وجزر اليابان وبحر الصين وهنا توجد عواصف انتيفون .
- ٣ - البحر العربي وخليج بنغال .
- ٤ - السواحل المطلة على المحيط الهادئ من المكسيك وأمريكا الوسطى .
- ٥ - العوض الجنوبي للمحيط الهندي الى الشرق من جزيرة مدغشقر .
- ٦ - الجانب الغربي من العوض الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة جزر فيجي Fiji وساموا Samoa وشرق استراليا حيث تهب

الويلي ويلي ، ومن الغريب أن الحوض الجنوبي من المعيط الأطلنطي يخلو تماماً من هذه الاعاصير ، كذلك يلاحظ أن الاعاصير المدارية لا تنشأ أبداً فوق الأرض اليابسة ، وإن كانت في مساراتها فوق الماء قد تضرب جهات البر المجاور .

تحدث الاعاصير المدارية أثناء مواسم معينة من السنة ، وتكثر في الغالب نحو نهاية فصل العرارة العظمى ، ففي البحر الكاريبي تتركز نوباتها ما بين مايو ونوفمبر ، وتبلغ الذروة نحو نهاية الصيف وبداية الخريف ، وفي خليج بنغال والبحر العربي قد تحدث تلك الاعاصير في أي وقت ، ولكن موسم تكاثرها هو أيضاً في المدة ما بين مايو ونوفمبر ، أما في نصف الكرة الجنوبي فيمتد موسم حدوثها ما بين أكتوبر وابريل ، وتتحرك غالبية الاعاصير في مسارات تتفق أول الأمر مع اتجاه الرياح التجارية غرباً ، ثم تنحرف بعد ذلك نحو الشمال الغربي حتى خطوط عرض ٣٠° ، ٣٥° ، حين تدخل نطاق العكسيات ، فتتجه معها صوب الشمال الشرقي ، وهذا يضعف بأسها وتتحول العواصف المدارية إلى مجرد أعاصير معتدلة من النوع المألوف بالعرض الوسطى ، وتسافر الاعاصير المدارية بسرعة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ كيلومتراً في الساعة بالنطاق المداري ، ولكنها تتحرك بمعدل ٣٥ أو ٤٠ كيلومتراً في الساعة بعد دخولها نطاق الرياح العكسية .

أما عن الآثار الجغرافية للعواصف المدارية فلعل أهم ما يسجل لها اشتهرها بجلب الدمار بالجملة ، فسرعة الرياح قد تسبب اقتلاع المباني الحجرية من أساسها ، وتطاير الأشجار الضخمة في الهواء ، كما قد ترفع السفن التجارية الكبيرة على الأمواج العملاقة وتلقي بها على بعد مئات الأمتار فوق البر ، وتفرق مساحات واسعة من الأراضي السهلية الساحلية ، هذا فضلاً عن هطول الأمطار بغزارة وحدوث الفيضانات العارمة .

#### الترنيدو :

زواياً محدودة الحجم ، إلا أنها رغم صغرها تعدّ أعنف أنواع

العواصف قاطبة ، وتحدث بكثرة فوق أراضي حوض المسيسيبي بالولايات المتحدة الامريكية بصفة خاصة ، كما أنها معروفة بأستراليا ، وبعض بقاع أخرى بالعرض المدارية وشبه المدارية من الكره الأرضية ، هذه الزوابع ليست سوى أعاصير صغيرة ولكنها غالية في العمق ، ويدور فيها الهواء على شكل دوامة خاطفة تقترب بأغطية من السحب ، على شكل محاقن هائلة ، تضيق أسفلها حتى لا تزيد أقطارها على خمسين متراً ، ولكنها تنفرج إلى أعلى ، وتكون هذه السحب دائمًا سوداء قاتمة بفضل ما تحمل من رطوبة كثيفة متكاثفة ، وأتربة وأجسام أخرى متطرفة ، حملها الهواء الصاعد بسرعة ، وقد سجلت أعلى سرعة للرياح السطحية بهذه الزوابع ، إذ من المأثور أن تبلغ سرعة الريح ما يقرب من ٨٠ كيلومتراً في الساعة أثناء هبوبها .

وخلال تجوال هذه الزوابع ، ينبعطف جسم السحابة في اتجاهات مختلفة كمارد راقص ، وقد يضرب سطحها العلوي وجه الأرض مسبباً خراباً شاملاً ، في حين أنها قد تعلو عن سطح الأرض كثيراً فتمس بسلام ، ونظراً لأنخفاض الضغط الجوي بشكل مريع في نطاق عين الأعصار ، فإنه إذا من بإمكانية مغلقة انفجرت أو تحطمته نوافذها إلى الخارج ، كما قد تتطاير سدادات الأوعية الرجاجية المحكمة بفضل شدة ارتفاع الضغط بداخلها عنه بالخارج لحظات مرور الزوبعة، كذلك فإنه بمقدور بعض هذه الزوابع رفع الأجسام الثقيلة إلى أعلى مسافات بعيدة ، بما في ذلك الإنسان والحيوان ، ثم الالقاء بها من حالي ، ولذا يهرب الأهالي إلى ملاجئ أرضية بالبقاء المعرضة لحدوثها ، ويحتمون بها ريثما تمر الزوبعة .

يبدو أن زوابع التورنيدو تنشأ على طول جبهات الالتقاء ، حيث يرفع الهواء القطبي البارد بعنف كتل الهواء الاستوائي الحار الرطب ، فتتوالى زوابع التورنيدو بالبقاع التي تعاني اضطراباً شديداً في كتل الهواء المتصارعة ، ويكثر حدوثها في الربيع والصيف عنه في بقية فصول السنة .


## الفصل التاسع

### التربة

مقطع التربة :

للترابات الناضجة التي تعرضت أزماناً كافية للعناصر الطبيعية مقطع profile يتتألف من عدد من الطبقات horizons ، تتفاوت في سمكها ومكوناتها الطبيعية من مكان لآخر ، ولكنها تشتمل في المعتاد على ثلاثة طبقات ، يطلق على الطبقة العليا أو السطحية منها اسم الطبقة (A) ، وتسمى الطبقة الوسطى (B) ، أما السفلية فهي الطبقة (C) ، بينما يعرف الصخر الصلد الذي ترتكز عليه التربة باسم الطبقة (D) في بعض الأحيان (شكل ٧٦) .

تحتختلف الطبقة العليا بمعظم التربات عما تحتها في اللون والقوام والبنية ، لأنها تتمتع أكثر من غيرها بالمركبات العضوية من مخلفات النبات ، خاصة بمناطق الحشائش الطبيعية ، حيث يصبح لونها داكناً . ثم أن الطبقة السطحية من التربة عامة يفضل تعرّضها للهواء والأكسدة تكون أعمق لوناً عما تحتها ، وفي بعض الجهات قد تتتألف هذه الطبقة كلية من المواد العضوية المعروفة باسم الدبال Humus ، الذي ينشأ في ظل الظروف الرطبة ، عندما تتعرّف النفايات النباتية وتحلل بفضل النشاط البكتيري .



شكل (٧٦) مقطع لترية ناضجة

ودبال التربة نادر بالمناطق الصحراوية لعدم توافر الماء ونفايات النبات ، كذلك هو نادر أيضاً بالأصقاع الباردة ، حيث أن بروادة الطقس لا تشجع على تكاثر البكتيريا ، وهي العنصر الفعال في تحليل المخلفات النباتية ، فتبقى تلك المخلفات على شكل مادة اسفنجية في التربة ، تدعى اللبد النباتي . Peat

غالباً ما تفقد الطبقة السطحية بعض عناصرها ، خاصة بالأقاليم الرطبة ، فالمياه التي تتسرّب خلال هذه الطبقة ، تحمل إلى الطبقة الوسطى (B) بعض المعادن المذابة ، والجزئيات الدقيقة من حبيبات الطبقة العليا ، التي تعلق بالمياه المتسرّبة ، وتهبط منها إلى الطبقة الوسطى في عملية غسل ، ولذلك فإن الطبقة (A) بالمناطق الرطبة ، تكون في العادة فقيرة في مكوناتها من المواد القابلة للذوبان ، فقيرة أيضاً

في مشتملاتها من العبيبات الطينية الناعمة ، ولذا فانها تكون أغلظ قواماً من الطبقة (B) أسفلها ، فهذه الطبقة الوسطى ، تتلقى ما يحمل اليها من أعلى مع المياه المتسربة ، وما يرفع اليها من أسفل مع المياه الراجعة من الطبقة السفلية (C) ، حين تصعد المعاليل نحو السطح بالخاصة الشعرية ، ولهذا تعرف (B) باسم طبقة الترسيب أو التجمع ، وفي بعض الاحيان يصبح قوامها من الدقة والتماسك بفضل ما تتلقاه من حبيبات ومعادن ، درجة تقليل كثيرة من نفاذيتها ، أي قابليتها على انفاذ الماء وجدور النبات ، أما الطبقة السفلية (D) . فهي لا تختلف الا قليلاً عن الصخر الصلب الذي ترتكز عليه، والذي يسمى أحياناً الطبقة (C)

#### الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة :

اللون : على الرغم من أن علاقة اللون بنوع التربة وخصوصيتها قليل إلا أن اللون هو الخاصية التي تستدعي انتباه المشاهد للوهلة الأولى ، فطبقات قطاع التربة يمكن التمييز بينها على أساس اختلاف الوانها ، وهذا بدوره يعكس محتواها ومكوناتها ، وهناك فئات مختلفة من الوان التربة ، يتدرج بعضها من اللون الأبيض ، إلى الكستنائي فالأسود ، كنتيجة لتزايد نسب الديبال ، وتتوقف هذه النسب على النمو النباتي والنشاط البيولوجي بالتربة ، تبعاً لاختلاف الظروف المناخية ، ففي العروض الوسطى نلاحظ تفاوت الألوان بين الاسود والبني الداكن بالمناطق الباردة الرطبة ، إلى اللون الكستنائي الفاتح بجهات الاستبس أو المناطق شبه الجافة والجافة ، التي يندر بها تكون اللبد في التربة .

ترتبط التربات الحمراء والصفراء بتواجد نسب قليلة من أكسيد الحديد ، فاللون الأحمر دليل على جودة التصريف المائي ، ولكن في بعض الاحيان قد تعود الحمرة إلى الصخور الأصلية ، التي منها اشتقت التربة . أما التربات الرمادية الضاربة للزرقة في المناطق الرطبة ، فهي دليل على قلة أكسيد الحديد بالتربة ، وسوء التصريف أو التشبع بالماء . والتربات

الرمادية بالجهات الجافة تعني قلة الدبال ، بينما التربات البيضاء في نفس البيئة دليل على تركز الأملاح بها . ومع هذا ينبغي أن نلاحظ اكتساب الكثير من التربات الحديثة للوان الصخور التي اشتقت منها ، في حين أن التربات القديمة الناضجة قد يختلف لونها عما تحتها من صخور .

#### القوام :

قوام التربة Soil texture أحد الخصائص الطبيعية الهامة لها ويقصد بها حجم الحبيبات المكونة لها ، وتصنف الحبيبات حسب الأحجام فتتراوح بين الحصى والرمال والطمي والطين . فالتربة العصوية ليست تربة بالمعنى الصحيح ، أما الرمال فهي ما تتراوح أقطارها بين ٥٠ ، ١ مم ، والطمي بين ٢٠ ، ٢٠ مم ، والطين أقل من ٢٠ مم . ولكن أهم ما يلاحظ أن جميع التربات تحتوي على نسب متباعدة من هذه الحبيبات ، وتسمى التربة على أساس غلبة نوع منها ، فالتربة الطينية هي التي تسود بها حبيبات الطين وكذلك التربة الرملية أو العصوية التي تسودها الرمال أو الحصى .

ولعجم الحبيبات أهمية كبيرة في مقدرة التربة على امتصاص الماء والاحتفاظ به ، وعلى تحويل المواد الغذائية إلى الصورة التي تكون صالحة لغذاء النبات ، فالتربة ذات الحبيبات الدقيقة نوعاً أقدر على تغذية جذور النبات ، ولكن تناهي الحبيبات في الدقة يقلل من سعة المسام ، و يؤدي إلى تماسك المكونات بشكل قد يتعدى معه على النبات أن يضر بجذوره خلال التربة ، كذلك يلاحظ اختلاف أحجام المكونات بين طبقات القطاع الناضج للتربة على النحو الذي أوضحتناه سابقاً .

#### البنية :

ثمة خاصية طبيعية أخرى هي ما يعرف ببناء التربة structure أو بنيتها ، والمقصود بذلك هو طريقة تجمع الحبيبات بعضها مع البعض ،

فقد تتجمع الجزيئات مع بعضها في صفائح أو شرائح رقيقة ، أو في كتل حادة محدبة الجوانب ، كما أن جزيئات بعض الترب تتجمع على شكل أعمدة أو أنابيب دقيقة ، وفي أحيان أخرى قد توجد الجزيئات في نظام عفوي لا يتبع ترتيباً خاصاً ، ويلاحظ أن بناء التربة عرضة للتغير لأسباب متعددة ، منها عمليات العرش والتقليل والتبلل والجفاف ، أما بسبب المطر أو الري ، و يؤثر بناء التربة على مقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة وامتصاصها ، وعلى قابليتها أو مقاومتها للنحت ، وعلى استجابتها للعمليات الزراعية .

#### عوامل تكوين التربة :

تساهم في ذلك عمليات مختلفة منها ما هو سلبي الأثر ومنها ما هو إيجابي :

#### ١ - صخور الاشتقاق :

وتكون الصخور السطحية في كثير من البقاع الأساسية الذي اشتقت منه مركبات التربة ، بعد تفتيتها إلى حطام تستدقة أحجامه مع الزمن ، وقد ينتقل من مكان لآخر بواسطة عوامل مختلفة كالماء أو الريح أو بفعل الجاذبية الأرضية وحدتها على جوانب المنحدرات ، فالجزء الأعظم من حجم أية تربة يتتألف من معادن صغيرة مفككة تعرضت لكثير من التغيرات الكيماوية التي حولتها إلى مركبات جديدة تختلف كثيراً في خواصها عن الصخور الأصلية ، لدرجة أن تأثير هذه الصخور على نوع التربة قليل بالقياس إلى العناصر الأخرى التي أسهمت في التغيير ، والشذوذ الوحيد لهذه القاعدة هو التربات الحديثة التي لم يمض على اشتقاقة من الصخر الأصلي وقت طويل بحيث تفترق خواصها كلية عنه ، ولكن من ناحية أخرى قد يتأثر قوام التربة كثيراً بصخور المصدر ، فالاحجار الرملية تشكل تربات خشنة من حبيبات الكوارتز التي تعطي القوام درجة عالية

من المسامية وتسمح بتهريب المياه ، كذلك في حالة الركامات الجليدية الطينية تكون التربة المشتقة عنها دقيقة العبيبات قليلة المسام لزجة المزاج ، تحول دون تسرب الماء ، وتسبب تكون المستنقعات في فصل الأمطار .

## ٢ - العامل الطبوغرافي :

عامل سلبي أيضا ، ويقصد به شكل السطح ، فحيثما وجدت منحدرات وعرة فان غطاء التربة فوقها يتعرض للنحت والازالة بسرعة ، بدرجة تجعل ما يتبقى منها مجرد أغشية رقيقة ، لأن ما يعرف من فوق السطح أعظم مما يشتق من الصخر ، أما الأسطح المستوية فانها عادة تتمتع بترابات سميكه غنية ، من مواد طينية دقيقة العبيبات ، فمعظم ما يشتق من الصخر من تربة في هذه الحالة يظل في موضعه ، فينمو القطاع باستمرار ، وتزداد التربة عمقا مع مضي الوقت ، كذلك في القيعان وبطون الأودية والفجوات المنخفضة بين التلال ، تتراكم أغطية سميكه من التربة بفضل ما ينحدر اليها من السفوح المجاورة ، ولكن استواء السطح قد يكون مدعاه لسوء التصريف ، وتكون النتيجة تربة سمراء داكنة اللون . ويساعد توافر الرطوبة على تعفن المخلفات النباتية ببطء وسرعة النشاط البكتيري ، وبالتالي توافر الدبال الذي يعني خصب التربة . ومن الواضح أن عمليات النحت تبدأ بالطبقة العليا ( A ) ومن المعتمد أن يعوض ما يزال بازدياد سمك التربة على حساب الصخر الصلد تحتها ، ولكن اذا اختل هذا التوازن تأكلت الطبقة العليا وفقدت التربة أفضل مجالاتها ، وأحيانا قد يكون النحت من السرعة بحيث تتآكل الطبقة ( B ) أو جزء منها .

وللعامل الطبوغرافي أثره كذلك فيما يتعلق باتجاه السفوح ، ففي نصف الكرة الشمالي تقع السفوح الجنوبيه من التلال وجوانب المنحدرات في اتجاه أشعة الشمس لفترة طويلة من النهار ، وتعرف لذلك بالجوانب

الشمسة ، ويؤثر هذا على سرعة عمليات التبخر والجفاف بالنسبة للترابة ، وعلى التقىض من ذلك تقع السفوح الشمالية في الجوانب الظليلية ، وبالتالي يقل الفاقد من رطوبة تربتها بالبخار ، ويكون النمو النباتي فوقها أفضل ، وهذا يساعد على بناء التربة وحمايتها من الانجراف .

### ٣ - عامل الزمن :

الوقت أحد العناصر السلبية في تكوين التربة ، فالتربة الناضجة بالمعنى الصحيح هي التي يكون قد مضى عليها وقت كاف لكي تمارس عمليات التكوين نشاطها فيها ، حتى لتظل خواصها ثابتة بعد ذلك مهما من وقت . أما التربات الحديثة الاشتراق ، خاصة الرواسب الفيوضية للأنهار بسهولها ، أو ركامات الانهار الجليدية ، فإنها تربات شابة غير ناضجة ، في مثل هذه التربات لا يمكن التعرف على طبقات تميز قطاعاتها والواقع أن الزمن بالنسبة للترفة مفهوم نسبي يختلف بتباين ظروف البيئة ، فعلى حين يكفي مائتي عام فقط لتكون قطاع ناضج للترفة بالجهات الرطبة ذات الصخور الرملية ، فإنه يتلزم بضعة آلاف من السنين لكي ينشأ مثل هذا القطاع بأماكن أخرى ، ويعتقد بأن بعض أنواع التربة في المناطق المدارية قد تكونت على مدى بضعة ملايين من السنين ، حيث يعود بعضها لعصر البليوسين منذ ستة ملايين عام .

### ٤ - المناخ :

لعل هذا هو أبرز العوامل الايجابية في تشكيل التربة ، وذلك بفضل عناصره من رطوبة وحرارة ورياح ، فالتساقط بكافة صوره هو الذي يمد التربة بالماء ، وهو الوسط الذي تتم خلاله جميع التفاعلات الكيماوية ، والعمليات البيولوجية الأخرى في التربة فالعناصر الكيماوية القابلة للذوبان حين تؤلف محليل مع الماء فإنها تتآكل ionize بمعنى أن

تنقسم الى جزيئات بعضها يحمل شحنات موجبة والآخر شحنات سالبة ، وبدون التأمين يستحيل قيام تفاعل كيماوي أو تبادل للعناصر بشكل يسمح بتكون التربة ، ولكن من ناحية أخرى فان زيادة التساقط بشكل مفرط يساعد على غسل التربة من العناصر الكيماوية القابلة للذوبان، ويبدو تأثير هذا أكثر وضوحا بالطبقات العليا من التربة ، فيما تكسب الطبقة (B) شطراً كبيراً من هذه العناصر بالترسيب وحيثما جرت المياه فان المواد المسؤولة خاصة السيليكا تزال بالتدریج من التربة ، وتحملها مياه الانهار ، ولذا فان تربات الجهات المدارية الرطبة خاصة بنطاق الغابات الاستوائية فقيرة في مركبات السيليكا ، بالإضافة الى المواد القاعدية كالكالسيوم والصوديوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم مما يؤدي الى تدهور خصوبتها .

على العكس من ذلك فان سرعة التبخر ، وندرة الأمطار بالمناطق الجافة ، يساعد على تركز الأملالح المعدنية بالطبقة السطحية من التربة، حين تجلبها اليها المحاليل العائدة الى أعلى بفضل الخاصية الشعرية ، حيث يتبع الماء مختلفاً حمولته من الأملالح المذابة ، وأشيع هذه الأملالح كربونات الصوديوم التي ترى على شكل قطرات صلبة بيضاء اللون فوق أسطح البقاع التي تتأثر بذلك ، وهي في بعض المواقع من السمك والقسوة بحيث تكون طبقة أقرب الى الصغر الصلب ، تحمي ما تحتها من نحت الماء ، أو التدريجة بواسطة الرياح ، من ذلك أيضاً قسرات روابس الجبس .

ولكن اذا كانت كميات التساقط وفيرة نسبياً كالحال في الهوامش الشرقية من نطاق الاستبس بالعرض الوسطى فان روابس كربونات الكالسيوم توجد على شكل عقد صغيرة خلال طبقات التربة .

ونتيجة للعلاقة بين عاملين التساقط والتبخر تنشأ مجموعتان كبيرتان من التربات ، الأولى هي تربات الغسل التي تزيد فيها نسب المعادن

المتخلفة غير القابلة للذوبان ، كالحديد والألومنيوم ، ولذا تعرف باسم تربات البدالفر *pedalfer* ، ولللفظ مؤلف من كلمتي المنيوم aluminum وحديد على التوالي ، وتوجد بالمناطق التي تزيد أمطارها السنوية على ٧٠ سم ، أما المجموعة الثانية فهي تربات التكلس ، وتعرف باسم *pedocal* بالبقاء التي ينخفض فيها معدل الامطار السنوية ، وبالتالي ترتفع كربونات الكالسيوم لترسب عند السطح ، ومن ثم أتت التسمية .

الحرارة عنصر هام في تكوين التربة لسبعين ، الأول هو أن النشاط الكيميائي يزداد بصفة عامة بارتفاع الحرارة ويتضاءل بانخفاضها حتى يقف تماماً عند درجة التجمد ، ولذا فإن تربات الجهات المدارية الحرارة تفترق كثيراً عن صخور الاشتقاد ، إذ أن المواد التي تشكلها تعرضت لنشاط كيماوي مستمر أدى إلى تغير خواصها عن صخور المصدر ، يعكس تربات التندرا التي تتالف من مواد قريبة في خواصها من الصخور التي تحتها ، إذ أن العمليات الميكانيكية وحدها هي التي لعبت الدور الرئيسي في انحلال الصخر وتفتته ، وبالتالي تكون التربة . أما السبب الثاني في أهمية عنصر الحرارة فهو النشاط البكتيري الذي يرتبط طردياً بارتفاعها في الجهات المدارية تنشط البكتيريا بشكل يؤدي إلى التهام المخلفات النباتية كلية ، وخلو التربة من الدبال ، في حين أن النشاط البطيء بالجهات الأبرد يساعد على التعفن الجزئي ، وبقاء الدبال بالتربيه وهو عنصر هام في القطاع الناضج .

الرياح عامل ثانوي في تكوين التربة ، ويقتصر دورها على ازدياد البخار ، وخفض محتوى التربة من الماء . كما أنه في بعض الجهات العجاف القليلة النبات يعمل على تدرية الطبقات العليا وازالتها ، حيث يرس بها بعد ذلك في جهات أخرى ، لتشكل مصدر الاشتقاد لأنواع من التربة أشهرها تربة الليوس Looss .

##### ٥ - العامل البيولوجي :

تتأثر التربة جذر يا بأنواع الحياة النباتية والحيوانية كما تؤثر فيها

فالحشائش في نموها تتطلب أنواعاً خاصة من التربة ، تختلف عن تلك التي تصلح لنمو الغابات . فالأشجار خاصة الصنوبرية منها ، لا تتطلب سوى قدر محدود من الكالسيوم والمغنيزيوم في التربة ، ولذا فهي تفره في تربات الفسل التي أزيلت منها هذه المواد ، والتي تتمتع بخواص حمضية أما الحشائش وما على شاكلتها من العبوب النجيلية كالقمح والشعير وال Shawf ، فانها تستهلك قدرًا كبيرًا من عناصر الكالسيوم والمغنيزيوم ، ولذا فانها تجود بالترسبات الكلسية بالأراضي شبه الجافة ، حيث تترك هذه المواد قرب السطح ، فإذا ما أريد زراعة هذه العبوب في تربات حامضية ، كان لابد من اضافة مادة الجير إلى التربة على شكل مسحوق يستخرج من العجر الجيري العادي .

وكما تتغذى النباتات على معادن التربة فانها أيضًا تحفظ خصيتها ، وذلك بما تمتلكه جذورها من معادن من الطبقات السفلية ، وتنتملها ، ثم تعود فتطلقها إلى التربة السطحية عند موتها وتحللها ، معنى ذلك أن النباتات المتعفنة ومخلفاتها هي مصدر الدبال الذي يعطي التربة لوناً داكناً ، ويسبب وجوده تكون أحماض عضوية ، تعمل على تحليل معادن الصخر ، واضافة مركبات جديدة إلى التربة ، لتكون عناصر الغذاء النباتي فيها . كذلك تتحدد هذه المادة مع العناصر القاعدية للتربة ، فيسهل وبالتالي غسلها وازالتها ، ولذا كانت تربات المناطق الباردة الرطبة تعاني عجزاً في المواد القاعدية نتيجة لنشاط هذه العمليات ، حتى أصبحت قليلة الصلاحية لانتاج المعاصيل العقلية .

وتلعب البكتيريا دوراً رئيسياً في تحديد نسبة الدبال للتربة ، فتحت ظروف المناخ البارد يقل تكاثرها بشكل ملحوظ ، ومن ثم تسلم كميات وفيرة منه فتبقى لتخصب التربة ، أما بالجهات القطبية ودون القطبية فإن البقايا النباتية لا تتعرفن ، وتبقى على شكل لبد ، في حين أن التكاثر المفرط للبكتيريا بالجهات الحارة يؤدي إلى التهام المخلفات النباتية وتأكسدها واحتفائها بالجملة ، ويترتب على ذلك خلو المحاليل من

التأثير الحمضي ، فتبقى المواد القاعدية كالحديد والمنغنيز والالومنيوم كشوائب وفيرة في التربة .

ذلك للبكتيريا أثر هام في امتصاص النيتروجين من الهواء ، وتحويله كيماويا لعناصر تلائم استهلاك النبات ، وتعرف هذه العملية باسم تثبيت النيتروجين .


للحيوانات والحيثارات تأثير على التربة ولكنه في الغالب تأثير ميكانيكي ، فالديدان الأرضية التي توجد بالملائين في تربات الجهات الارضية تلتهم التربة وتخرجها ، فتؤثر على مرkapاتها وقوامها ، والنحل والحيوانات الأرضية كالجرذان وغيرها حين تحفر مخابئها في التربة ، تستخرج كميات كبيرة من المواد من الطبقات السفلية ، لتلقى بها فوق الطبقات السطحية ، في حين أن انهيار أسقف هذه المخابئ يدفن الطبقات السطحية فيما تحتها .

#### \* تصنیف التربة :

تصنیف التربات حول العالم الى فئات تزيد على الاشني عشر فئة ، توجد كل منها تحت ظروف مناخية طيوجرافية متتشابهة ، بعض أسماء هذه الفئات روسية وذلك بسبب نشاط العلماء الروس أكثر من غيرهم في الدراسات والأبحاث الخاصة بعلم التربة ، ربما لتنوع البيئات المناخية والنباتية وبالتالي غطاء التربة نتيجة لذلك في أرجاء بلادهم الشاسعة ، وسنقتصر مناقشتنا على بعض الفئات الرئيسية الواسعة الانتشار جغرافيا ( شكل ٢٧ ) .

#### ١ - تربة البوذول : podzol

وهي من أشيع الأنواع التي تميز مناطق المناخ الارطب بالجهات دون القطبية والأصنفاع الشمالية القارية ، وتنشأ في ظل ظروف مناخ بارد شتاء ، وأمطار موزعة على مدار شهور السنة . ويتميز القسم الأعلى



شكل (٧٧) أصناف التربة

من الطبقة السطحية (A) من القطاع يقشرة رقيقة من المواد النباتية المتعفنة جزئياً ، يليها حيز أكثر سمكاً غني بمركبات الدبال ، يتراوح لونه ما بين الرمادي والأصفر أو البني الضارب للحمرة ، هذا الحيز مسرح للتفاعل بين الأحماض العضوية والمركبات القاعدية في التربة ، أما النطاق الأسفل من هذه الطبقة السطحية فهو نطاق غسل أزيالت منه المواد القاعدية بشكل واضح ، ولذا فلونه يشبه السكن ، ومن هنا أتت التسمية ، حيث أن الكلمة الروسية podzol تعني تربة السكن حرفيًا ask soil

أما الطبقة الوسطى (B) فتمتاز بلونها البني بفضل ما هبط عليها من مواد قاعدية ، ثم ان قوامها طيني لزج ، وغالبا ما يسبب تزايد ارساب الأكاسيد بين حبيبات هذه الطبقة تماسك مكوناتها وتصلبها في قصبة متصلة ، كأنها رصيف حجري ، وأحيانا تتجمع هذه المواد المركزة في عقد تتألف من جزيئات الطين الملتحمة كأكاسيد الحديد الاصف .

البودزول من التربات القليلة القدرة ، فالفنسل يحررها من مركبات هامة ضرورية لفداء النبات ، ولذا فهي عادة ترتبط بالغابات المصنوبية التي تقنع أشجارها بقليل من الكالسيوم والكبريت والمغنيزيوم والبوتاسيوم ، ومن ناحية أخرى فإن قدرة هذه التربات محدودة للغاية فيما يتعلق بانتاج العناصر الزراعية ، هذا فضلا عن أن تأثير العصر الجليدي ما زال واضحا في كثرة الأحجار والجلاميد بمعظم الجهات التي تأثرت كثيرا بزحفه في هذه المروض ، كما أن المستنقعات تكتنف مساحات واسعة مما يحدد من قابلية تلك المناطق على الانتاج ، ويقتصر استخدام الأرض على جوانب الأودية ومدرجات الأنهار المائية حيث ظروف الصيف ملائمة .

تنتشر هذه التربات فوق مساحات واسعة من شمال أوراسيا إلى الجنوب مباشرة من نطاق التنـدرـا ، وتبدأ في أوروبا بأراضي السويد والدانمرك عبر فنلندا وسهول شمال روسيا وسييريا حتى شبه جزيرة

كامتشاراتكا و منشوريا على سواحل المحيط الهادى ، وفي أمريكا الشمالية تغطي معظم الاراضي الكندية جنوب اقليم التندرا ، كما تشمل معظم ولايات نيوانجلنڈ ، وجزءاً من اقليم البحيرات العظمى ، وأواسط شبه جزيرة ألاسكا ، أما نصف الكرة الجنوبي فيكاد يخلو من تربات البوذول.

ثمة أنواع أخرى من تربات البوذول التي تصنف على أساس كونها فئات مستقلة ولكنها تشتراك معها في كثير من الخواص ، منها تربات البوذول الرمادية البنية gray-brown ، وهي ترتبط أيضاً بالمناخ الريطب في عروض معتدلة باردة ، وتختلف عن النوع السابق في كونها أقل تعرضاً لعمليات الفسال ، وبالتالي كان لونها أميل إلى الأحمرار بسبب توافر المركبات القاعدية ، وذلك على الرغم من كونها تربة حامضية إلى حد ما كالنوع السابق ، وتنمو بهذه التربة أنواع نفضية من الغابات التي تتمكن جذور أشجارها من جلب المواد القاعدية من الطبقة الوسطى (B) فتعيدها إلى الطبقة السطحية (A) عندما تساقط أوراقها كل خريف ، لهذا فإن التربة خصبة ، وحين تستخدم لأغراض الزراعة فإنها تنتج انتاجاً مرضياً من العحاصلات المختلفة ، فضلاً عن المراعي الجيدة . وتوجد هذه التربات في نطاق يمتد من وسط أوروبا إلى غربها كما تشمل الولايات الوسطى من شرق الولايات المتحدة، والطرف الجنوبي القصبي من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق نيوزيلنڈ .

من بين تربات البوذول نوع آخر من التربة الصفراء والحمراء ، تتواجد بمناطق مناخات أدقًّا من النوعين السابقين ، وأوفر رطوبة ، وتحتفل عنهم في قلة محتواها من الدبال بسبب ازدياد نشاط البكتيريا . وترجع ألوانها الصفراء والحمراء إلى توافر مركبات العديد المائية ، وتنتشر التربة الصفراء بوجه خاص بالأراضي الرملية على السواحل ، وتبدي خصائص تدل على غسل تام ، كذلك تنتشر أكسيد الألومنيوم المائية بها ، فهي بهذا تشبه تربات اللاتریت المدارية . وهي معقل لأنواع

من الغابات الصنوبرية ، ومتى أزيلت الاشجار صلحت التربة لانتاج حاصلات مختلفة ، وان تطلب الأمر استمرار التسميد .

#### ٤ - تربة اللاتریت :

وهي تربات مدارية شهيرة تتميز بما يأتي :

أ - التحلل التام لمواد صخور الاشتقاق كيماويا وميكانيكيما بفضل توافر الرطوبة والعرارة .

ب - اختفاء مادة السيليكا كلية منها .

ج - تراكم شوائب أكسيد الحديد والألومنيوم والمنغنيز بكميات وفيرة مما يعطي التربة لونا أحمرا .

د - اختفاء مادة الدبال كلية بسبب زيادة النشاط البكتيري . وتنتفق هذه التربات في توزيعها الجغرافي مع نطاقات الغابات الاستوائية المطيرة وحشائش السافانا المدارية ، والنوع السابق من تربات البوذوزول الحمراء والصفراء يمكن أن تنتهي لهذا النوع ولكنها ليست كاللاتریت الحقيقي . وأهم خصائصها تردي خصوبتها بسرعة اذا ما استغلت لأغراض الزراعة ، لأنها فقدت خلال عمليات الفصل المزمنة الكثير من العناصر الغذائية من الطبقة السطحية ، ولكنها مع هذا استطاعت انماء أكثف الغابات من الاشجار ذات الأخشاب الصلبة ، والشجيرات الشوكية وحشائش السافانا .

ويرجع اشتقاق التسمية من أن الطبقات العليا شديدة الاحمرار ، وإذا قطعت الى مكعبات وتركت لتتجف فانها تصبح كقوالب الاجر ، شديدة الصلابة ، وقد استخدمت في بعض جهات آسيا كمادة لصناعة الطوب والبناء . ومن ناحية أخرى فان تركيز الاكسيد في بعض المواقع يسمح بتواجد خامات معدنية ثمينة كالبوكسيت bauxite وهو أكسيد الألومنيوم والليمونيت limonite أكسيد الحديد ، والمانجانايت manganite أكسيد

المنفنيز ، وهي البقايا المتخلفة عن عملية اذابة السيلييكا والمواد الاخرى التي كانت بصخور الاشتقاء ، وترجع خامات البوكسايت الشهيرة في غيانة وشمال أمريكا الجنوبيه وغرب الهند الى هذا النوع من التربة ، كذلك تتوارد خامات المنجنيز في بعض جهات تربات اللاتريت .

تنتشر تربة اللاتريت باقليل الغابات المطيرة بحوض الامزون ، وجنوب شرق البرازيل ، وكل غيانة وفنزويلا وجزر الانتيل ، وبعض جهات أمريكا الوسطى ، وجنوب شرق الولايات المتحدة الامريكية ، كذلك توجد فوق مساحات واسعة من وسط أفريقيا وسواحلها الجنوبيه الشرقية ، والبقاء المنخفضة من جزيرة مدغشقر ، كما تنتشر أيضاً بجنوب شرق آسيا ومعظم جزر جنوب غرب المحيط الهادئ ، والاطراف الجنوبيه من قارة أستراليا ، وبعض جهات أشباه الجزر الاوربية في البحر المتوسط .

٣ - التربة السوداء *chernozem* : وهي من أشهر أنواع التربة ومن أكثرها انتشاراً ، وتتألف من طبقة سطحية رقيقة من مخلفات النبات سوداء تليها الطبقة (A) الحقيقية وهي بسمك لا يقل عن قدمين ، وهي طبقة سوداء داكنة غنية بمحتوها من المواد العضوية ، أما الطبقة الوسطى (B) فهي أفتح لوناً وهي في المع vad نطاق ترسيب . وتمييز هذه التربة ببناتها في مركبات الكالسيوم ، التي قد تتركز على شكل عقد وكرات من كربونات الكالسيوم الغالصة ، وقد كانت هذه التربات موضع اهتمام العلماء خاصة الروس بسبب انتشارها في بلادهم عبر نطاق يمتد من اكرانيا الى منطقة البحر الاسود ، ومنها نحو الشمال الشرقي في حزام عريض على طول درجة عرض ٥٠° شمالاً داخل قلب القارة الآسيوية ، أما بالولايات المتحدة وكندا فهي تشكل حزاماً يمتد من الشمال الى الجنوب ابتداء من ولايتي البرتا وسaskatchewan بكندا عبر السهول العظمى الامريكية حتى أواسط ولاية تكساس ، ثمة نطاق آخر مشابه يمتد من الشمال الى الجنوب عبر الارجنتين ، كما توجد

ساحات أخرى من التربة السوداء بكل من جنوب أفريقيا وشمال غرب لدنن وشرق أستراليا .

يعتقد بأن المناخ هو الضابط الهام المساعد على تكوين هذه التربة ، فيمقارنة خريطيتين للعالم لتوزيع المناخ والتربة ، يتضح أن التربة السوداء بالعرض الوسطى بكل من الامريكتين وأوروبا تتفق في توزيعها مع الهاوش الغربي شبه الجافة من المناخ القاري الرطب ، كما تمتد إلى عروض أدنى بجهات حشائش الاستبس ، فالجفاف النسبي عنصر هام يلازم تكوين هذا النوع من الترب ، وتتلخص الخصائص المناخية لمناطق توزيعها في شتاء بارد وصيف حار ، تزيد فيه معدلات التبخر بشكل يساعد على تركيز الكربونات ، وفي الوقت نفسه يكون من القسوة بحيث لا يسمح بنمو شجري ، ولذا كانت الحشائش التي تستطيع مقاومة الجفاف واحتماله هي الطابع النباتي العام ، وهي فضلاً عن ذلك نباتات محبة للتربة الكلسية ، في حين لا تستطيع الاشجار تحمل زيادة نسبة الأملاح المعدنية بها ، لهذا كانت سهوب الاستبس والبراري هي الفضاء النباتي الطبيعي بهذه التربات .

وقد توجد التربة السوداء فوق أغطية من رواسب ليس التي نقلت بواسطة الرياح من الارسالات الجليدية ، ولكن لا يقتصر توزيع هذه التربة على مناطق ليس وإن اتفق النوعان في البناء وترك الماء الكلسي ، وتواجدهما بأسطح سهلية منبسطة في المع vad ، وأهم الخصائص الجغرافية المميزة للتربة السوداء هي قابليتها على انتاج الحبوب الغذائية بوفرة لا تدانيها فيها أية تربة أخرى، فالسهول العظمى الامريكية وسهوب الارجنتين وأوكراانيا هي بمثابة سلال الخبز للعالم .

ثمة نوع آخر من التربة السوداء ما يعرف عادة باسم تربة البراري prairie وهي شبيهة في خواصها بالنوع السابق من حيث القطاع والمظهر ، بيد أنها أقل منها بكثير في محتواها من مركبات كربونات الكالسيوم ،

فهي كذلك عبارة عن مرحلة انتقال بين تربات التكليس وتربات الفسل . وفي المناطق المدارية ودون المدارية تتواجد تربة البراري ما بين نطاقات التربة السوداء وتربة اللاتريت ، ويتميز غطاء العشايش بتربة البراري بكثافته واستمراره لدرجة أن الرجال على الخيول كانوا يتوارون تماماً عن الانظار متى دخلوا هذا النطاق في براري الولايات المتحدة ، ويتراوح معدل المطر بين ۶۰ و ۱۰۰ سم سنوياً ، وأهم مناطق توزيع تربة البراري نطاق أوسط بالولايات المتحدة ، وآخر يطوق نطاق التربة السوداء من الغرب والشمال بأوربا ، ممتداً إلى الشرق داخل أواسط آسيا ، كما تشمل تربة البراري جزءاً من شمال شرق الأرجنتين والجهات المجاورة من أوروغواي وباراجواي والبرازيل .

وتتميز تربة البراري بخصبها ، ووفرة انتاجها ، حيث أنها جمعت بين جودة التربة السوداء ، ووفرة الرطوبة ، ولذا كانت من أصلح التربات لزراعة محصول الذرة ، وهذا ما يتضح بالنسبة لنطاق الذرة في الولايات المتحدة والأرجنتين وشرق أوربا .

٤ - تربة التنديرا : ينتشر هذا النوع فوق مساحات واسعة من المناطق القطبية وعلى أسفال المرتفعات العالية ، وهنا تساعد شدة بروادة الهواء وطول فصل الشتاء على تجميد الرطوبة داخل التربة معظم أيام السنة ، ولهذا فالتفاعل الكيمياوي من البطء لدرجة أن تأثير صخور الاستنقاق هو أوضح الخصائص ، فالتربة في معظمها ليست سوى فتاتات دقيقة لا يختلف في خواصه المعدنية عن الصخر الأصلي إلا قليلاً ، ويغطي سطح التربة عادة طبقة رفيعة من النباتات المتأكلة ، لونهابني داكن ، يبلغ سمكها بضعة سنتيمترات وتحتوي على نبات الفطر بوفرة ، وليس لهذا النوع من التربة قطاع بسيط مميز، بل أنها تتالف من طبقات متتابعة من الطين الرملي ومادة الدبال ، وفي كثير من الأحيان يوجد أسفل هذا طبقة دائمة التجمد من التربة permafrost يسبب كثرة ما بها من أجسام مائية متجمدة ، تتخذ شكل عدسات أو صفائح أو أعمدة داخل التربة .

٥ - تربة الصحراء : تنتشر في صحارى العروض الوسطى والمدارية أنواع من التربة يمكن ايجازها في نوعين رئيسيين هما التربة الرمادية والتربة الحمراء، أما النوع الأول فيوجد فوق مساحات واسعة من صحارى الحوض العظيم بالولايات المتحدة ، وصحراء يتاجونيا بالارجنتين ، وصحراء جنوب غرب أفريقيا ، وأواسط آسيا ، وأهم خصائصها قلة محتواها من الدبال بسبب الفقر النباتي ، ويترافق اللون بين الرمادي والبني وطبقات القطاع موجودة ولو أن التمايز بينها قليل ، وتوجد قرب أسطحها قدرات صلبة من كربونات أو كبريتات الكالسيوم ، بسبب تبخر المحاليل الصاعدة إلى السطح ، وفي بعض الأحيان قد تعمل هذه الموارد على التحام طبقات الحصى العلوى في صخر يدعى الكنجلومرات شبيه بالخرسانة .

أما الجهات الاكثر جفافا من صحارى أستراليا وأفريقيا والصحارى العربية وغرب أمريكا الجنوبيه ، فتتميز بالنوع الثاني من التربة الصحراوية ونعني بذلك التربة الحمراء ، ويترافق لونها موضعيا بين الباهت والقاني ، وهنا يصلح المحتوى من الدبال حده الادنى ، فالغطاء النباتي نادر ، ويتألف في معظمها من أعشاب شوكية ، وشجيرات المصبار بأنواعها المختلفة ، فالعامل البيولوجي قليل الاشتراك في تكوين التربة ، والقطاع غير واضح المعالم ، والقوام غليظ ، حيث أن المكونات عادة تشتمل على قدر وفير من الحصى والاحجار .

كلا النوعين السابقيين من التربة الصحراوية صالح للزراعة متى توافرت المياه للري ، أما من الآبار ، أو من المياه السطحية المجلوبة في قنوات من الانهار المجاورة ، ويشترط لذلك أيضا أن يكون قوام التربة دقيقا يخلو من الجلاميد والاحجار ، كالحال في مدرجات الاودية والسهول الفيوضية لبعض الانهار الداخلية ، وأسطح بعض المخاريط الفيوضية .

من أشهر أنواع التربة الصحراوية أنواع ملحية أو قلوية ، تميز بعض جهات الصحراء ، فضلا عن مناطق الاستبس ، حيث معدلات البحر

تزيد على كميات التساقط ، وتتوارد هذه التربات بصفة خاصة بقيعان المنخفضات الداخلية ، التي لا مخرج لها نحو البحر ، فالى هذه الجهات تنصرف الاودية حاملة معها فتات الصخر مع كل سيل ، وتلقي بكميات من الرمل والطين فضلا عن الاملاح التي تتبلور عند السطح بعد جفاف الماء مكونة تربات ملحية بيضاء ، وتعرف هذه الاسطح عادة باسم القيعان أو السبخات ، وأمثلتها في البلاد العربية متعددة ، ونحو قلب المنخفض قد يكون تركيز الاملاح بدرجة تمكن من استخراج أنواع منها كالحال في ملاحات منخفض الازرق بالأردن . نحو هوامش المنخفضات توجد التربة ولكنها في الغالب غير ذات قطاع ، ورغم تعلم بعض النباتات نسبة عالية من الملوحة فيندر أن توجد بهذه الهوامش نباتات ، ولذا فمثل هذه التربات لا يصلح للزراعة الا بعد الغسل ، والفرق بين الانواع الملحية والقلوية فرق في نوع الملح، فالاولى تتميز بـ كلوريد الصوديوم ، والاخري بـ كربونات الصوديوم .

#### أثر الانسان على التربة :

شرع الانسان يستخدم التربة كمورد لقوته منذ أن عرف الزراعة في أواخر العصور الحجرية ، وقبل ذلك استخدم الانسان الكلأ كمرعى لقطعاً منه بعد أن عرف استئناس الحيوان ، فغير بذلك من خواص التربة التي رعتها حيواناته أو التي فلعلها بيديه ، فقبل تدخل الانسان كانت النباتات الطبيعية من غابات وحشائش ومروج تكسو الكثير من البقاع المعمورة ، وكان هناك نوع دقيق من التوازن الطبيعي بين مكونات التربة وعناصر تكوينها ، وبين ما يستنزف من معادنها أو ما يزال من سطحها ، وللنباتات خواص هامة في الحفاظ على ما تحته من تربة ، أهمها أن أوراقه وسيقانه حين تتلقى ماء المطر تعمل على وصوله الى الارض في هوادة ، فتنظم بذلك انسياپ الماء فوق سطح الارض ، وتحدد من عنقه ، وتطيل من أمده .

ومن ناحية أخرى تعمل الشعيرات الجذرية المتفلقة في طبقات التربة على الربط بين حبيباتها ، وزيادة تماسكها في وجه السيول ، لهذا السبب نرى الفلاح الاريف قد تعلم أن يغرس صنوفا من الاشجار على جوانب قنوات الري غير المبطنة ليحمي جوانبها من الانهيار والضياع مع تيار الماء ، ثم ان نفاذ الجذور في تصاعيف التربة يزيد من مساميتها وقدرتها على تشرب الماء أثناء انهمار المطر ، فتقلل من عنف السيول ، وبعد انتهاء النزخات المنيفية تسيل منها المياه في بطء . وحين ترعى القطعان النبات الطبيعي خاصة على جوانب المنحدرات الوعرة ، فانها تحرم الارض هذا العامل الوقائي ، وتجعلها عرضة للانجراف مع ماء المطر ، حيث تنقلها المسيلات الى الروافد والانهار التي تصبها بدورها في البحار ، وفي كثير من البيئات الفقيرة الكلأ تربى الماعز التي تقنع بالقليل ، ولكنها تجور في رعيها على الجذور فتتأتي على النبات تماما ، محولة بذلك مساحات واسعة الى قفار جرداً ، تصبح تربتها عرضة للزوال السريع ، وهذه هي احدى المشكلات التي تعاني منها الاراضي الاردنية المستفلة في الرعي ، وهناك اتجاه في الوقت الحاضر نحو الاقلال من تربية هذا الحيوان في بلادنا تجبراً للرعى الجائر .

اما بخصوص استخدام الارض في الزراعة فقد نشأت عن ذلك مشاكل متشعبة ، فلكي تستخدم الارض في الزراعة ينبغي أن يزال ما بها من نباتات طبيعية ، لتحول محلها العاقلات المزروعة ، وفي كثير من الاحيان تترك الارض مكشوفة مدة فيما بين المحاصيل الفصلية ، فإذا ما تعرضت أثناء ذلك لنزخات من المطر عانت من الانجراف ، ومن ناحية أخرى يتاثر قطاع التربة وبناؤها بعمليات العرش والتقليب ، فقد يتسبب ذلك في اخراج جزء من الطبقة الوسطى (B) الدقيقة العبيبات الى السطح ، وبالتالي تسد مسام العين السطحي من التربة ، ويصعب تغفف الماء فيها ، وتعمر بذلك من انتشار العمليات الكيماوية الى ما تحت السطح ، كما يزداد الماء الجاري مع ما لها من أثر على ازالة اجزاء من التربة بفضل تعاظم المياه المناسبة فوق السطح .

## الفصل العاشر

### النبات الطبيعي

تختلف الحياة النباتية على ظهر الارض من مكان لآخر طبقاً لتنوع ظروف البيئة الطبيعية من مناخ وتربة وتضاريس وكائنات عضوية ، ومع هذا ، فأينما تشبهت الخصائص الطبيعية العامة فوق مساحات تقدر بعشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة من الارض ، يتشابه لذلك المركب النباتي فوق تلك المساحات المترامية ، بل أكثر من هذا ، فان الظروف الطبيعية المتجلسة على القارات رغم تباعدتها ، تنتج أنواعاً متماثلة من الغطاء النباتي ، فالغابات الاستوائية بعوضي الأazon والكتفو اللذان تنفصل بينهماآلاف الكيلو مترات من مياه المحيط الاطلنطي ، نجد أنهما يتشابهان في المظهر العام ، وأصناف النبات الى حد كبير . نفس القول ينسحب أيضاً على أراضي السهوب من الحشائش بكل من الارجنتين والولايات المتحدة الامريكية وال مجر ، وهي كما ترى أماكن تباعد بينها المسافات .

وتتمثل الضوابط الطبيعية لتوزيع المجموعات النباتية في مجموعة العوامل التالية :

١ - العرارة والضوء : يتأثر النبات بالحرارة ، فلكل صنف بيئه حرارية أ مثل ، يهلك اذا تدنت الحرارة دونها أو اذا ارتفعت فوقها بكثير .

فالنباتات المدارية تهلك على درجات حرارة حول التجمد ، في حين أن الاعشاب القطبية تعيش دون التجمد . غير أن النباتات تتحايل بوسائل شتى على المفارقات الحرارية في بيئاتها ، فنرى بعضها يسقط أوراقه قبل فصل الحرارة الدنيا ، كالحال في العابات النفضية ، أو يوقف كل مظاهر نموه ، ويروح في نوبة بيات شتوي خلال ذلك الفصل كأحرار البحر المتوسط الدائمة الخضراء ، وببعضها يتم دورة نموه كاملة فيزهر ويتشمر ، ويلقي بذوره خلال موسم الدفع، ومن أمثلتها الكثير من الاعشاب الجوية .

أما الضوء ، فيؤثر على النمو النباتي والتكاثر ، فالازهار لا يتم إلا في وسط مضيء ، والنباتات التي تعيش في الظل تتميز بأعضاء خضراء من ساقان وأوراق ، أكثر من الأعضاء الزهرية ، يعكس النباتات التي تعشق الضوء فإن أزهارها زاهية متنوعة ، وأوراقها وفروعها أكثر سمكا وأقصر طولا من نباتات الظل .

٢ - الماء : مصدر العصارات النباتية هو ما تحصل عليه النباتات من ماء في بيئتها ، هذه العصارات تتتحول إلى الأوراق حيث يتم التمثيل الكلورفييلي ، ثم يضيع قسم من العصارة بواسطة النتح ، فأينما توافر الماء ، كان النبات من النوع العريض الأوراق ، الضحل الجذور ، الرهيف السوق ، كالموز ، على النقيض من ذلك مجموعات نباتية أخرى متأقلمة على ندرة الماء بمناطقها ، وتحايل على البقاء بضرب جذورها في الأعماق سعيا وراء الماء الجوفي ، أو مد أصولها أفقيا تحت التربة لامتصاص رطوبة أكبر مساحة أرضية ممكنة ، بينما تتميز سوقيها بالقصور والقسوة ، وأوراقها بالصغر والسمك ، وتعجب مسامها طبقة شمعية أو شعرية ، وفي بعض الأحيان تختفي الأوراق كلية وتتعل محلها الأشواك ، أو تكون السوق والجذور خزانات للعصارة وقت توافر الماء .

٣ - التربة : لئن كانت الحرارة والماء هما العنصران الأساسيان في تحديد أصناف النبات على وجه الأرض ، فإن التربة عامل معدل لهذا

التصنيف ، فعليها يتوقف سيادة نوع من النبات على غيره داخل المجموعة النباتية الواحدة ، فعلى سبيل المثال تختلف أشجار الغابات المخروطية بأمريكا الشمالية طبقاً لنوع التربة ، فالتربات الفقيرة لا تنتج سوى أشجار الصنوبر في الغاب ، وهي تربات رملية قليلة الخصوبة ، أما التربات الفنية فتسودها أنواع جيدة من الصنوبر بالإضافة إلى الأشجار ذات الأخشاب الصلبة .

والتربات الرملية المسامية ، العرضة لتهريب المياه لا تنتج سوى أشجار جافة حتى بالمناطق الرطبة ، والتربات المعيبة على الشواطئ يجب النمو النباتي كلياً ، باستثناء الانواع التي تحتمل الملوحة ، وكذلك الحال اذا زادت نسبة الكلس عن ٣٠٪. بالتربة ، فهذا يؤدي إلى احتفاء أنواع كثيرة منه .

#### أصناف النبات :

يصنف الجغرافيون النبات الطبيعي على نطاق عالمي إلى أربع مجموعات رئيسية هي الغابات والخشائش والأشجار الصحراوية والتندراء . وتحتل الغابات المناطق الرطبة في المعادن ، أما الحشائش فتشغل الأراضي شبه الرطبة وشبه الجافة ، بينما تنتشر الأشجار والشجيرات بالمناطق الصحراوية الجافة ، والتندراء بالمناطق التي يقصر فيها فصل الصيف ويكون من البرودة بدرجة تحول دون أي نمو سوى النباتات الفطرية وبعض الحشائش والازهار .

#### الغابات :

على الرغم من أن الشجرة هي العنصر الأساسي في هذه المجموعة النباتية ، لكن إلى جوارها توجد الشجيرات والخشائش والنباتات الطفيليية وخاصة إذا تباعدت أشجار الغابة وانتشرت ، مخلفة فجوات كبيرة تسمح بهذا النمو الثانوي ، مما يجعل الباحث في حيرة هل يصنف مثل هذه الجهات

ضمن الغابات ألم الحشائش والشجيرات ، وتتلخص العوامل المحددة لنمو الغابات فيما يأتي :

أ - درجات الحرارة الدنيا هي الضابط المحدد لنمو الاشجار بالعرض العلية والمناطق المرتفعة ، فتكون الانسجة الخشبية وبراعم الاشجار يتطلب وقتا طويلا ، أي موسم نمو يدوم بضعة أشهر لا تنخفض الحرارة أثناءه دون عشر درجات مئوية ، ومن ثم كان خط الحرارة المتساوي عشر درجات مئوية لأدفأ الشهور هو الحد الاقصى لنمو الغابات بالمناطق الباردة تجاه القطبين .

ب - رطوبة النطاق السفلي من التربة على مدار السنة أمر حيوي لنمو الشجرة ، ومن ثم كانت المناطق التي يتفاوت فيها المطر من فصل لآخر أو من عام لآخر تفاوتا واسعا غير ملائمة لنمو الغابات ، حيث تناسب في هذه المناطق رطوبة الطبقات العميقه من التربة خلال مواسم الجفاف ، وهي الطبقات المشتملة على الجذور الطويلة للشجرة . فإذا ما جمعنا هذا العامل مع العامل السابق ، لوجدنا أن الجهات التي يتواقع فيها فصل الحرارة العظمى مع موسم الامطار الفزيرة ، هي أصلح البقاع لانتشار الغابات .

ج - الرياح عنصر هام في تحديد النمو الشجري ، فإذا ما اقتربت منها بتدني درجات الحرارة كثيرا ، يسبب هذا الضرر البليغ للشجرة ، وذلك لازدياد سرعة النتح ، مع تجمد مياه التربة وتوقف تكون المصارات لتعويض الفاقد بالفتح .

بناء على هذه العوامل يتعدد نطاق الغابات في العرض العلية يخطى الحرارة المتساوي ١٠ مئوية لأدفأ الشهور تجاه القطبين ، فيما وراء هذا الخط تحل التندرا محل الاشجار في المجال القطبي . أما بالعرض الوسطى فتحتل الغابات الجوانب الشرقية والغربية الرطبة من القارات ، بينما تخلو منها الجهات الداخلية المتممقة في الكتل اليابسة حيث يسود الجفاف .

وفي العروض المدارية تفره الغابات المطيرة ، ولكنها تتدحر فتتشتت الاشجار بالبعد عن النطاق الاستوائي المطير شملاً وجنوباً ، حيث يتبع المطر نظاماً فصلياً ، فإذا ما طال موسم الجفاف ، حللت الشجيرات والخشائش محل الغابات الكثيفة في نطاق انتقالي مختلط قبل أن تخفي الاشجار كلياً ، وتسود حشائش السافانا .


#### أصناف الغابات :

١ - غابات العروض الدنيا : وتشتمل على فئتين هما الغابات المدارية المطيرة ، والغابات المدارية الخفيفة ( شكل ٧٨ ) .

أ - الغابات المدارية المطيرة : وهي أكثف الغابات قاطبة ، وهي من خصائص الاراضي المتخضبة والمنحدرات الدنيا بالمناطق المدارية المطيرة على مدار شهور السنة ، وخير أمثلة على ذلك حوض الامزون بأمريكا الجنوبية ، ووسط غرب أفريقيا ، فضلاً عن بعض جهات ساحلية وجزر استوائية متفرقة . وأهم مشخصات هذه الغابات تنوع الفصائل النباتية بشكل لا نظير له ، ففي الفدان الواحد منها لا يوجد أقل من خمسة عشر نوعاً من الاشجار ، وتبلغ الأربعين في كثير من الأحيان ، وهذا يعكس غابات العروض الوسطى ، التي تتميز بالتجانس وسيادة نوع واحد من الاشجار مساحات كبيرة ، لا ينمو فيها سواه .

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الغابة المدارية بمظهر طبقي فريد ، فلكل فصيلة من الفصائل النباتية العديدة ارتفاع محدد ، ومن ثم تتولى التيجان النباتية في عدد كبير من الطبقات ، تشكل أدناها النباتات المحبة للظل ، وأعلاها الاشجار التي تتطلب قدرًا كبيرًا من ضوء الشمس . كذلك يعظم عدد الانواع المتسلقة والطفيلية ، وتظهر تلك الانواع كأحجام ضخمة ترتبط في شبكة معقدة أغصان الاشجار المتراسة .

ويتعدد المظهر الخارجي لهذه الغابات رغم اتفاقه من حيث الكثافة الشديدة ، فالي جوار الالوان الخضراء الزاهية ، هناك البراعم الناشئة



شكل (٧٨) النباتات الطبيعية

بألوانها القانية التي تشبه أوراق الغريف في غابات العروض الوسطى ، والأوراق في المعتاد عريضة جلدية المظهر . أما خط الأفق فوق الغابة فانه دائمًا شديد التعرج ، تعلوه ذرى تيجان شاهقة ، بينها فجوات خفيفة . والغابة بعد ذلك دائمة الخضرة حيث لا توجد فترات بيات محددة تتخلص فيها أشجار الغابة من أوراقها ، في بينما تكون فصيلة ما في حالة ايراق تام ، نجد أخرى تسقط أوراقها ، بينما فصيلة ثالثة في حالة ازهار ، وهكذا . وأهم أشجار هذه الغابات الموجني والا بنوس والارز الاستوائي والساج أو التكة والصندل وخشب الورد والخزيران .

أما المظهر الداخلي للغابة ، فتسوده قوائم من جذوع تكاد تخلو من الأغصان حتى قرب تيجانها التي لا يتعذر ارتفاعها الخمسين مترا الا في أحوال نادرة ، ولعاء الاشجار رقيق ناعم ، ونتيجة لطبقات التيجان الكثيفة المتعاقبة ، تسود الظلمة أرض الغابة ، وتلتئم النباتات المتسلقة والطفيلية حول الاشجار التي تعلوها حتى تكاد تزهقها ، ونتيجة للظلمة فان النمو النباتي تحت الاشجار قليل ، لا يعود بعض حشائش أو اعشاب لا تعوق الحركة في أي اتجاه . ومن ثم تقتصر الادغال المتکاثفة على الفجوات الطبيعية كالسواحل وشواطئ الانهار والمنحدرات الوعرة ، أو المناطق التي أخلاها الانسان من أشجارها للزراعة ، ثم هجرها .

يعجب الغطاء النباتي للغابة الحيوانية رغم توافرها وتنوعها ، فعلى تيجان الاشجار تظهر أنواع من الطيور المختلفة والقردة ، حيث تتوافر لها مصادر غذائية من الثمار الطبيعية ، أما على أرضية الغابة ، فان الحيوانات الكبيرة نادرة ، باستثناء وحيد القرن في غابات افريقيا ، خاصة على شواطئ الانهار ، أما الفيلة والزووارف فانها لا تخترق من الغابة الا حواشيه الخارجية . في حين تتكاثر بداخلها الزواحف والبرمائيات ، وتكثر الحشرات بشكل مذهل ، ويسمع طنينها يعم سكون الغابة في كل مكان ، والنمل القارض من أكثر الحشرات انتشارا، وأعظمها

تمديرا ، هو وديدان الاخشاب ، وبسبب كثرة العشرات خاصة النباب والبعوض ، تنتشر أمراض النوم والملاريا والحمى الصفراء .

ب - الغابات المدارية الخفيفة : بالابتعاد عن النطاق الممطر طول العام ، يبدأ غلشور فصل جفاف ، يطول بالابتعاد شملاً وجنوباً عن العروض الاستوائية ، فتحل محل الاشجار دائمة الخضرة أنواع نفضية وشبه نفضية من أشجار أقل كثافة ، تختلط نحو الهوامش بالشجيرات الشوكية وأعشاب السافانا . التي تنتهي بدورها إلى النطاق الجاف . والاشجار في هذه الغابات أصغر حجماً وأكثر تباعداً ، ومن ثم تنمو تحتها نباتات متكاثفة من الحشائش والشجيرات ، وتتسقط معظم الاشجار أوراقها في موسم الجفاف ، وهذا نقىض الغابة المطيرة ، ويبعد المظهر العام للغابة كحقيقة تتکاثف خمائتها في بعض المواقع ، وتتناهى أشجارها بين الحشائش والشجيرات الشوكية في موضع أخرى مفتوحة .

وبالنسبة لاستغلال الانسان للغابات المدارية بصفتها ، فإنها على الرغم من كونها نصف مساحة الغابات حول العالم في الوقت الحاضر ، فهي لا تتحول سوى أعداد محدودة من البشر ، تمدهم باللحاجات الضرورية للحياة رغم غناها النباتي ، ولا يدخل في التجارة الدولية من أخشابها سوى قدر محدود للغاية ، ومع هذا تبقى الغابة المدارية المطيرة أكبر احتياطي للاخشاب في العالم ، ولكن تحول دون استغلالها على الوجه المطلوب عقبات عديدة ، منها قلة اليد العاملة ، وعدم توافر الظروف الصحية ، وال الحاجة إلى تقنية ناجعة لقطع أخشابها .

## ٢ - غابات العروض الوسطى :

١ - أحراج البحر المتوسط : من الانواع النباتية القليلة الانتاج أشجار وشجيرات دائمة الخضرة بأقاليم البحر المتوسط ، ذات الرطوبة الشتوية ، والجفاف الصيفي الطويل ، لهذا تحتبني الاشجار باسقاط بعض أوراقها خلال الصيف رغم أنها أنواع دائمة الخضرة . وتتألف من خليط من الاشجار

القزمية ، اذ أن الأشجار الباسقة ظاهرة نادرة هنا ، بالإضافة إلى الشجيرات والاعشاب . وجذوع الاشجار دائمًا غليظة ممتلئة ، يعدها لحاء سميك مشقق ، من أشهر أنواعه البلوط الفليني ، وكذلك الاوراق المصممة لاغراض الاحتفاظ بالرطوبة بالاقتصاد في النتح ، فهي لذلك صفيرة شمعية الملمس ، من أمثلتها أشجار الزيتون .

وكثيراً ما تسود الشجيرات فوق مساحات واسعة ، وبكتافات كبيرة ، كالحال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث يُعرف هذا الغطاء النباتي باسم الشبر ال chaprral وفي حوض البحر المتوسط حيث يُعرف بالماكي maqui ، مثل هذه الشجيرات عديمة القيمة من الناحية الاقتصادية ، وترجع أهميتها إلى حماية ما تحتها من الانجراف بفعل المياه الجاربة . بالإضافة إلى هذه الجهات ، توجد نباتات البحر المتوسط في القسم الأوسط من تشيلي وجنوب إستراليا ومنطقة الرأس في جنوب أفريقيا .

ب - الغابات العريضة الاوراق : وتوجد في العروض الوسطى الرطبة ، التي تشتهر أيضاً بأنواع صنوبرية ابرية ترى مختلطة معها في كثير من الحالات ، إلا أن هذه الانواع المخروطية تسود أكثر تجاه العروض العليا الباردة تجاه داخل القارات ، وكذلك بالجهات الأقل رطوبة أو الافق تربة خاصة الانواع الرملية منها ، أو على المنحدرات الجبلية الوعرة ذات التربات الحصوية العجوية الرقيقة ، والحرارة المتبدلة ، فهنا تسود الاشجار الابرية على الاشجار العريضة الاوراق .

وتتنوع الغابة العريضة الاوراق في الجهات المعتدلة من حيث تركيبها النباتي تنوعاً كبيراً ، كما تختلف الشجرة الغالبة من اقليم لآخر ، ففي الجهات المتطرفة الموقع تجاه القطبين تنتشر بينها المخروطيات بشكل يدعوه بعض الباحثين إلى تسميتها بالغابات المختلطة بدلاً من الغابات العريضة الاوراق . ويمكن التمييز بين نوعين من الغابات العريضة الاوراق ، الأول يشغل الحواشي الخارجية تجاه العروض العليا وتسوده أشجار

البتولا birch والزان beech والاسفندان maple التي تختلط بأنواع ابرية أخرى مثل الشيكران hemlock وغيرها من الصنوبريات ذات الاخشاب اللينة . أما النوع الثاني من الغابات العريضة الاوراق فيوجد تجاه العروض الوسطى ، وتسوده أشجار الفلين oak والقسطل chestnut والجوز الامريكي والحور hickory .

وتتوزع هذه الغابات بشرق الولايات المتحدة واليابان وكوريما وجنوب شرق الصين، وأوسط روسيا وجنوب غرب سيبيريا ورومانيا وغرب أوروبا وجنوب تشيلي وجنوب شرق استراليا ونيوزيلندا، ونظراً للملاءمة العروض التي تنتشر بها الغابات العريضة الاوراق والمختلطة لاغراض الزراعة والعمران ، فقد أزيلت مساحات واسعة منها في كافة الاقطارات ، فلم يتخلّف عنها سوى بقايا محدودة بالبقاء الوعرة التي لا تصلح للزراعة .

معظم أشجار الغابة العريضة الاوراق من الانواع النفضية التي تتخلص من أوراقها في الشتاء ، أما في فصل النمو فتكتسي الاشجار ثوباً أخضر يانعاً متجانساً ، كما تكتسي جذوعها بلحاء سميك يقيها النتح في فصل الجفاف ، أما الاوراق فرقيقة لا تلجم لالية وسائل للاقتصاد في النتح حيث أنها تخفي في موسم البيات الشتوي . أما على العواشي شب المدارية الرطبة على مدار السنة ، أو حيث يقصر موسم الجفاف ، تنتشر الاشجار دائمة الخضرة، وأهم مناطقها جنوب اليابان وجنوب شرق الصين وأستراليا ونيوزيلندا ، وتقرب هذه الغابات في مظهرها من الغابات المدارية حيث تسود الكثافة العالية والخضراء الدائمة والادغال التحتية بما فيها النباتات المتسلقة أما أنواع الاشجار فمعظيمها التنوع ، ويسود بينها الفلين والكافور واللبخ acacia eucaalyptus خاصة في نصف الكرة الجنوبي .

ج - الغابات المغروطية الابرية الاوراق : وهي من الانواع الدائمة الخضراء رغم أن تساقط الاوراق عملية مستمرة على مدار السنة ، وفي بعض الانواع تumar الاوراق مدة تتراوح بين خمس سنوات وأكثر قبل أن تذوي وتنساقط ، وتنقسم الغابات الابرية إلى نطاقين حسب خط العرض :

١ - القابات شبه القطبية : تصل هذه الغابات أقصى اتساع لها حول الدائرة القطبية الشمالية بكل من أوراسيا وأمريكا الشمالية ، فهناك تمتد الاشجار في نطاق شرقي وغربي متصل من ساحل المحيط الى ساحل المحيط المقابل ، ويطلق على هذه الغابات اسم التايجا Taiga وتنتهي أشجار الغابة شمالا الى الصحراء الجليدية المروفة باسم التندرا ، وتشكل التايجا في أوراسيا حزاما واحدا يعد من أطول مناطق الغابات على وجه الارض ، وتسوده أشجار الالاريس larch والراتنج spruce والشريبين ( fir ) والصنوبر ، مع كثير من الانواع العريضة الاوراق كالحور الرومي alder والصفصاف willow والبتولا ولسان العصفور ( ash ) ، التي تشاهد اما متنتشرة بين الانواع الابرية ، او في اكمات خالصة منها خاصة في مناطق الغياض والمستنقعات .

تربات التايجا من الناحية الواقعية جافة معظم أيام السنة ، فالتجمد يتحول دون وجود المياه في حالة سائلة الا خلال موسم الصيف الذي يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة ، وحتى في فصل الصيف تتتعطل عملية الامتصاص نظرا للبرودة التي تظل كامنة بالتربة ، فضلا عن حموضتها الشديدة ، وفي المناطق المتطرفة تحول برودة الطقس دون نمو الاشجار بـ أحجام كبيرة ، وتتحول المستنقعات الى بيئة للطفيلييات ، التي تكثر أيضا في ظل أشجار الغابة . ولا تشكل أوراق الاشجار المتساقطة سوى مصدر فقير للدبال وهو المادة العضوية المتعلقة التي تخسب التربة .

اما الحياة العيوانية فمتعددة ، ومن ثم فالصيد حرف رئيسية ، وما زالت غابات التايجا في الاتحاد السوفييتي معلقا للحيوانات ذات الفراء كالدب والثعلب والذئب والستجاجب وغيرها .

٢ - ابريات العروض الوسطى : الى الجنوب من النطاق السابق يقاربتي اوراسيا وأمريكا الشمالية تنتشر أنواع أفضل من الاشجار المخروطية ، الاكبر حجما ، والاكثر قربا لمناطق العمران ، ومن ثم كانت قيمتها أعظم

كموره للاخشاب ففي غرب أمريكا الشمالية يمتد شريط منها على منحدرات الجبال التي تحف القارة من هذا الجانب في اتجاه شمالي - جنوبي حيث الامطار وفيه ، مشتملا على سلاسل الجبال الساحلية ومرتفعات روكى من ألاسكا حتى العدود المكسيكية ، وتعتبر غابات ألاسكا وغربية كندا في هذا النطاق أفضل الغابات الصنوبرية في العالم قاطبة ، فالأشجار ضخمة ، والنحوث كثيف ، ونوعية الاخشاب جيدة ، وأشهر الاشجار هو نوع الشربين المعروف باسم Douglas fir الذي يبلغ قطر أشجاره المترين ، وارتفاعه سبعون مترا .

إلى الشرق من جبال روكي تمتد التأييجات إلى جنوب شرق كندا والولايات الأمريكية المجاورة ، إلا أن أفضل أنواع الغابات الصنوبرية هنا قد أزيل منذ زمن طويل ، فحلت محله في كثير من المواقع شجيرات ونباتات عديمة القيمة ، أما في أوروبا فما زالت الشجرة تحتل المنحدرات الجبلية للالب والكربات وغيرهما من المرتفعات ، بالإضافة إلى بعض السهول الساحلية الرملية ، وكذلك الحال في سهول خليج المكسيك وساحل الأطلنطي من الولايات الأمريكية الشرقية ، وهي الآن من أهم مصادر الاخشاب للولايات المتحدة .

#### العشائش :

١- حشائش السافانا : هي أنواع من الحشائش المدارية الحارة التي تظهر بنصف الكرة فيما وراء نطاق الغابات المدارية المطيرة والخفيفة ، حيث يطول موسم الجفاف وتطلع درجات الحرارة ، ويغدو التبخر من التربة ، فتصبح الظروف غير مناسبة لنمو الشجرة ، فتحل الحشائش محلها ، وهي على أنواع مختلفة ، فمنها الحشائش الطويلة الفنية التي تتتأثر فيها الأشجار ، وتتكاثف أحياناً بشكل يتعدى معه على المشاهد القول عمما إذا كانت المنطقة غابات أو حشائش ، وتسمى لذلك بـ "دائق السافانا" ، ومنها ما يختلط بالشجيرات القزمية ، ويتردج في القعر حتى ينتهي إلى النطاق الصحراوي .

ويتراوح ارتفاع الحشائش بمناطق السافانا الافريقيية ما بين مترين ونصف الى ثلاثة أمتار ، وهذا من الامور غير المعروفة بحشائش السافانا في أمريكا الجنوبيّة ، حيث لا تبلغ الحشائش في أي مكان المتر الواحد طولا ، وتتباين حتى لا تغطي أكثر من ٦٠٪ من المساحة الارضية . وتتميز أوراق حشائش السافانا عامة بقوتها وخشونتها وملمسها الجليدي ، ولذلك فان الحشائش الفضة فقط هي التي يمكن للحيوانات البرية والداجنة رعيها ، ومن ثم فان أهالي تلك الجهات يعرقون الحشائش الدايلة المصفرة في نهاية الموسم كي تفسح المجال أمام نمو غص سخي في الموسم التالي مع بداية هطول المطر ، أما على ضفاف الانهار التي تخترق تلك الجهات فتنمو أشجار متكافحة تعرف بنبات الاروقة *Galaria* .

والسافانا تسمية افريقية ، يناظرها اللانو في حوض الاورينوكو والكمبو في مرتفعات البرازيل بأمريكا الجنوبيّة ، هذه الحشائش مسرح لنوعين من الحيوانات ، آكلة العشب كاللوعول وحرم الوحش والزراف ، وتمتاز بسرعة العدو لتتقى شر الفئران الأخرى ، وهي آكلة اللعوم كالاسد والنمر والفهد وما شاكلها . ومن ناحية أخرى ، فان مناطق الحشائش المدارية أكثر ازدحاما بالبشر من مناطق الغابات المدارية المطيرة المجاورة ، حيث يمكن بالسافانا رعي الماشية ، وممارسة النشاط الزراعي لانتاج المحاصيل الغذائية والتجارية .

ب - حشائش العروض الوسطى : تنمو هذه الحشائش بالجهات شبه الجافة من الاجزاء الداخلية بمعظم القارات حيث تتراوح كمية الامطار ما بين ٢٥٠ مم و ٦٠٠ مم تسقط في اواخر الربيع والخريف ، وتدعى الاستبس في آسيا ، والفلد في جنوب أفريقيا ، والبراري بوسط أمريكا الشمالية ، والبمببا في أمريكا الجنوبيّة . ويتألف الغطاء النباتي من الحشائش والاعشاب التي يختلف مظاهرها باختلاف الفصول ، ففي الربيع يكسو سطح الارض بساط أخضر تكثّر به الزهور والابصال ، وفي الصيف تصفر النباتات وتتبiss ، لتعتبر تماما بنهاية ذلك الفصل ، وفي الشتاء تغطي الثلوج

بقايا النبات وتحمي جذوره من قسوة البرد حتى اذا ما أقبل الربيع بعثت من جديد ، وتعمل قلة الامطار وشدة الرياح المنطلقة فوق السهول على استبعاد الشجرة من هذه البيئة .

و ضمن هذا الاقليم في قارة أمريكا الشمالية ، كانت حشائش البراري الغنية طويلاً ، فكانت تترواح بين متر ونصف ومترين ونصف ، وأحياناً أطول من ذلك لدرجة أن رعاة البقر الاول لم يكن بمقدورهم رؤية أنعامهم الا اذا وقف الواحد منهم متتصباً على ظهر حصانه . وتشكل مناطق حشائش العروض الوسطى الآن أفضل المداعي العالمية ل التربية الماشية والاغنام ، وذلك بدلًا من الحيوانات البرية التي كانت تعيش بمئات الآلاف هنا قبل دخول الرجل الابيض ، فالثور الامريكي الشهير كان يوم ارجاء البراري في أمريكا الشمالية ، ولكنه انقرض أو كاد في الوقت الحاضر ، وكذلك الحال بالنسبة لإقليم الفلد في جنوب افريقيا .

#### نبات الصحراء والتندرا :

١ - الصحراء : لعل القفر والجدب وندرة النبات هي أولى المعايير التي تتتسارع إلى الذهن عندما تذكر الصحراء ، ولكن هذا وإن صر فان معظم الجهات الصحراوية تتمتع بنوع أو آخر من النبات الذي يوجد في بقاع متفرقة متباعدة ، بل أكثر من هذا قد توجد الاشجار بكثافات غير متوقعة على طول امتداد بطون الاودية الجافة ، أو على ضفاف الانهار الداخلية ، أو حيثما اقتربت الرطوبة الجوفية من سطح الارض وحول اليابس . وأشهر الانواع الاصلية أشجار الطرفة والاثل والسنط والطلح والرتم والنخيل .

غير أن الصحاري أساساً بيئه الشجيرات لا الاشجار ، وهي دائماً من أنواع تهيئات فسيولوجياً لمقاومة صعب البيئة من جفاف وملوحة ، فتراها تتباعد لتتمكن أفرادها من تصيد رطوبة أكبر مساحة ممكنة ، ومنها ما هو شوكى عديم الاوراق اقتصاداً للنتج ، وان وجدت للبعض أوراق

كانت صغيرة شعرية الملمس ، أو مستقرة تحت طبقة دهنية كالغرقد والعرقين ، ومنها ما هو بدين ممتد يمتص الرطوبة عند الوفرة ، ويخزنها في سوقه وأوراقه وجذوره كالصبار والتين الشوكى والابصال . كما أن منها ما يبدو ضامراً يابس العود أثناء الجفاف ، ولكنه يخرج عن ضموره ويحضر عقب الأمطار كشجيرات الشجاع والقيصوم .

هناك أنواع أخرى من النباتات تنمو فصلياً عقب زخات المطر العشوائي ، فتنبت وتزهر وتشمر وتلقي بذورها خلال أسابيع الرطوبة القليلة ، وهي عادة رهيبة السوق والأوراق ، وجذورها رفيعة ضحلة ، وأزهارها كبيرة نسبياً ، وأينما ظهرت هذه النباتات في بقاع متفرقة من الصحراء غدت مرعى سعرياً للحيوانات ، ولكنه مرعى قصير الأجل ، من بين هذه الحيوانات نذكر الظباء والارانب والضباب والافاعي والجرذان والذئاب .

ب - التندرا : وهي عبارة عن صحراء الجليد المقفرة ، وتمتد على سواحل المحيط القطبي الشمالي ، وتشمل شمال كندا وألاسكا بأمريكا الشمالية ، وشمال اسكندنavia وشمال روسيا بأوروبا ، وشمال سيبيريا بآسيا ، وهي مناطق شديدة البرودة على مدار السنة ، ويسقط عليها قليل من المطر على شكل ثلوج حتى في الصيف ، وتغطي الثلوج الأرض أكثر من ثلثي السنة ، فإذا حل الصيف ذابت الثلوج من على سطح الأرض، فتدفع التربة إلى عمق قليل ، ولكن يبقى أسفلها متجمداً ، فلا تنمو غير النباتات ذات الجذور القصيرة ، كالاعشاب ومنها الطحالب والاشنة ، والنباتات ذات الأزهار الجميلة المختلفة الألوان .

ويتغلل هذه المساحات العشبية عند مجاري الانهار شجيرات قصيرة لا يتتجاوز طولها المتر الواحد ، وتحمل ثماراً تشبه التوت البري ، كما أنها تنمو حول البرك والمستنقعات التي تنشأ عن ذوبان الثلوج ، فتأوي إليها كثير من الطيور كالبط والبجع ، وتزدهر التندرا بهذه النباتات في أطراها

الجنوبية حيث تندمج تدريجيا في نطاق الغابات المخروطية، وفي الاطراف الشمالية تحول التندرا الى مساحات من الثلوج الدائم ، والجدب المقيم .

والتندرا غنية بالحياة الحيوانية في الصيف حين تنموا الاعشاب ، فتسرح قطعان الرنة وراء الكلأ في شمال سيبيريا وأوروبا ، وشبيه بها حيوان الكاريبيو في شمال كندا وآلاسكا ، كما توجد الدببة والثعالب والقنادس ، والطيور ذات الريش الثمين والببغاءات القطبية ، وببعضها مصدر غذائي هام لدى سكان تلك الاصقاع . كذلك تكثر الحشرات ، خاصة البعوض الذي تنتشر أسرابه بشكل مروع حول الغياض والمناقع ، مما يضطر السكان للهجرة الى الروابي فرارا من مضائقاته ولذعاته .

# مصادر عربية وأجنبية

- ابراهيم أحمد رزمانه وآخرون : أسس الجغرافيا الطبيعية . القاهرة .  
عمر العكيم : تمهيد في علم الجغرافيا . دمشق ، ١٩٥٨ .  
محمد صفي الدين : قشرة الارض . القاهرة . ١٩٥٧ .  
محمد متولي : وجه الارض . القاهرة ، ١٩٤٥ .

- Holmes, A.,** Principles of Physical Geology. London, 1965.
- Finch, V. C.,** et al, Physical Elements of Geography. New York, 1957.
- Kendall, H.,** et al, Introduction to Geography. New York, 1962.
- King, C. A. M.,** An Introduction to Oceanography. New York, 1963.
- Monkhouse, F. J.,** Principles of Physical Geography. London, 1965.
- Strahler, A. N.,** Physical Geography. New York, 1960.
- Van Riper, J. E.,** Man's Physical World. New York, 1962.

# المحتويات

## الصفحة

٥

## مقدمة

### الفصل الاول

٧	الارض وعلاقتها بالمجموعة الشمسية
٩	الملامح الرئيسية للكوكب الارض
١٠	الشمس
١١	الكواكب
١١	قوة العاذبية
١١	قوة الطرد المركزية
١٢	بعض الحقائق عن الكواكب
١٦	نشأة الارض

### الفصل الثاني

١٨	شكل الارض وأبعادها
٢٢	الدواين العظمى والدواين الصغرى
٢٤	خطوط الطول ودواين العرض
٢٩	خط التاريخ الدولي

الصفحة

**الفصل الثالث.**

٣٧

**طبيعة باطن الارض وقشرتها**

٣٧

**التركيب الداخلي للكرة الارضية**

٤٢

**قشرة الارض**

٤٣

**توازن قشرة الارض**

**الفصل الرابع**

٥٠

**توزيع اليابس والماء**

**الفصل الخامس**

٦١

**عوامل تشكيل سطح الارض**

٦٢

**أولاً : العوامل الباطنية**

٦٣

**الحركات البطيئة**

٦٤

**نشاء الاراضي الجبلية**

٦٧

**بنية الصخور المشوهه**

٨٢

**الحركات السريعة**

٨٢

**الزلزال**

٩٠

**النشاط البركاني**

٩٧

**ثانياً : العوامل الفياثيرية**

٩٨

**التجويفية**

١١٠

**المياه الجارية**

١٢١

**الجليد**

١٢٩

**الرياح**

١٣٢

**الامواج**

الصفحة

**الفصل السادس**

١٣٦	الانماط التضريسية الكبرى
١٣٧	أولاً : السهول
١٤٧	ثانياً : الاراضي الجبلية
١٥٦	ثالثاً : الهضاب
١٦٢	رابعاً : التلال

**الفصل السابع**

١٦٨	الغلاف المائي
١٦٨	البحار والمحيطات
١٧٠	طبيعة ماء البحر
١٧٢	دورة المياه بالمحيطات
١٧٣	التيارات المائية بالمحيطات
١٨٠	الجليد على الغلاف المائي
١٨٣	الامواج
١٩٠	المياه القارية
١٩١	البحيرات
١٩٦	- الانهار
١٩٩	المياه الباطنية
٢٠٠	استخدام الماء

**الفصل الثامن**

٢٠٤	المناخ
٢٠٥	الغلاف الهوائي

الصفحة

٢٠٧

الحرارة

٢٢٢

الضغط الجوي

٢٢٨

الرياح

٢٤٣

النطوية الجوية والتساقط

٢٦٢

الاعاصير وكتل الهواء وجبهات المقص

**الفصل التاسع**

٢٧٧

التربة

٢٧٧

مقطع التربة

٢٧٩

الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة

٢٨٧

تصنيف التربة

٢٩٥

أثر الإنسان على التربة

**الفصل العاشر**

٢٩٧

النبات الطبيعي

٣٠٢

أصناف النباتات

٣٠٩

الخشائش

٣١١

نبات الصحراوة والتندرا

٣١٥

مصادر عربية وأجنبية

٣١٧

المحتويات

رأيك يهمنا!	الرجاء ملء البيانات بعد قراءة الكتاب
	موضوع الكتاب: <input type="checkbox"/> هام جداً <input type="checkbox"/> هام <input type="checkbox"/> غير هام
	الأفكار: <input type="checkbox"/> قيمة <input type="checkbox"/> مقبولة <input type="checkbox"/> غير مقبولة
	الأسلوب: <input type="checkbox"/> واضح <input type="checkbox"/> مقبول <input type="checkbox"/> غير مقبول
	الإخراج الفني: <input type="checkbox"/> ممتاز <input type="checkbox"/> مقبول <input type="checkbox"/> غير مقبول
	الطباعة: <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> مقبولة <input type="checkbox"/> غير مقبولة
	مراجعات الكتاب: <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> مفيدة <input type="checkbox"/> غير مفيدة
	إصدارات الناشر: <input type="checkbox"/> هامة <input type="checkbox"/> مقبولة <input type="checkbox"/> غير مقبولة
	متابعتك لها: <input type="checkbox"/> دائمًا <input type="checkbox"/> أحياناً <input type="checkbox"/> نادراً
	اقرارات:

## بنك القارئ الجميع

عزيزي القارئ... إننا بياتات هذه المعاشرة وأرسلها إلى عنوان دار الفكر لبعض تجليها في حسابات الشخص في بنك القاري النهائي، حيث يكون بإمكانك الحصول على نسخ مميزة من مطبوعتنا تتناسب طرداً مع اقبالك على قراءة مطبوعات دار الفكر

البيانات الدقيقة  
تساعدنا على خدمتك بالشكل الأفضل

الاسم الثالثي: ..... تاريخ ومكان الولادة: .....	المهنة: ..... الاهتمامات الفكريّة والثقافية: .....
ال المؤهل العلمي: ..... العنوان: ..... المنطقة: ..... البلدة: ..... المدينة: ..... E-Mail: ..... ص.ب: ..... الفاكس: .....	علمية <input type="checkbox"/> دينية <input type="checkbox"/> أدبية <input type="checkbox"/> تاريخية <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>

هل ترغب في الحصول على الشرات الإعلانية شكلاً دائرياً <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
---

بنك القاري النهم

١٣٩٥٠

دار الفخر



فاكس: ٢٢٣٦٧٦١٦٦١ - هاتف: ٢٢٣٦٧٦١٦٦١ - ص.ب: ٩٦٢ - دمشق - سوريا


Dar al Fikr  
Damascus-Syria



Dar al Fikr al Mu'asir  
Beirut - Lebanon

مبادئ

## الجغرافية الطبيعية




# Mabādī' al-Jughrafiyah al-Basitah

By: Dr. Ṣalāḥ al-Dīn Bahīrī

Rules of

Natural Geography



<http://www.Fikr.com/>  
E-Mail: Info@Fikr.com

تقوم مادة (الجغرافية الطبيعية) على شرح الحقائق العلمية، مما يستدعي بذل المزيد من الجهد في استيعاب تفصيلاتها، لذلك كان لابد من أن تكتب بأسلوب سهل مشوق، مع إغناء الموضع بأشكال توضيحية تعين على فهم المحتوى، وسعياً من الدكتور المؤلف على تقديم كتاب عن (الجغرافية الطبيعية) بحجم مقبول، تناول :

الأرض وعلاقتها بالمجموعة الشمسية، وشكل الأرض وأبعادها، وطبيعة باطن الأرض وقشرتها، وعوامل تشكيل سطح الأرض، والأنماط التضاريسية الكبرى، والغلاف المائي ، وتوزيع اليابس والماء ، والنبات الطبيعي .

وتناول عناصر الطقس والمناخ دون معالجة التصنيفات المناخية المختلفة ، وما يتم خوض عنه كل تصنيف من تقسيم للعالٰ إلى أقاليم مناخية خاصة ، كذلك الحال بالنسبة لموضوع التربة والنبات ، فقد اكتفى في معالجتهما بذكر شيء عن العموميات الشاملة .

(مبادئ الجغرافية الطبيعية) كتاب غني بالمعلومات والأشكال التوضيحية ، ولكن بحجم مقبول ، وأسلوب واضح جذاب .

ISBN 1-57547-323-2



9 781575 473239